
الحَرائط الكتوركية

دکنتور المحرف فی المحرف فی المحرف فی المحرف فی المحرف فی المحرف المورد المورد





الضرائط الكنتسورية إنشاؤها وتلسيرها وتطاماتها



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الحَوْدُولُ الْكَوْمُولِيَّةُ الْكَوْمُولِيَّةً الْكَوْمُولِيَّةً الْكَوْمُولِيَّةً الْكَوْمُولِيَّةً الْكُومُ وَعَلَاعًا تَهَا تَقْمَا وَقَطَاعًا تَهَا لَيْمُا وَقَطَاعًا تَهَا لَيْمُا وَقَطَاعًا تَهَا لِمُنْفُلِينًا وَقَطَاعًا تَهِا لِمُنْفُلِينًا وَقَطَاعًا تَهَا لِمُنْفُلِينًا وَقَطَاعًا تَهَا لِمُنْفُلِينًا وَقَطَاعًا لَهُ مِنْ فَالْمُنْفُلِينًا وَقَطَاعًا لِمُنْفُلِينًا وَقَطَاعًا لِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينَا وَلِمُنْفُلِينَا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينَا وَلِمُنْفُلِينَا وَلِمُنْفُلِينَا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفِلًا عَلَيْفِيلًا وَلِمُنْفُلًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينَا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينَا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِينًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنِيلًا وَلِمُنْفُلِينِا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا لِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُ لِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا لِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِيلًا وَلِمُنْفُلِلْمُ لِلْمُنْفِلِيلِيلًا وَلِمُنْفُلِلْمُلِيلِي

مکتور افتار گاه مُرضِع همی مرا لمزانیا به ظهرانسکه مشم المغرانیا به ظهرانسکه میستانیایی میشاندان میستانیایی میشاندان

دَارِالْمَعْضَ الْسَامِعَيْنَ ٤٠ من سونير-الكذارية من ١٦٣٠٦٣ ٣٨٧ من منادالسير الثالي من ١٩٧٣١٤٦



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بسم ولله ولرحس ولرحيم



إهسسااء

إليها أينما كانت ...

وفى كل الأوقات ...



مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والعملاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد.

تعتبر الخريطة الكنتورية من أهم الوثائق العلمية التي تعتمد عليها الدراسات الجغرافية المختلفة، كما أنها تحتل مركز الصدارة بالنسبة للأدوات التي تستخدم في الدراسة الميدانية البشرية منها والطبيعية. وإذا كانت الدراسات البشرية ترى في الخريطة الطبوغرافية خريطة أساس عامة يضاف إليها بيانات خاصة، ويستنتج منها علاقات تفيد في تشخيص المشكلات الجغرافية وتخليلها، وإبراز إمكانات المناطق المختلفة، فإن من عناصر تلك الخريطة خطوط الكنتور التي تبين أشكال سطح الأرض ومناسيبها وإنحداراتها ومنحدراتها. وتعد أشكال سطح الأرض من العناصر الطبيعية للبيئة الجغرافية حيث توجه العمران البشرى منها ومخد من إمتداده وإتساعه. والناظر إلى خريطة توزيع السكان يلمس تطابقاً بين هذا التوزيع وأشكال سطح الأرض الرئيسية. كما أن الدراسات الخاصة بالعمران الريفي والحضري ترى في دراسة خصائص سطح الأرض أحد العوامل الهامة التي تحدد نمط العمران بصفة عامة من حيث الشكل ومناطق التجمع والتبعثر العمراني. وكذلك ترى الجغرافيا الزراعية في عنصرى المنسوب والإنحدار عاملان يؤثران في تخطيط شبكة الرى والصرف، وفي القدرة الإنتاجية للتربة، وفي إمكانات الإستغلال الزراعي وتنوعه. هذا على سبيل المثال وليس الحصر في دور الخريطة الكنتورية في الدراسات المختلفة للجغرافيا البشرية.

أما بالنسبة للوجه الطبيعى للعملة الجغرافية، فتعتبر الخريطة الكنتورية أهم وسيلة من وسائل الدراسة الجيومورفولوجية المكتبية والحقلية، والمتصفح لهذا الكتاب سوف يلمس تلك الأهمية. كما أن دراسة الخريطة الكنتورية توضح عامل

المنسوب وتوجيه المرتفعات الذي له أهمية خاصة في الدراسات المناخية التي تؤثر بدورها في طبيعة الغطاء الحيوي.

وقد اعتادت المصنفات الخرائطية تناول الخريطة الكنتورية كموضوغ ضمن الموضوعات التي تعالجها. وفي ظني أن هذا الكتاب يعتبر أول محاولة تعالج الخريطة الكنتورية بصورة منفردة شاملة. وقد كان تخصص الكاتب في المجيومورفولوجيا وراء الإهتمام الواضح في إبراز دور الخريطة الكنتورية في هذا الفرع من الدراسات الجغرافية. وفي نفس الوقت فإنه يلمس نقصاً واضحاً في إبراز الفوائد التطبيقية للخريطة الكنتورية في شتى الجالات، فهذا يلزم له الإلمام الواسع العميق بكل الدراسات الجغرافية في وقت أصبح التخصص الدقيق هو سمة المجغرافيا الحديثة نتيجة لتشعب المعرفة الإنسانية. ولايدعي الكاتب الكمال فيما يقدمه فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى.

وهذا الكتاب حصيلة خبرات عديدة واسعة بخمعت خلال الممارسة العملية في إنشاء الخرائط الكنتورية وقراءتها وإستخداماتها، وفي تدريس مقرر الخرائط الكنتورية في شعبة المساحة والخرائط بأقسام الجغرافيا في جامعتي الإسكندرية وطنطا. وقد وضعت في إعتباري عند إعداد هذا الكتاب أن يخرج الطالب منه بصورة متكاملة عن كيفية إنشاء الخريطة الكنتورية وقطاعاتها وإستعمالاتها الختلفة.

وإنى إذ أتقدم بهذا الجهد المتواضع الذى أضيفه إلى المكتبة الجغرافية العربية لابد لى أن أذكر فضل أساتذتى الذين تتلمذت على أيديهم أو الذين تعلمت مما كتبوه، وأولهم وأولادهم به أستاذى الأستاذ الدكتور على عبد الوهاب شاهين أستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة بيروت العربية، والأستاذ الدكتور جودة حسنين جودة أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية اللذان شجعانى كثيراً كى أواصل المسيرة فى الدرب الخرائطى،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

ولولاهما ما خرج هذا الكتاب إلى النور. كما أوجه الشكر إلى السيد / صابر عبد الكريم صاحب ومدير مؤسسة دار المعرفة الجامعية على تفضله بنشر هذا الكتاب، وكذلك السيد الكيميائي / محمد منير الشراكي صاحب ومدير مركز إسكندرية للجمع التصويري على جهده الكبير في إخراج هذا الكتاب في صورته اللائقة.

والله من وراء القصد ومنه التوفيق.

الأسكندرية - سبتمبر ١٩٨٧

د. أحمد مصطفي



مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل التسليم، وعلى آله وصبحه أجمعين، وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد ...

هذه هي الطبعة الثانية من كتاب الخرائط الكنتورية – تفسيرها وقطاعاتها بعد أن نفذت الطبعة الأولى واصداراتها الستة. وقد استشعرت أثناء تدريسي لهذا الموضوع بعض جوانب تحتاج إلى زيادة في الإيضاح وذلك في الفصل الأول الخاص بإنشاء الخريطة الكنتورية، وجوانب تحتاج إلى تكملة وذلك في الفصل الثاني الخاص بتفسير الخريطة الكنتورية وتخليلها، وجوانب ثالثة تختاج إلى إثراء وتعميق المعرفة الخاصة بالتحليل المورفومترى لأحواض التصريف المائي السطحي بالإستعانة بالخريطة الكنتورية وذلك في الفصل السابع، وقد حاولت في هذه الطبعة الثانية استدراك تلك الأمور.

كما أضفت جزءاً إلى الفصل الخامس خاص بالتجسيم الاستريوسكوبى للخريطة الكنتورية، وهو أسلوب خرائطى يتيح لمستخدم الخريطة الكنتورية رؤية سطح الأرض بأبعاده الثلاثة حتى يسهل ملاحظة أشكال سطح الأرض ودراستها. ويجمع هذا الأسلوب بين تقنيات تجسيم الصورة الجوية والتي تختاج إلى عمليات خاصة لمعالجتها تحمياً والقيم الكمية لظاهرات سطح الأرض كما تبينها الخريطة الكنتورية.

هذا وقد حرصت على تزويد هذه الطبعة بأشكال وخرائط توضيحية إضافية، وعنيت بتوثيق موضوعاتها المضافة بقائمة وافية من المراجع العربية وغير العربية.

وإننى إذ أقدم هذا الجهد لزملائي وتلاميذي أسأل الله تعالى لهم الفائدة والنفع به والله ولي التوفيق ..

الأسكندرية - ١٩٩٨م

د. أحمد أحمد مصطفى



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

محتويات الكتاب



محتويات الكتاب

الصفحة

	اهداء
17 - 9	ء مقدمة
18 - 18	مقدمة الطبعة الثانية
11-10	محتويات الكتاب
78 - 19	مقدمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
V 70	الفصل الأول: إنشاء الخريطة الكنتورية
	الفيصل الشاني : تفسير خطوط الكنتور وقراءة الخريطة
188- 1	الكنتورية وتخليلها
	الفيصل الشالث: القطاعات التضاريسية من الخريطة
101-140	الكنتورية
	الفسصل الرابع: القطاعات البيانية المساحية من الخريطة
177 - 109	الكنتورية مسموس سيسس
	الفصصل الحصامس: خرائط التحليل الخرائطي
*1· - 1VV	﴿الكارتوجرافي› للخريطة الكنتورية
•	الفصل السادس: تظليل التضاريس من الخريطة
777 - 771	الكنيتورية
	الفسصل السسابع : التحليل المورفومترى لشبكات
	التسمسريف الماثي السطحي مسن
777 - 257	الخريطة الكنتورية
	الفصل الشامن : بعض الفوائد التطبيقية للخريطة
PF7 - FA7	الكنتورية

YA.E - YAV	المراجع الرئيسية
717 - 790	ملحق جداول الأستاديا
TVA - T1V	ملحق التمرينات التطبيقية

مقدمة:

تعتبر خرائط التضاريس من أهم الخرائط التي يستخدمها الجغرافي في دراسته لسطح الأرض. ويقسم الجغرافي مظاهر السطح إلى ظاهرات موجبة مثل الجبال والهضاب وأخرى سالبة مثل السهول والأحواض. وهو يعامل سطح الأرض في دراسته معاملة المسرح الذي تلعب عليه العوامل الجغرافية الأخرى دورها. ويتحدد في تفاعل هذه العوامل مع بعضها ومع المسرح الشخصية الجغرافية للمكان، وهذا ماترمي إليه الجغرافيا في النهاية.

وتبرز أهمية مظاهر السطح من وجهة النظر الجغرافية في ناحيتين :

۱ - المنسوب : أى مدى إرتفاع وإنخفاض السطح عن متوسط مستوى سطح البحر. وتبرز دراسة المنسوب الظاهرات التضاريسية حتى يمكن تصنيفها، كما أنها تضفى على المكان نمطاً تضاريسياً معيناً. ولايخفى أيضاً ما للمنسوب من أثر على المناخ وبالتالى يحدد نوع الحياة النباتية الطبيعية والمزروعة فى المنطقة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

٢ - الإنحدار : يؤثر الإنحدار في شكل وطبيعة جريان المياه السطحية وما يتبع ذلك من توفر هذه المياه أو قلتها من مكان لآخر، وهذا بدوره يؤثر على إمكانية إستقرار وتركز الإنسان في مكان معين. كما أن للإنحدار تأثيره المباشر على ظاهرة إنجراف التربة، وتأثيره على وسائل المواصلات وفي حركة الإنسان وإنتقاله على سطح الأرض. ويتحدد عنصر الإنحدار في معرفة قيمته أي درجته أو نسبته، وإختلاف هذه القيمة على طول إنجاه معين أو في منطقة معينة يعطى أشكال المنحدرات التي لها أيضاً دور مؤثر على النشاط البشري.

ولقد حاول الإنسان منذ القدم تمثيل سطح الأرض على الخرائط وقد اعترضته مشكلات تمثيل المظهر ذى الأبعاد الثلاثة على اللوحة ذات البعدين، وفي سبيل ذلك ضحى ببعض النواحى الخاصة بإبراز المنسوب أو قيمة الإنحدار أو

شكل المنحدر. ولهذا فقد اختلفت الطرق الخرائطية الخاصة برسم معالم سطح الأرض، وكل طريقة كانت تحقق شرط من شروط عناصر سطح الأرض الثلاثة، إلى أن اكتشفت طريقة خطوط الكنتور فحققت كل الشروط. وقبل أن نتعرض لهذه الطريقة وإستعمالاتها بالدراسة، يحسن أن نستعرض سريعاً الطرق الخرائطية الأخرى.

أولاً: طريقة الرسم المنظور: وتبين هذه الطريقة ظاهرات سطح الأرض حسب المسقط الجانبي لها (شكل ١) وهي إن دلت على مواقع تلك الظاهرات بصورة تقريبية أيضاً فإنها لاتبين بصورة تقريبية أيضاً فإنها لاتبين عنصرى المنسوب وقيمة الإنحدار. وتعتمد هذه الطريقة على دقة ووعى الشخص الذي يقوم بها، وهي أقرب إلى الفن منها إلى الطرق العلمية التي لها أصولها وقواعدها.




شكل رقم (١)

النيا: نقط المناسيب: نقطة المنسوب هي نقطة سجل عندها البعد الرأسي من متوسط منسوب سطح البحر. وقد عرفنا في علم المساحة أن كل دولة تخدد نقطة يبدأ منها تسلسل القياس بين مستوى سطح البحر (مستوى المقارنة العام) وبين نقط أخرى بداخلها مهما طالت المسافة بينهما، وذلك عن طريق إجراء ميزانيات دقيقة لغرض تثبيت هذه النقط في الطبيعة وتخديد مناسيبها في شتى أنحاء الدولة. وتعرف هذه النقط باسم الروبيرات التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لقياس وحساب مناسيب سطح الأرض. وتعطى هذه المناسيب تخديداً دقيقاً لارتفاع وإنخفاض سطح الأرض عن متوسط منسوب سطح البحر، ولكنها لانعطى الإحساس بمدى تضرس هذا السطح. وعليه فلا يمكن إعتبار نقط المناسيب هدفاً ولي نهائياً لتمثيل سطح الأرض على الخرائط، ولكن يمكن النظر إليها كمرحلة أولى في إبراز هذا السطح بطرق خرائطية أخرى.

ثالثا: خطوط الهاشور: وهي عبارة عن خطوط تختلف في سمكها وطولها وكثافتها تبعاً لاختلاف قيمة الإنحدار وشكل المنحدر. فهي تقل وتتباعد ويزداد طولها ويقل سمكها في المناطق بطيئة الانحدار، وينعدم وجودها تماماً إذا كان مطح الأرض مستوياً سواء كان هذا السطح قمة جبل أو قاع حوض، فتظهر المنطقة بدون تشهير. وتظهر المناطق شديدة الانحدار جداً والمنحدرات حائطية الشكل على شكل مساحات سوداء (شكل ٢).

وتعتبر خطوط الهاشور نوعاً من أنواع التظليل، وتستخدم لتعطى الإحساس بمدى تعقد التضاريس ولكن ليس على أساس مساحى دقيق. ولذا فإنه عند تنفيذ هذه الطريقة يجب أن يسبقها علم تام بطبيعة سطح الأرض. وهذه الخطوط وإن كانت تعطى إنطباعاً سريعاً وواضحاً عن التضاريس وتبين تفاصيل دقيقة لا توضحها الخرائط التضاريسية الأخرى، خاصة التفاصيل التي لها أهمية خاصة في الدراسات الجيومورفولوجية، وتبين شكل المنحدر، إلا أنها لاتبين قيمته، ولايمكن عند إستخدامها وحدها أن مخدد مدى الإرتفاع والإنخفاض عن متوسط سطح البحر. ولهذا يكثر عند إستخدامها وضع عديد من نقط المنسوب فوق المرتفعات

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل رقم (۲)

لإبرازها وفي بطون الأودية وقيعان الأحواض للدلالة عليها. كما أن كثيراً ما تطغى خطوط الهاشور على المعالم الطبوغرافية للمنطقة التي تمثلها الخريطة خاصة إذا كانت مطبوعة باللون الأسود فقط. هذا إلى جانب صعوبة رسمها إذ أنها يختاج إلى مهارة خاصة يندر توفرها بين صناع الخرائط.

ويرجع إستخدام خطوط الهاشور كوسيلة لتمثيل تضاريس سطح الأرض إلى عهد بعيد، ولكن الذى وضع الأسس العلمية لها الخرائطى الألمانى ليمان لدوhmann فى نهاية القرن الثامن عشر. وقد افترض ليمان سقوط الضوء على التضاريس الأرضية من أعلى، ومن ثم فإن المنطقة المستوية المسطحة تظهر باللون الأبيض لأنها تتمتع بكمية كبيرة من الضوء. أما المناطق المنحدرة فإنها تأخذ ظلالاً داكنة تزداد مع زيادة درجة إنحدار سطح الأرض. ويمثل إنحدار سطح الأرض خطوط متوازية تتبع فى إنحدارها الإنجاه الذى تنحدر إليه المياه السطحية.

رابعا: خطوط الكنتور: على الرغم من أن طريقة خطوط الكنتور قد استخدمت لتمثيل سطح الأرض لأول مرة فى القرن الثامن عشر عام ١٧٩١، إلا أنها مازالت تستخدم أكثر من عيرها فى الوقت الحاضر بل أنه فى كثير من الأحيان لايستخدم غيرها. وخط الكنتور هو خط متساوى القيمة يمر ويربط نقط متساوية فى قيمة منسوبها. ويتم إنشاء الخريطة الكنتورية على أساس نقط المناسيب سالفة الذكر. ولكن يشترط أن تكون هذه النقط كافية لإمكان تمثيل المظهر الحقيقي لأشكال سطح الأرض، خاصة إذا كانت المنطقة شديدة التضرس. وتمتد خطوط الكنتور على شكل حلقات على أبعاد أفقية متفاوتة، وتتقارب أو تتباعد لتعطى أنواعاً من المنحدرات وتستقيم وتنثنى داخل بعضها البعض بأوضاع متباينة فتبين ظاهرات متنوعة من أشكال سطح الأرض وصورها مثل الأودية والحافات والبروزات والثغرات والممرات والهضاب والجبال والتلال وغير ذلك من مظاهر سطح الأرض الموجبة والسالبة. وهي في كل حالة تعطى مستوى أفقى على منسوب معين بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر الذي يضمه خط كنتور صفر أو خط الساحل.



الفصل الأول إنشاء الخريطة الكنتورية

الميزانية الشبكية:

- الميزانية الشبكية بجهاز الميزان.
- الميزانية الشبكية بجهاز البلانشيطة (الميزانية الكنتورية).

طريقة رسم خطوط الكنتور:

أولاً: الطريقة الحسابية.

ثانيا : الطرق التخطيطية :

١ - طريقة الأعمدة العكسية.

٢ – طريقة المثلث الشفاف.

٣ – طريقة الخطوط المتوازية على مسافات متساوية.

٤ – طريقة المثلث والمسطرة

الفاصل الكنتورى (الفترة الكنتورية):

- العلاقة بين زوايا انحدار سطح الأرض والفاصل الكنتورى ومقياس الرسم.

الخطوط الكنتورية الهامة ونقط المناسيب.

خواص خطوط الكنتور.



الفصل الأول إنشاء الخريطة الكنتورية

تنشأ الخريطة الكنتورية عن طريق لوحة المناسيب. التي يتم إعدادها عن طريق عسليات مساحية تعرف بالميزانية الشبكية التي تهدف إلى تعيين مناسيب نقط على سطح الأرض ورفعها ثم توقيعها.

الميزانية الشبكية

تهدف الميزانية الشبكية إلى تحديد مناسيب مجموعة من النقط يمكن عن طريقها رسم خرائط تبين شكل سطح الأرض بعناصره المختلفة. وتسمى هذه المخرائط بالخرائط الكنتورية . وتختلف طرق تنفيذ الميزانية الشبكية باختلاف شكل سطح الأرض ومدى تباينه ارتفاعاً وانخفاضاً من ناحية وحسب الدقة المطلوب إظهار الخريطة النهائية بها من ناحية أخرى. وهذه الطرق هي :

١ - طريقة المربعات أو المستطيلات أو المعينات.

٢ - طريقة الإشعاع.

٣ - طريقة النقط المبعثرة.

٤ – الطريقة المباشرة.

وباختلاف هذه الطرق تختلف الأجهزة المستخدمة في تنفيذ أي منها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقسم الميزانية الشبكية تبعاً للجهاز المستخدم إلى :

١ - ميزانية مجرى بجهاز الميزان.

٢ - ميزانية بجرى بجهاز البلانشيطة.

الميزانية الشبكية بجهاز الميزان

يستعمل جهاز الميزان مع بعض الأدوات المساحية في تنفيذ الميزانية الشبكية بطريقة المربعات أو المستطيلات وتعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق التي تصلح للأراضي المستوية التي لايختلف فيها منسوب سطح الأرض كثيراً (في حدود من ١٠ إلى ١٢ متراً تقريباً). وفي الأراضي محدودة المساحة كما في المزارع ومناطق إستصطلاح الأراضي. وتنفذ بالخطوات الآتية :

 ا - يجرى عمل مضلع حول المنطقة وتخديد أركانها إذا كانت حدودها غير مرسومة على خريطة سابقة أو غير واضحة على الطبيعة.

٢ - ينتخب خطأ يكون قريباً وموازياً إلى حد ما لأطول حد من حدود المنطقة (مثل أب)، ويقسم إلى مسافات متساوية بين ١٠، ٥٠ متراً حسب طبيعة الأرض والدقة المطلوبة. يثبت في نقط التقسيم أوتاداً خشبية تعطى لها حروف أبجدية جـ، د، هـ ... إلخ.


" - تقام أعمدة من نقط التقسيم بأى طريقة مناسبة من طرق إقامة الأعمدة حسب إتساع المنطقة، وتقسم هذه الأعمدة إلى مسافات متساوية. وهذه المسافات إما أن تتساوى مع المسافات المقسم إليها الخط أب أو لاتتساوى معها. وينتج فى حالة التساوى شبكة من المربعات وفى الحالة الثانية شبكة من المستطيلات. وتسمى نقط التقسيم على هذه الأعمدة بأرقام ١ ، ٢ ، ٣ ... إلى على كل عمود. وبذلك فإن أى نقطة فى الشبكة يمكن تسميتها بحرف ورقم مثل جـ ٣، عمود و ٥ (شكل ٣).

٤ - يرسم كروكي لهذه الشبكة ويسجل عليه النقط كلها.

حجرى ميزانية طولية للخط أب لتعيين مناسيب الأوتاد، وذلك عن طريق ربط هذا الخط بنقطة روبير قريبة. ويتم تصحيح المناسيب بعد رصدها وحسابها ذهاباً وعودة، مرة على يمين الخط في الذهاب، والأخرى على يساره

فى العودة. ويراعى فى هذه الميزانية أن يوضع الجهاز فى منتصف المسافة تقريباً بين المقدمة والمؤخرة.

" - بوضح الميزان في مكان مناسب يمكن منه رؤية أكبر عدد من نقط أركان الشبكة، وتؤخذ قراءة مؤخرة على وتد من أوتاد الخط أب المحسوب منسوبه بدقة. يعين منسوب سطح الميزان وترصد القامة الموضوعة على الأركان واحداً بعد الآخر ويحسب منسوبها بطرح كل قراءة من منسوب سطح الميزان. وبذلك يتم الحصول على مناسيب الأركان التي تسجل مباشرة على الكروكي وبدون عمل جدول ميزانية.



شكل (٣) الميزانية الشبكية بجهاز الميزان

٧ - يمكن عمل جدول ميزانية بحيث يكتب في خانة رقم النقطة الأرقام
 ١ ، ٣ ، ٣ ، ٠٠٠ وفي خانة الملاحظات رقم العمود جـ ، د ، هـ ، ...

۸ - من الطبيعى أن لاتنطبق حدود الأرض على حدود شبكة المربعات أو المستطيلات ، لذا يجب حساب مناسيب سطح الأرض عند نقط تقاطع الحدود مع الأعمدة أو التي على إمتداد الأعمدة.

الميزانية الشبكية بجهاز البلانشيطة (الميزانية الكنتورية)

يستعمل جهاز البلانشيطة عند تنفيذ هذه الميزانية بطرق الإشعاع والنقط المبعثرة والمباشرة. وتتبع أى من هذه الطرق في المناطق التلية أو المرتفعة التي تمتد إمتدادا كبيرا. ويسبق إجراء الميزانية الشبكية بهذا الجهاز تشكيل مضلع (ترافيرس) مقفل يحيط بالمنطقة المراد إجراء الميزانية لها من الداخل أو الخارج، أو مضلع مفتوح حسب طبيعة المنطقة بواسطة البلانشيطة، أو بجهاز آخر دقيق مثل التيودوليت. ويصحح هذا الترافيرس ويضبط ويوقع على لوحة من الورق معامل تمددها ضئيل، ويتم حساب مناسيب نقط رؤوس المضلع بدقة.

يتم تحديد مواقع نقط القامة في هذه الطرق بانجاه ومسافة. ويحدد الإنجماه بواسطة الأليداد عن طريق خط النظر الذي يصنعه منظاره، أما المسافة فتقاس عن طريق شعرات الأستاديا بالطريقة التاكيومترية.


وقبل تناول طرق إجراء الميزانية الشبكية بالبلانشيطة بالشرح يجب معرفة كيفية قياس المسافات وحساب المناسيب في الطبيعة بواسطة المناظير ذات التطبيق الداخلي وهي مناظير أجهزة الميزان واليداد البلانشيطة والتيودوليت.

١ -- قياس المسافات باستخدام شعرات الأستاديا :

أ – في حالة المنظار أفقيا أي خط النظر عموديا على القامة :

عند النظر في العدسة العينية للمنظار (في الميزان أو في الأليداد أو في التيودوليت) نرى شعرتين متعامدتين رئيستين، إحداهما أفقية والأخرى رأسية،

كما توجد شعرتين أفقيتين لانويتين توازبان الشعرة الأفقية الرئيسية (وفي بعض الأجهزة للاث شعرات وفي بعضها أربع). وكذلك بالنسبة للشعرات الرأسية فتوجد شعرتين رأسيتين ثانويتين توازبان الشعرة الرئيسية وأحياناً ثلاث وأحياناً أربع. وتبعد هذه الشعرات عن بعضها البعض بمسافات متساوية (شكل ٤). ويطلق على تلك الشعرات اسم شعرات الأستاديا وهي عبارة عن خيط عنكبوت مشدود في إطار معدني أو عبارة عن خطوط دقيقة محفورة على حامل زجاجي ذي إطار معدني مثبت بالقرب من العدسة العينية بسمى بحامل الشعرات.



حامل الشعرات، وشعرات الأستاديا

وقد رتب هذه الشعرات على أساس أن المسافة بين الشعرتين العلبا والسفلى فى حالة الشعرات الرأسية على فامة فى حالة الشعرات الرأسية على فامة مدرجة تتناسب بنسبة ثابتة مع المسافة بين المنطار والقامة غالباً ما تكون ١٠٠١ أى أن كل متر من التقاطع على القامة يقابل مسافة أفقية قدرها مائة متر تقرساً. ويسمى الرقم ١٠٠ بمعامل فترة الأستاديا أو الثابت التاكيومترى.

معامل فترة الأستاديا (الثابت التاكيومترى):

فترة الأستاديا هي الفرق بين قراءتي شعرتي الاستاديا العليا والسغلي، وهي تختلف باختلاف بعد القامة عن المنظار، فتكون مترين إذا كانت القامة على مسافة ٢٠٠ متر من المنظار، وتكون ١,٨٦م إذا بعدت القامة مسافة ١٨٦م، وبذلك يمكن أن تعريف معامل فترة الأستاديا أو الثابت التاكيومتري بأنه الرقم الذي إذا ضربت فيه فترة الأستاديا المقطوعة على القامة كان الناتج هو المسافة التي تبعدها القامة عن المنظار وهو في العادة ١٠٠ كما ذكر من قبل. غير أنه رقم قريب جداً من المائة وليس مائة تماماً، فقد يكون ٩٩ أو ١٠١ مثلاً، ولكن في العادة يعتبر ١٠٠ إذ يمكن أهمال الخطأ الناتج عن هذا التقريب عند قياس المسافات. وفي كثير من الأجهزة يحفر عليها قيمة هذا المعامل، وفي بعضها يمكن التحقق منه ومعرفته وذلك بالخطوات الآتية:

- ۱ یثبت الجهاز (میزان الیداد تیودولیت) علی أرض مستویة تقریباً وممتدة لمسافات کبیرة نسبیاً ۲۰۰ متر مثلاً.
- ۲ من نقطة تقع مباشرة تحت بؤرة العدسة الشيئية (۳۰سم من مركز دوران الجهاز الذي يحدده خيط الشاغول) يحدد خط طوله ۲۰۰ متراً بشريط من صلب وبعين عليه المسافات ۶۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۰۰ متراً وذلك بغرس شوكة عن نقط التقسيم.
- ٣ توضع قامة رأسية عند نقط التقسيم وتقرأ فترة الأستاديا عند كل منها.
 فستكون كسالآتى ٢٠٠، ٣٩,٤ ، ٧٩,٨ ، ١٩٦,٧ ، ١٥٧, ٦ ، ١١٨, ٢ ، ٧٩,٨ سم عند المسافات ٤٠٠، ٨٠، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ مترآ على الترتيب.
 - ٤ لحساب معامل فترة الأستاديا (الثابت التاكيومتري) يجرى الآتي:


 $^{+}$ ۱۰۷, $^{-}$ ۱۱۸, $^{+}$ ۲۹, $^{+}$ ۲۹, $^{+}$ ۲۹, $^{+}$ ۲۹, $^{+}$ ۲۹, $^{+}$ ۲۹, $^{-}$


مجموع المسافات على الطبيعة = \cdot \$ + \cdot \$ + \cdot \$ + \cdot \$ + \cdot \$ - 7 • 7 م.


معامل فترة الأستاديا
$$=\frac{7 \cdot \cdot}{0.91 \cdot 0} = 1 \cdot 1.5 \cdot 1$$
معامل فترة الأستاديا $=\frac{7 \cdot \cdot}{0.91 \cdot 0}$

وعلى ذلك إذا بعدت القامة عن الجهاز مسافة ١٠١، متراً كانت فترة الأستاديا التي تقرأ على القامة هي متراً واحداً.

وتزداد فترة الأستاديا كلما زاد بعد القامة عن الجهاز حتى تتعدى الطول الكلى للقامة (٤م)، لذا يمكن استخدام نصف فترة الأستاديا أى الفرق بين الشعرتين العليا والوسطى أو بين الشعرتين الوسطى والسفلى لا يجاد المسافة. وبالمثل إذا كانت المسافة بعيدة جداً فقد تستخدم ربع فترة الأستاديا متى كانت قوة عدسات الجهاز تسمح بذلك كما في شكل (٥).







فترة الأستاديا = قراءة نصف الفترة × ٢

شكل (٥)

نخلص مما سبق أنه يمكننا قياس خط بين نقطتين بوضع أى جهاز مساحى مزود بمنظار به حامل شعرات ذى تطبيق داخلى عندطرف الخط ووضع قامة رأسية عند الطرف الآخر وقراءة فترة الأستاديا ثم تضرب هذه الفترة فى المعامل (وهو فى العادة ١٠٠) فينتج طول الخط. ولكن هناك شرط هام هو أن يكون المنظار أفقياً تماماً.

ولكن قد يحدث عند التسوية الأفقية لمنظار جهاز به الشعرات العليا والوسطى والسفلى فقط أن تقع الشعرة الوسطى خارج القامة بمسافة صغيرة في حين تظل الشعرة العليا أو السفلى متقاطعة معها عند قراءة معينة. ولمعرفة قراءة الشعرة الوسطى حتى يمكن حساب المساقة يتبع الآتى :

الحالة الأولى : القراءة على شعرة الأستاديا السفلي (شكل ٦).

إذا تقاطعت شعرة الأستاديا السفلى فقط مع القامة عند تسوية أفقية المنظار يمكن معرفة قراءة الشعرة الوسطى بالطريقة الآتية :

١ - يخفض المنظار إلى أسفل حتى يمكن قراءة فترة الأستاديا بين الشعرتين
 العليا والسفلي، ويلاحظ في هذه الحالة أن المنظار غير أفقى.


٧ - يعاد تسوية أفقية المنظار مرة أخرى وتقرأ تقاطع الشعرة السفلي مع القادمة.


٣ - قراءة الشعرة الوسطى = قراءة الشعرة السفلى + نصف فترة الأستاديا.

مثال : فترة الأستاديا في حالة عدم أفقية المنظار = ٠,٨٠ م

قراءة الشعرة السفلى قرب نهاية القامة عند تسوية الأفقية = ٣,٨٥ م.

٠٠ قراءة الشعرة الوسطى = ٣,٨٥ + ٠,٤٠ = ٤,٢٥ م





قراءة فترة الأستاديا والمنظار مائل = ٠,٨٠

قراءة الشعرة السفلي والمنظار أفقي = ٣,٨٥

شکل (۲)

ن المسافة الأفقية = $(7,10 - 5,10) \times 7 \times$ معامل فترة الأستاديا أو الثابت التاكيومترى.

الحالة الثانية : القراءة على شعرة الاستاديا العليا (شكل ٧):

إذا كانت النقطة التي تقف عليها القامة أعلى قليلاً من المستوى الأفقى للمنظار فإن الشعرة الوسطى عند تسوية أفقية المنظار لن تتقاطع مع القامة بل تتقاطع الشعرة العليا من شعرات الأستاديا. ويمكن حساب قراءة الشعر الوسطى كما يلى:

١ - يرفع المنظار إلى أعلى حتى يمكن قراءة فترة الأستاديا بين الشعرتين العليا والسفلي (المنظار ماثل).


٢ - تعاد تسوية أفقية المنظار مرة أخرى وتقرأ تقاطع الشعرة العليا مع القامة.


٣ - قراءة الشعرة الوسطى = قراءة الشعرة العليا - نصف فترة الأستاديا.


مثال : فترة الأستاديا في حالة عدم أفقية المنظار = ١,٦٠ م

قراءة الشعرة العليا = ١٦٠، م

قراءة الشعرة الوسطى = ٠,٦٤ - ٠,٨٠ = -٠,٦٤







الثابت التاكيومتري.

شكل (٧)

ملحوظة:

يمكن إجراء العمليات السابقة عند إستخدام الميزان لقراءة الشعرة الوسطى إذا كان الضبط الداخملي الدقيق سيؤدى إلى عدم تقاطع هذة الشعرة مع القامة.

ب - في حالة المنظار مائلاً أى أن خط النظر مائلاً على القامة :

يضطر في كثير من الأحيان عند قياس مسافة ما إلى قياس زاوية رأسية لقراءة فترة الأستاديا وذلك لوقوع القامة أعلى أو أسفل المستوى الأفقى للمنظار بفارق كبير. وفي هذه الحالة تعتبر المسافات بين المجهاز والقامة والمحسوبة من حاصل ضرب فترة الأستاديا في الثابت التاكيومترى مسافات مائلة غير صحيحة يجب تصحيحها ثم تعديلها حتى تصير أفقية، حيث أن الأبعاد التي يجب توقيعها على اللوحة المستوية ينبغي أن تكون أفقية أي مقاسة على المستوى الأفقى. وفي الواقع فإن هذه المسافات الأفقية عبارة عن قواعد مثلثات قائمة الزوايا، أوتارها هي المسافات المائلة المصححة، وأطوال أوتار تلك المثلثات قريبة جداً من أطوال قواعدها إذا كانت زوايا رؤوسها لاتزيد عن أربع درجات ولانجرى أي تصحيحات باعتبار أن الفرق بين طول الوتر وطول القاعدة صغير يمكن إهماله. أما في حالة الأرصاد التي تزيد زوايا رؤوس مثلثاتها عن أربع درجات فلا بد من إستخدام المادلة التي تزيد زوايا رؤوس مثلثاتها عن أربع درجات فلا بد من إستخدام المادلة

حيث:

ف = المسافة الأفقية


هـ = فترة الأستاديا

ث = الثابت التاكيومترى

ولكن عند القيام بعدد كبير من الرصدات يكون حساب المسافات الأفقية عن طريق تلك المعادلة غير عملى خاصة وأن العمل بالبلانشيطة يعتمد على توقيع النقط أثناء عسملية الرصد. لذلك يستخدم جدول تصحيح المسافات (ملحق رقم ۱) وهو محسوب لكل ۱۰۰ م حتى زاوية رأسية قدرها ۲۰°°. وإلى وهذا الجدول مقبسم إلى خانات رأسية هى الزوايا من صفر إلى ۳۰° وإلى حقول أفقية هي الدقائق بفاصل قدره ۲ دقيقة، ومعامل التصحيح لـ ۱۰۰م هو القيمة عند تقاطع قراءة الزاوية (رأسيا) مع قسراءة الدقائق (أفقيا)، ويضرب هذا المعامل بعد قسمته على ۱۰۰ فى حاصل ضرب فترة الأستاديا فى الثابت التاكيومترى. على سبيل المثال إذا كانت قراءة شعرات الأستاديا والزاوية الرأسية كالتالى:

فإن المسافة الأفقية عن طريق جداول التصحيح = (٣,٢٦ - ٣,٧٤) × ١٠٠ ×

كما يمكن إستخدام مقياس تصحيح المسافات وهو على شكل منحنى بياني يبين العلاقة بين معامل تصحيح المسافة والزاوية الرأسية (شكل ٨).



معامل تصحيح المسافة المائلة إلى أفقية شكل (٨)

٢ -- حساب المنسوب باستخدام شعرات الأستاديا:


أ - في حالة المنظار أفقيا أي خط النظر عموديا على القامة :

يصنع خط النظر المار بالشعرة الأفقية الوسطى مستو أفقيا موازيا لمستوى المقارنة يعرف بمستوى سطح الجهاز . ويمكن معرفة منسوب هذا المستوى عن طريق جمع منسوب المحطة التي يقف فوقها الجهاز على إرتفاع المحور الأفقى للمنظار والذى يرمز له بالرمز (ع). وينخفض منسوب النقطة التي تقف عليها القامة عن مستوى سطح الجهاز بمقدار قراءة الشعرة الوسطى على القامة، وبالتالى يتم الحصول على منسوب النقطة التي تقف عليها القامة بالمعادلة التالية:

منسوب النقطة = منسوب المحطة التي يقف فوقها الجهاز + إرتفاع الجهاز (ع) - قراءة الشعرة الوسطى.

ب - في حالة المنظار مائلاً أي خط النظر مائلاً على القامة:

تستخدم طريقة شعرات الأستاديا في قياس فرق المنسوب بين المحطة التي يقف فوقها الجهاز وأى نقطة مرصودة تقف عليها القامة. وتعتمد الطريقة أساساً على أن تكون القامة في وضع متعامد على خط النظر المار بالشعرة الأفقية الوسطى وإستخدام فترة الأستاديا في حساب فرق المنسوب. ولكن عملياً لايمكن وضع القامة متعامدة على خط النظر بل تكون رأسية وبالتالي ماثلة على خط النظر. وبذلك ينتج خطأ في حساب المسافات الأفقية وفروق المناسيب، ويزداد هذا الخطأ بزيادة الزاوية الرأسية التي يصنعها المنظار مع المستوى الأفقى. ويبين (شكل ٩) القواعد الخاصة بالأستاديا.



شکل (۹)

- أ ب = فترة الأستاديا والقامة رأسية أى ماثلة على خط النظر (د م) المار بالشعرة الأفقية الوسطى، والتي يمكن تخديدها من قراءة الشعرتين العليا والسفلى على القامة مباشرة.
- ه... و = فترة الأستاديا والقامة متعامدة على خط النظر المار بالشعرة الأفقية الوسطى ولايمكن مخديدها مباشرة.
- لَ = الزاوية الرأسية التي يصنعها منظار الجهاز مع المستوى الأفقى وهى جـ دُم وتساوى الزاوية أ مُ هـ وتساوى الزاوية ب مُ و وهما الزاويان المحصورتان بين القامة في وضعها الرأسي والقامة في وضعها العمودى الإفتراضي.
- د جـ = المسافة الأفقية بين المحطة التي يقف فوقها الجهاز والنقطة التي تقف فوقها القامة.
- م جمد = فرق المنسبوب بين مستوى سطح الجهاز وقراءة الشعرة الأفقية الوسطى على القامة.

$$A = 0$$
 $A = 0$ $A =$

د جــ (المسافة الأفقية)
$$=$$
 د م \times جتا $\hat{\mathbb{C}}$ $=$ الثابت التاكيومترى \times جتا $\hat{\mathbb{C}}$

ويطلق على م جـ (فرق المنسوب) أو الرمز (ص) ، د جـ (المسافة الأفقية) أو الرمز (ف)

يلاحظ بالنسبة لفرق المنسوب (ص) أن هذا الفرق هو بالنسبة للمحور الأفقى للمنظار وليس النقطة التي يقف فوقها الجهاز مباشرة على سطح الأرض، أى أن فرق المنسوب (ص) يمثل فرق المنسوب بين المحور الأفقى للجهاز ونقطة تقاطع الشعرة الأفقية الوسطى مع القامة. ولذلك عند حساب المنسوب النهائى للنقطة التي تقف عليها القامة يجب أن يوضع في الإعتبار هاتين الملحوظتين. ومعادلة حساب منسوب النقطة هي:

منسوب النقطة = منسوب المحطة التي يقف فوقها الجهاز + إرتفاع الجهاز (ع) المجهاز (ع) المعرة الوسطى.

وتختلف الإشارة الجبرية لفرق المنسوب (ص) حسب الزاوية الرأسية للمنظار فتكون موجبة (+) إذا كانت زاوية إرتفاع أى المنظار مائلاً إلى أعلى، وسالبه (-) إذا كانت زاوية إنخفاض أى المنظار مائل إلى أسفل.


وهناك جداول تبين فرق المنسوب وهو محسوب لكل ١٠٠ م حتى زاوية رأسية قدرها ٣٠٠ (ملحق رقم ٢). وهذا الجدول مقسم أيضاً إلى خانات رأسية من صفر إلى ٣٩٠ وإلى حقول أفقية هي الدقائق بفاصل قدره ٢ دقيقة. وقيمة (ص) المقابلة لـ ١٠٠ م هي القيمة عند تقاطع قراءة الزاوية (رأسياً) مع قراءة الدقائق (أفقياً)، ويضرب هذا المعامل بعد قسمته على ١٠٠ في حاصل ضرب فترة الأستاديا في الثابت التاكيومترى. فقي المثال السابق (صفحة ٣٧) تكون:

$$\times 1 \cdot \cdot \times 7,07 = \frac{17,17}{1 \cdot \cdot \cdot} \times 1 \cdot \cdot \times (\cdot, \sqrt{\xi} - 7,77) = 0$$

$$0, \cdot \cdot 1 = \cdot, 171$$

ولأن الزاوية الرأسية زاوية إرتفاع وإشارتها موجبة (+) فإن قيمة ص تأخذ نفس الإشارة (ص = + ٤٥,٠٠١ م).

وقد جرى تفريغ هذه الجداول في شكل منحنى بيانى نصف لوغاريتيمى (شكل ١٠) يبين العلاقة بين الزوايا الرأسية (على المحور الرأسي الحسابي) وقيمة (ص) لكل ١٠٠م (على المحور الأفقى اللوغاريتمي)، ومنه يمكن تعيين قيمة (ص) لأى زاوية رأسية مقابلة لمسافة ١٠٠م، وبضرب هذه القيمة في فترة الأستاديا المقرؤة على القامة ينتج قيمة (ص) المطلوبة . فإذا كانت الزاوية الرأسية ١٠° مثلاً فإن فرق المنسوب المقابل لها على المنحنى هو ٤ ، ١٧ م، وإذا كانت فترة الأستاديا ٦٠، م فإن (ص) المطلوبة = ٦، ١ × ٤٠، ١٠ عن ويلاحظ أن المنحنى يتجه موازياً للمحور الرأسي (محور الزوايا الرأسية) للزوايا التي تزيد عن ٠٤° .



الفرق في المنسوب بين قراءة الشعرة الوسطى ومنسوب سطح الجهاز (بالمتر) شكل (١٠)


طريقة أخرى لحساب فرق المنسوب :

فترية الاستاريلي...

تعرف هذه الطريقة باسم طريقة التدريج، وهي تعتبر من أسرع وأدق الطرق في حساب فرق المنسوب في الأراضي محدودة التضرس والرصدات خفيفة الميل أي أن قيمة الزاوية الرأسية محدودة نسبياً. وتعتمد هذه الطريقة على قياس عدد فترات الأستاديا التي من خلالها يرفع أو يخفض المنظار لتقرأ الشعرة الوسطى إرتفاع معين على القامة. ولإيجاد فرق المنسوب بين نقطة القامة وسطح المنظار بهذه الطريقة يتبع الآتي :

١ - تقرأ فترة الأستاديا على القامة والمنظار في وضع ماثل، ثم يسوى المنظار أفقياً تماماً. وبالرصد خلال المنظار يلاحظ أن الشعرات لاتتقاطع مع القامة بل تتلاقى مع بعض تضاريس المنطقة.

- ٢ يلاحظ تقاطع الشعرة العليا مع أى نقطة مميزة على سطح الأرض ولتكن
 قطعة حجر مثلاً.
- ۳ باستخدام مسمار الحركة البطيئة للمنظار يحرك المنظار إلى أعلى حتى تتاطقع الشعرة السفلى مع نفس النقطة المميزة السابق الرصد عليه في البند
 ۲ فيكون المنظار قد مخرك مقدار استاديا كاملة إلى أعلى. ثم يلاحظ تقاطع الشعرة العليا مع هدف آخر.
- ٤ يحرك المنظار بمسمار الحركة البطيئة حتى تتلاقى الشعرة السفلى مع الهدف الآخر فى البند ٣ فيكون قد تخرك فترة استاديا كاملة أخرى إلى أعلى. ويكرر العمل عدد من المرات حتى تتقاطع الشعرة الوسطى مع القامة وتؤخذ قراءة القامة عليها.
- مرق المنسوب = فترة الاستاديا × عدد المرات قراءة الشعر الوسطى (شكل
 ١١).
 - مثال: فترة الاستاديا = ١,٦٥ م.
 - عدد المرات = ٤٠٠٠.
 - قراءة الشعرة الوسطى = ٠,٦٠ م.
- $٤, ٠٠ \times 1, 70 = 1, 40$ المنظار = 1, ٦٥ × ٠٠ ٤ ٠, ٦٠ م
- ٦ لايشترط عند إستخدام طريقة التدريج أن يكون الهدف الذى يستخدم فى إيجاد عدد فترات الأستاديا قريباً من نقطة القامة طالما يكون فى حدود الرؤية والتطبيق الدقيق. ولكن عندما تكون خطوط النظر قصيرة يراعى أن يكون الهدف المستخدم قريباً قدر الإمكان من نقطة القامة، ذلك لأن خطأ التطبيق فى خطوط النظر القصيرة يكون أقل مدى منه فى خطوط النظر الطويلة.



إستخدام نصف فترة الأستاديا في طريقة التدريج:

عند إستخدام طريقة التدريج في إيجاد فرق المنسوب في المسافات الطويلة قد يكون الطول الكلى للقامة أقل من فترة الأستاديا، لذلك عند تخريك فترة الأستاديا الأخيرة قد تتعدى الشعرات القامة، لذا يجب تخريك الفترة الأخيرة نصف فترة أستاديا بدلاً من فترة كاملة، وبذلك نقع شعرات الأستاديا على القامة ونقرأ شعرة الأستاديا الدالة على ربع الفترة. وتستنتج قراءة الشعرة الوسطى بمعلومية فترة الأستاديا كما في المثال التالي :

طول القمة 🕾 ٤ م.

فترة الأستاديا ٠٠ ٩،٨٤ (بقراءة ربع فترة الأستاديا ثم ضربها × ٤).

عدد فترات الأستاديا التي تحركها المنظار من الوضع الأفقى = ٤,٥ مرة. قراءة شعرة الأستاديا للربع العلوى = ١,٥٢ م.

- ن. قراءة الشعرة الوسطى = 4.04 1.07 = 1.07 م
 - .. قرق المنسوب = ٩,٨٤ × ٩,٨٤ + ١,٣٩ = ٤٥, ٦٧ م

العمل بالبلانشيطة لتنفيذ الميزانية الشبكية (الميزانية الكنتورية) :

ذكر من قبل أن جهاز البلانشيطة يستعمل عند تنفيذ الميزانية بطرق الإشعاع والنقط المبعثرة، والطريقة المباشرة.

أولاً : طريقة الإشعاع :

بعد تشكيل المضلع حول أو خلال المنطقة المراد إجراء ميزانية شبكية لها وضبطه، وتوقيعه يجرى الآتي :

- ا توضع البلانشيطة فوق إحدى نقط المضلع مثل (أ) (شكل ١٢) وتضبط أفقيتها، وترفع النقطة (أ) من الطبيعة إلى (أ) على لوحة البلانشيطة بواسطة شوكة الإسقاط.
- ٢ توجه الأليداد إلى النقطة التالية لنقطة أ (ب مثلاً) وترصد النقطة (ب ويرسم الشعاع أ ب) وتوقع عليه النقطة (ب،) ، كذلك ترصد النقطة السابقة لنقطة (أ) في الترافيرس (و مثلاً)، ويرسم الشعاع (أ و) ويوقع عليه النقطة (و،). ويحسن توجيه أشعة إلى أكثر من نقطة، من نقط المضلع كلما أمكن ذلك.
- ٣ يختار إججاه ثابت وليكن الإبجاه (أب) أو (أو) ، ويعين منه إبجاه خطوط شعاعية صادرة من النقطة أ تتقارب أو تتباعد أى تصغر أو تكبر الزوايا بينها حسب طبيعة الأرض.
- ٤ توضع حافة الأليداد منطبقة على الشعاع الأول، وترصد مناسيب سطح

الأرض عند نقط تغير الإنحدار على طول إنجاه هذا الشعاع. والأرصاد اللازمة لتحديد موقع القامة ومنسوب الأرض شختها هي : قراءة الشعرات العليا والوسطى والسغلى، والزاوية الرأسية سواء كانت زاوية إرتفاع أو إنخفاض، وإرتفاع المحور الأفقى للمنظار عن سطح الأرض التي يقف عليها الجهاز.

- وذلك كالآتى :
- أ إذا كان منظار الأليداد أفقياً تماماً فإن المسافة الأفقية = الفرق بين قراءة الشعرتين العليا والسفلى × الثابت التاكيومترى لجهاز الأليداد وهو في العادة = ١٠٠.
- إذا صنع المنظار زاوية رأسية فإن المسافة الأفقية = الفرق بين قراءة الشعرتين العليا والسفلى \times الثابت التاكيومترى \times الرأسية.

٦ - يحدد منسوب القامة المرصودة كالآتى :

- أ إذا كان المنظار أفقياً تماماً، فيحسب المنسوب كما يحسب في الميزانية العادية وذلك بقراءة الشعرة الوسطى على القامة، المنسوب = منسوب الحملة أ + إرتفاع المجهاز قراءة الشعرة الوسطى.
- إذا كان المنظار مائلاً بزاوية رأسية فيحسب فرق المنسوب أولاً (يرمز له عادة بالرمز ص)، الفرق بين قراءة الشعرتين العليا والسفلى \times الثابت التاكيومترى \times جا الزاوية الرأسية \times جتا الزاوية الرأسية \times جتا الزاوية الرأسية \times جتا الزاوية الرأسية \times ويمكن الرأسية \times جتا الزاوية الرأسية \times جتا الزاوية الرأسية \times جتا الزاوية الرأسية \times حيا الزاوية الرأسية ويمكن صياغة المعادلة كالآتى \times

ص = الفسرق بسين الشسعسرتين العسليسا والسسفلسي × الشسابت التاكيومترى × بل جا ٢ الزاوية الرأسية.


ويحسب المنسوب بعد ذلك كالآتي :

المنسوب في حالة زاوية الإرتفاع = منسوب المحطة أ + إرتفاع الجهاز + ص - قراءة الشعرة الوسطى

المنسوب في حالة زاوية الإنخفاض = منسوب المحطة أ + إرتفاع الجهاز - ص - قراءة الشعر الوسطى

٧ – جدول تسجيل الأرصاد كالآتي :

		فرق	المالة	الزارية	الفرق بين		قراءة الشمران		النقطة	
ملاحظات	المنسوب	المنسوب (ص)	الأفقية		العليا والسقلى	السفلي	الوسطى	المليا	Cauc.	



شكل (١٢) الميزانية الكنتورية بطريقة الإشعاع

٨ -- يكرر العمل بنفس العلريقة على باقى الأشعة شعاع بعد شعاع حتى الإنتهاء من العمل فوق النقطة أ ثم ينقل الجهاز لباقى نقط المضلع ويكرر العمل فوق كل نقطة. ترفع النقطة من الطبيعة إلى اللوحة، وترصد وتوقع النقطتان الجاورتان لها السابقة واللاحقة، ثم تعين إنجاه الخطوط، وترصد مواقع ومناسيب نقط تغير إنحدار سطح الأرض على طول كل شعاع وتوقع هذه النقط ويسجل بجانبها مناسيبها.


٩ - بجمع لوحات النقط بمساعدة الترافيرس المصحح والسابق توقيعه على
 اللوحة.

ثانيا: طريقة النقط المبعثرة:

تستعمل هذه الطريقة في جميع الأحوال ويتم العمل بها بنفس طريقة الإشعاع من تشكيل مضلع المنطقة بحيث يمكن رؤية المنطقة من نقطة ورفعه وتصحيحه وتوقيعه. تحتل البلانشيطة إحدى النقط وترصد النقطتان المجاورتان لها. توجه الأليداد إلى النقط التي يتغير فيها درجة الإنحدار دون التقيد بإنجاه معين ثابت، وتوقع النقط بقياس المسافات إليها تأكيومتريا، وتعين مناسيبها بنفس الطريقة السابقة. وبعد رصد وتوقيع جميع النقطة المحيطة بهذه النقطة من نقط المضلع، تنقل البلانشيطة إلى النقطة التالية وهكذا (شكل ١٣) ثم تضم اللوحات المضلع، تنقل البلانشيطة إلى النقطة التالية وهكذا (شكل ١٣) ثم تضم اللوحات المنطقة المنطقة الماد رفع مناسيبها

ثالثاً: الطريقة المباشرة:

تعتمد الطريقة المباشرة لرسم خطوط الكنتور على تخديد عدد من النقط في الطبيعة لها نفس المنسوب ثم ترفع هذه النقط على الخريطة. وتعطى هذه الطريقة دقة متناهية لكنها مختاج إلى وقت وجهد وعامل ماهر متمرن. وتستخدم عند إنشاء الخرائط ذات الفاصل الكنتورى الصغير (تتراوح بين ١،٢م).



ويدن (شكل ١٤) منطقة مطلوب عمل خريطة كنتورية لها بفارق رأسى قدره ١م، فبسمعلومية منسوب تقطتي الترافيرس (س، س مشلاً) تسين مواقع خطحوط الكنتسور في الطبيدسة ثم ترفع على الخبريطة وذلك بانباع المختلوات النالسة:

- ١ تحتار نقطة معرو علة بالمنطقة ولتكن هـ يمكن منها رؤية كل من نقطتى من منها رؤية كل من نقطتى من من من من من من منها رؤية كل من نقطتى يشوم من من وشقل بميزان أو بالانشيطة سزودة باليداد تلسكوبي أفقى يشوم بممل الميزان.
- ٢ يحسب المنسوب المتوسط لسطح الميزان أو الأليداد بالرصد على قامة رأسية
 عند النقطتين س ، ص على التوالى :

منسوب النقطة (س) = ١٣٦,١٥ م.

قراءة القامة غند (س) = ١, ٢٠ م.

· منسوب سطح الميزان عند (هـ) == ١, ٢٠ + ١٣٦, ١٥ = ١٣٧,٣٥ م

منسوب النقطة (ص) = ١٣٤,٨٠م

قراءة القامة عند (ص) = ١,٦٠ م

۱۳٦, ٤٠ = ١, ٦٠ + ١٣٤, ٨٠ = ١٣٦, ٤٠ = ١٣٦.

ت. متوسط منسوب سطح الميزان عند هـ = $\frac{177, 10 + 177, 20}{4}$ = 177, 177 م

٣ - لتحديد خط كنتور ١٣٥ م مثلاً يجب أن تكون القراءة على القامة

٠ ١, ٨٣ = ١٣٥, ٠٠ - ١٣٦, ٨٣ =

محدد أول نقطة فى الحقل تعطى هذه القراءة على القامة برصد عدة نقط حتى الوصول إلى النقطة (أ) مثلاً التى تعطى القراءة ١,٨٣ م على القامة فتكون هذه النقطة إحدى نقط خط كنتور ١٣٥.


٤٠ تنقل القامة على المسار التقريبي المقدر لخط الكنتور (وهذه مختاج إلى عامل

أو مساعد ذى خبرة) ويتكرر تعيين النقط أب ، أب ، أب ، أن وعند كل نقطة يتم تحديدها يدق وتدا لتعيين موقعها على سطح الأرض.

مالاً بتعيين قط خط كنتور ١٣٦ م مثلاً بتعيين قراءة القامة التي تعطى هذا المنسوب والتي تساوى ١٣٦,٠٠ - ١٣٦,٠٠ م.

٣ - بعد تحديد نقط خطوط الكنتور المختلفة في الطبيعة ترفع هذه النقط باستخدام البلانشيطة وذلك باحتلال إحدى نقطتي الترافيرس ولتكن (ص) مثلاً وتوجه البلانشيطة توجيها أساسيا وتسوى أفقيتها وترسم أشعة من ص إلى نقط خطوط الكنتور المختلفة. وتعين هذه النقط بمعلومية مسافاتها الأفقية بالطرق السابق شرحها.

٧ -- يوصل بين نقط كل خط كنتور بخط منحنى فيتم الحصول على خطوط الكنتور موقعة على الخريطة بالمقياس المطلوب رسمها به.



شكل (1 ٤) الميزانية الكنتورية بالطريقة المباشرة

طريقة رسم خطوط الكنتور

تعتبر لوحة المناسيب المرحلة الأولى لإنشاء خطوط الكنتور، إذ يتم توصيل النقط متساوية المنسوب بخط منحنى هو خط الكنتور، ويسجل عليه منسوب تلك النقط التى يربط بينها. وعادة لانجد على لوحة المناسيب نقط يتفق منسوبها مع خط الكنتور المعللوب إنشاؤه، فنقط المناسيب تتحدد كثافتها من حيث الكثرة أو القلة تبما لطبيعة شطح الأرض من ناحية وتبعاً لإمكانيات المساح وأجهزته وأدواته من ناحية أخرى، بينما ترسم خطوط الكنتور تبعاً للغرض من إنشاء الخريطة. وعند رسم خط كنتور لايتفق منسوبه مع نقط المناسيب الموقعة على لوحة المناسيب أو أن نقط المناسيب المتفقة معه غير كافية لإنشائه، فإنه يجب إيجاد النقط المطلوبة حتى يمكن رسمه بدقة مقبولة. وتختلف طرق حساب وتوقيع تلك النقط المعللوبة فبعضها حسابية وبعضها تخطيطية. وتقوم تلك العلرق على قاعدة هامة هي إعتبار سطح الأرض منتظم الإنحدار بين كل نقطتين منسوب متجاورتين حتى يمكن غديد وتوقيع نقط المنسوب المعللوبة بينهما، أي أن القطاع بينهما على شكل خط مستقيم.

أولاً: الطريقة الحسابية:

هذه العلريقة وإن كانت طويلة ومملة إلا أنها تعطى نتائج دقيقة وتناسب المناولق التي لايزيد فيها التضرس النسبي أو المحلى عن ١٠ - ١٢ متراً. كما تناسب إنشاء المخرائط الكنتورية المطلوبة لإجراء حسابات تسوية سطح الأرض لاستصلاحها وإستزراعها أو تسويتها لغرض إنشاء مباني عليها أو لإنشاء الطرق، أي أن الهدف من الخريطة هدفاً اقتصادياً. وأساس تلك الطريقة هو التقسيم التناسبي بالحساب.

ولتوضيح ذلك يراد تحديد نقط المناسيب المطلوبة لرسم خطوط الكنتور ٤، ٥ ، ٦، ٧ مترا في المربع الأيمن العلوى من لوحة المناسيب (شكل ٣) حيث

طول ضلع الشبكة على اللوحة ٢ سم. فبالنسبة للضلع المحسور بين نقطتى المنسوب (7,8) م (7,8) م (7,8) م (7,8) م (3,8) م

٣,٦ م فرق منسوب يقابله مسافة أفقية قدرها ٢ سم.

٠, ٢ م فرق منسوب يقابله مسافة أفقية قدرها س .

$$\omega = \frac{\gamma, \cdot \chi}{r, \tau} = 11, \cdot \omega$$


أى أن نقطة منسوب ٤ م تقع على مسافة ١.٠ سم من نقطة المنسوب ٣.٨م. وبنفس الطريقة يتم تحديد موقع نقطة المنسوب ٥.٠ م.

$$\omega = \frac{1}{r.7} \times V = \frac{V \times 1, V}{r.7} = V, \bullet$$

ای آن نقطة منسوب ٥ م تقع علی مسافة ٧٠٠ سم من نقطة المنسوب ٢٠٨ م. و کذلك نقطة منسوب ٦٠ م $\frac{Y \times Y, Y}{Y, Y} = 1, Y$ سم ، و و و کذلك نقطة منسوب ٧م $\frac{Y \times Y, Y}{Y, Y} = 1, X$ سم.

وتوقع تلك المسافات بدقة على ضلع المربع بواسطة المسطرة، ويكتب بالقلم الرصاص الخفيف المنسوب بجوار كل نقطة. وكذلك الحال بالنسبة لضلع المربع المحصور بين نقطتى المنسوب ٢,٦، ٤ ، ٤ / فتكون مواقع نقط المناسيب المطلوبة ٤، ٥، ٦، ٧ متراً على مسافات ٢,٠، ٥، ٠، ٧، ١، ٨، ١ سنتيمتراً على التوتيب من نقطة المنسوب ٢,٦، أما بالنسبة للضلع المحصور بين نقطتى منسوب ٢,٦، من نقطة المنسوب ٤م تكون على مسافة ٢، ٠ سم من نقطة المنسوب ٤م المطلوبة على الضلع الرابع المنسوب ٤م ما نقطة المنسوب ٤م المطلوبة على الضلع الرابع تكون على مسافة ٣، ٠ سم من نقطة المنسوب ٤م المطلوبة على الضلع الرابع تكون على مسافة ٣، ٠ سم من نقطة المنسوب ٤م المطلوبة على الضلع الرابع

وبذلك محددت مواقع نقط المناسيب المطلوبة لرسم خطوط الكنتور ٤، ٥، ٦، ٧ متراً، ثم يتم بعد ذلك توصيل كل نقطتين متساويتين بخط هو جزء من خط الكنتور المطلوب. وقد يصادف وجود أربع نقاط منسوب ذات قيمة واحدة، فهل يتم توصيلها بخط على شكل حلقة مقفلة هو خط كنتور ٤م ؟ كقاعدة عامة يجب أن لايمس خط الكنتور المطلوب أي ضلع من أضلاع الشبكة، بل يجب أن يقطعه أى يمر بالنقطة المحددة قاطعاً ضلع الشبكة. ويترتب على ذلك تساؤل آخر هو : هل يتم توصيل نقطتي المنسوب ٤م على الضلعين الأيمن والأسفل، ثم بين النقطتين على الضلعين الأيسر والأعلى؟ أم التوصيل بين النقطتين على الضلعين الأيمن والأعلى ثم بين النقطتين على الضلعين الأيسر والأسفل ؟ وللتغلب على تلك المشكلة رأيان : الأول إستنتاج منسوب نقطة تقاطع قطرى المربع حسابيا وإعتبارها نقطة منسوب يتم تحديد نقط المنسوب المطلوبة بينها وبين الأركان الأربعة، والثاني أن يتم رسم أحد القطرين وهو القطر الذى فرق المنسوب بين طرفيه أقل ، على أساس أن إحتمال إنتظام إنحدار سطح الأرض عليه أكبر من إحتمال إنتظام إنحدار سطح الأرض على القطر الآخر، طالما أن تحديد نقط المناسيب المطلوبة لرسم خط الكنتور يقوم على قاعدة إعتبار سطح الأرض بين كل ركنين من أركان المربع منتظم الإنحدار. وسواء كان أحد الرأيين مرجحاً عن الآخر، فإن هذه العملية تخدد مسار خط الكنتور داخل فراغ المربع بدقة (شكل ١٥).



دينيه ، (۳٫۸–۳٫۸) < (۲٫۸–۹ر۶)

شکل (۱۵)

طريقة حسابية أخرى : محدد مواقع نقط المنسوب المطلوبة لرسم خطوط كنتور ٤، ٥، ٢، ٧ مترآ في المثال السابق بين نقطتي منسوب ٣،٨ م ، ٤، ٧ معلى النحو التالي :

فرق المنسوب بين النقطتين = ٤ .٧ - ٧.٤ = ٣,٨ - ٢ م نسبة الإنحدار بين النقطتين في الطبيعة = $\frac{i + i}{i}$ المسافة الأفقية بالمتر $\frac{7.7}{i}$ = ١٠٠ م أى أن سطح الأرض ينحدر بمقدار ١٨ . م في مقابل كل متر أفقى، أو بمعنى آخر أن كل متر أفقى يقابله ١٨ . م فرق منسوب. ولتحديد نقطة المنسوب المطلوبة $\frac{1}{i}$ ع ، يحدد فرق المنسوب بينها وبين نقطة المنسوب 7.7 م 3.0

١ م مسافة أفقية يقابله ٠,١٨ م فرق منسوب

س مسافة أفقية يقابله ٠,٢م فرق منسوب

$$\therefore \omega = \frac{1 \times 1}{1 \times 1} = 1.1$$

وتوقع تلك المسافة الأفقية على لوحة المناسيب حسب مقياس رسمها (١٠٠٠:١) لتعيين نقطة منسوب ٤م (= ٠٠٠). وكذلك لتحديد نقطة المنسوب ٥م:

١ م مسافة أفقية يقابله ٠,١٨ م فرق منسوب

س مسافة أفقية يقابله ١,٢ م فرق منسوب

$$\therefore \omega = \frac{1 \times 1}{\Lambda} = Vr, r$$


وتوقع تلك المسافة على لوحة المناسيب لتعيين نقطة المنسوب ٥م ، وكذلك توقع المسافة ١٢,٢ م لتعيين نقطة المنسوب ٦ م والمسافة ١٧,٨ م لتعيين نقطة المنسوب ٧م ، وهكذا على بقية أضلاع الشبكة.

ثانيا: الطرق التخطيطة:

العصدة الأعصدة المكسية : يمكن تحديد نقط المنسوب المطلوبة لرسم خطوط كنتور ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ في المثال السابق على الضلع المحصور بين نقطتى منسوب ٧, ٤ ، ٣,٨ على لوحة المناسيب مباشرة وذلك على النحو التالى :

- يرسم بالقلم الرصاص الخفيف عند نقطة المنسوب 7, 1 م عمود على الضلع طوله 1, 1 م بأى مقياس رسم مناسب وليكن طوله 1, 1 ملليمتر ، أى أن كل 1, 1, 1 فرق منسوب 1, 1 ملليمتر ، ويرسم عمود آخر عند نقطة المنسوب 1, 1 م طوله 1, 1 م بنفس مقياس الرسم المختار لرسم العمود السابق أى طوله 1, 1 ملليمتر ولكن في الجهة العكسية ، ثم نصل بين طرفي العمودين بخط يتقاطع مع الضلع في نقطة هي موقع نقطة منسوب 1, 1 م المطلوبة.

جـ – لتحديد موقع نقطة منسوب 0 م (فرق المنسوب بينها وبين النقطة 0 , 0 م وبينها وبين نقطة المنسوب 0 , 0 م 0 , 0



- مقياس الرسم الهنار للأعمدة ١ ملم لكل ٠,١م فرق منسوب
 - تم المبالغة في مقياس رسم الضلع ٣ مرة.

شکل (۱٦)

٢ - طريقة المثلث الشفاف : تعتبر هذه الطريقة من الطرق السريعة المستخدمة كثيراً، وتتلخص في :

أ - بجهز لوحة شفافة من ورق الكلك، ويرسم عليها الخط أب بطول مناسب ويقسم إلى قسمين متساويين، ويقام عمود من نقطة التقسيم بطول مناسب، ويوصل طرف العمود بكل من أ، ب (يتكون مثلث متساوى الساقين). ثم يقسم الخط أب إلى عدد مناسب من الأقسام المتساوية، وتوصل نقط التقسيم بطرف العمود مع تمييز كل خامس خط بخط سميك نسبياً، وترقم نقط التقسيم بدءاً من صفر في الإنجاه من أ إلى ب وكذلك في الإنجاه العكسي من بإلى أ، ثم يقسم العمود إلى عدد من الأقسام المناسبة، ويرسم من نقط التقسيم خطوطاً أفقية توازى الخط أب (شكل ١٧).


ب – لتعيين نقط المنسوب المطلوبة لرسم خطوط الكنتور ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ مترآ على الضلع المحصور بين نقطتي المنسوب ٣٨٨م ، ٤ ،٧ م في المثال السابق، يختار

مقياس مناسب لتقسيم فرق المنسوب بينهما وهو ٣, ٣م إلى عدد من الأقسام المتساوية وبحيث تكون قيمة القسم الواحد مناسبة أيضاً لتحديد نقط المنسوب المطلوبة. يمكن تقسيم ٣, ٣م إلى ١٨ قسماً قيمة القسم الواحد ٢,٠م (إختيار أول) أو إلى ٣٦ قسماً قيمة القسم الواحد ٢,٠م (إختيار ثاني).

ج - توضع شفافة الكلك على لوحة المناسيب بحيث يكون الضلع المحصور بين نقطتى المنسوب ٢,٨م ، ٤ ,٧ م موازياً للخط أب وذلك بمساعدة الخطوط الأفقية، ثم مخرك الشفافة إلى أعلى أو إلى أسفل حتى ينطبق الحد الخارجى للمثلث (تدريجه = صفر) على نقطة المنسوب ٢,٨م وينطبق الخط الماثل رقم ١٨ على نقطة المنسوب ٤ ,٧ م (الإخستسيار الأول) أو الخط الماثل رقم ٢٦ (الإختيار الثاني) مع المحافظة على الوضع المتوازى المذكور سابقاً. وبذلك يقسم الضلع إلى ١٨ قسماً متساوياً قيمة القسم الواحد ٢ ,٠م أو إلى ٣٦ قسماً متساوياً قيمة القسم الواحد ٢ ,٠م أو إلى ٣٦ قسماً متساوياً قيمة القسم الواحد ٢ ,٠م أو إلى ٣٦ قسماً متساوياً

د – تعین نقطة المنسوب ٤ م علی الخط المائل رقم ١ أی علی بعد قسم واحد مقداره ٢٠٠ م ، و كذلك نقطة منسوب ٥ م علی الخط المائل رقم ٦ (٦ × ٢٠ = ٢٠ + ٢٠ = ٥ م) ، وأیضاً نقطة منسوب ٦ م علی الخط المائل رقم ١١ ، و و نقطة منسوب ٧ م علی الخط المائل رقم ١٦ (١٦ × ٢٠ - ٢٠ + ٣.٨ + ٣.٨ = ٠٠) . أو أن مخدد نقط المناسیب ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ متراً علی الخطوط المائلة أرقام ٢ ، ٧ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ (الإختیار الثانی) . ویتم تعیین تلك النقط بواسطة دبوس إبرة أو أی أداة أخری مناسبة (شكل ١٧) . وبنفس الطریقة یتم مخدید نقط المناسیب المطلوبة علی بقیة أضلاع الشبكة .

وعادة يكون لدى الخرائطي عدة شفافات بمثلثات مختلفة الأبعاد ومختلفة التقسيم تتناسب مع مايمكن أن يصادفه من شبكات نقط المناسيب. onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٦.


٣ - طريقة الخطوط المتوازية على مسافات متساوية : تشبه هذه الطريقة طريقة المثلث الشفاف إلا أنها لانتطلب تحقيق شرط التوازى، لذا تعد طريقة سهلة وسريعة، وتتلخص في :

أ - بخهز لوحة شفافة من ورق الكلك، ويرسم عليها مجموعة من الخطوط الأفقية المتوازية بعلول مناسب وعلى مسافات متساوية قد تكون ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ ملليمترآ، وترقم بدءاً من الصفر وذلك في الإنجاهين من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل.

ب - لتعيين نقط المناسيب المطلوبة لرسم خطوط الكنتور ٤ ، ٥ ، ٢ ، ٧ مترا في المثال السابق، توضع شفافة الكلك بحيث ينطبق خط رقم صفر على نقطة على نقطة المنسوب ٣٨م ، ثم تدار الشفافة حتى ينطبق الخط رقم ١٨ على نقطة المنسوب ٤ ، ٧ ، أى أن الضلع بينهما قد تم تقسيمه إلى ١٨ قسما متساوياً قيمة القسم الواحد ٢ ، ٠ م (إختيار أول) أو ينطبق الخط رقم ٣٦ وبذلك يكون قيمة القسم الواحد ٢ ، ٠ م (إختيار ثاني).

جـ - تعين نقطة منسوب ٤ م على الخط المتوازى رقم ١ أى على بعد ، ٢ ، ٠ م ، وكذلك نقطة مناسيب ٥، ٦ ، ٧ م على الخطوط أرقام ٢ ، ١٦ ، ١١ ، أو أن تخدد نقط المناسيب ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ م على الخطوط المتوازية أرقام ٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ (الإختيار الثاني) . ويتم تعيين تلك النقط بواسطة دبوس إبرة أو أى أداة أخرى مناسبة (شكل ١٨) . وبنفس الطريقة يتم تحديد نقط المناسيب المطلوبة على بقية أضلاع الشبكة .

وعادة يكو لدى الخرائطي عدة شفافات بخطوط متوازية على مسافات مختلفة تتناسب مع مايمكن أن يصادفه من شبكات نقط المناسيب.



شکل (۱۸)

المسطرة : يستعمل مثلث صغير تاثم الزاوية مع مسطرة لتعيين نقط المنسوب المطلوبة ٤، ٥، ٦، ٧ م في المثال السابق، وذلك على النحو التالى:

التالى:

| التالى | المسلوبة ٤، ٥، ٢، ٥ م المثال السابق، وذلك على النحو التالى:

| التالى | المسلوبة ٤، ٥، ٢، ٥ م المثال السابق، وذلك على النحو التالى:

| التالى | المسلوبة ٤، ٥، ٢، ٥ م المثال السابق، وذلك على النحو التالى:

| المسلوبة ١٠ م م المسلوبة ١٠ م

أ - توضع حافة المسطرة على الضلع المحتصور بين نقطتى المنسوب ٣.٨ ،
 ٤ ، ٧ م بحيث يقع تدريج ٣.٨ سم على المسطرة على نقطة المنسوب ٣.٨ م ،
 وتكون رأس الزاوية القائمة بالمثلث عند تدريج ٧.٤ سم على المسطرة.

ب - يتم تخريك المسطرة والمثلث على هذا الوضع حتى تقطع نقطة المنسوب ٤ ,٧م مماسة للضلع القائم وبشرط المحافظة على تماس التدريج ٣,٨ سم على المسطرة لنقطة المنسوب ٣,٨ م.


جد - تثبت المسطرة جيداً في هذا الوضع، وبحرك المثلث على حافتها حتى تقع رأس الزاوية القائمة بالمثلث عند تدريج ٤ سم على المسلرة فشقطع حافة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الصلع القائم بالمثلث ضلع الشبكة الواصل بين نقطتى المنسوب في نقطة هي نقطة المنسوب عن المثلث مرة نقطة المنسوب عم المطلوبة ويتم توقيعها بالقلم الرصاص، ثم يُحرك المثلث مرة أخرى حتى تقع رأس الزاوية القائمة عند تدريج ٥ سم على المسطرة، وتوقع نقطة المنسوب المطلوبة ٥م ، وهكذا بالنسبة لنقطتي المنسوب ٢ ، ٧ م (شكل ١٩).

د - يتم تحديد نقط المنسوب المطلوبة على بقية أضلاع الشبكة بنفس الطريقة.

فى كل الطرق التخطيطية السابقة، وبعد إيجاد مواقع نقط المناسيب التى ستحر بها خطوط الكنتور المطلوبة يتم توصيل النقط متساوية المنسوب بعضها ببعض بخطوط منحنية ممهدة هى خطوط الكنتور المطلوبة.



شکل (۱۹)

الفاصل الكنتورى (الفترة الكنتورية) :

الفاصل الكنتورى هو المسافة الرأسية بين خط الكنتور والذى يليه، ويسمى أحياناً بالفاصل الرأسي أو المسافة الرأسية، وقد يكون الفاصل الكنتورى بالمتر أو المسافة الرأسية، وقد يكون الفاصل بالقدم حسب طبيعة مقياس رسم الخريطة كيلومترى أو ميلى، ويؤثر الفاصل الكنتورى على درجة وضوح تفاصيل تضاريس سطح الأرض على الخريطة خاصة في المناطق ذات التضرس النسبي (المحلي) الكبير، حيث تتجاور المناطق شاهقة الإرتفاع والأودية السحيقة، ويقصد بالتضرس النسبي أو المحلى مدى التضاريس أى الفرق بين أعلى منسوب وأقل منسوب، فخريطتان مرسومتان بمقياس رسم واحد، أحداهما تمثل منطقة قليلة التضرس، فضريطتان مرسومتان بمقياس رسم واحد، أحداهما تمثل منطقة شديدة التضاريس والأخرى تمثل منطقة قليلة التضرس، فمن الطبيعي أن نجد الفاصل الكنتورى في الأولى أكبر منه في الثانية، وهكذا قد خد الفاصل الكنتورى في الأولى أكبر منه في الثانية قد يساوى ٥ مأو بها متراً واحداً.

أما في المناطق التي يغلب على طبيعتها التقارب في المنسوب عدا بعض أشكال سطح الأرض التي تتنافر مناسيبها مع طبيعة التضاريس السائدة، فإن مخديد الفاصل الكنتوري يتم بناء على التضاريس السائدة بغض النظر عن أشكال سطح الأرض الشاذة والتي يمكن توضيحها بخطوط الكنتور المساعدة. وتقترح بعض الجهات المسئولة عن إنتاج الخرائط الطبوغرافية فواصل كنتورية بناء على طبيعة المناسيب ومعدل الإنحدار في المنطقة المراد إنشاء خريطة كنتورية لها كما في الجدول التالى:

إختيار الفاصل الكنتورى تبعا لطبيعة المناسيب ومعدل الإنحدار

الفاصل الكنتورى المقترح بالمتر	معدل انحدار سطح الأرض	طبيعة المناسيب		
١.	7.o •	مناسيب منخفضة		
١.	7. 4 • -	مناسيب منخفضة إلى متوسطة		
۲.	7. 20 -	مناسيب متوسطة		
٤٠	أكبر من ٤٥٪	مناسيب مرتفعة		

ويختلف مقدار الفاصل الكنتورى عند إختلاف مقياس الرسم، فالخريعلة صغيرة المقياس والتي تبين قارة أو إقليم والتي تتساوى في مساحة اللوحة المرسومة عليها مع اللوحة التي تبين منطقة محدودة الاتساع بمقياس رسم كبير يكون الفاصل الكنتورى في الأولى أكبر منه في الثانية.

ويختلف مقدار الفاصل الكنتورى في الخريطة الواحدة تبعاً لاختلاف مناسيب المنطقة التي تبينها الخريطة ذات مقياس الرسم الصغير والتي تبين مناطق شاسعة تتباين فيها التضاريس بدرجة كبيرة، إذ من الصعب المحافظة على فاصل كنتورى واحد في أجزاء الخريطة حتى يمكن الإلمام بأكبر قدر من تفاصيل التضاريس. فالفاصل الكنتورى ١٠٠ م قد يكون مناسباً لتمثيل المناطق الجبلية، ولكنه بالتأكيد غير مناسب للمناطق السهلية، على الرغم مما قد يكون موجود بها من ظاهرات تضاريسية تستحق الظهور، فقد يكون بها أشكال جيورمورفولوجية تقل أبعادها الرأسية عن ١٠٠ م. ولايخفي علينا أن المناطق السهلية تهم الجغرافي وغيره في دراسته أكثر مما تهمه المناطق الجبلية. وعلى العكس من ذلك عند إختيار فاصل كنتورى صغير ومناسب للمناطق السهلية فإن خطوط الكنتور سوف

تتزاحم وتقترب من بعضها البعض في المناطق الجبلية وتطمس كثير من المعالم الجغرافية التي كان بمكن قراءتها وتفسيرها إذ كان الفاصل الكنتورى كبير. ويلاحظ عادة في خرائط الأطالس تغير مقدار الفاصل الكنتورى في أجزائها لأنها تضم تبايناً تضاريسياً كبيراً.

وبصفة عامة، فإن الفاصل الكنتورى يتناسب تناسباً عكسياً مع مقياس الرسم فيصغر مع مقياس الرسم العبير، ويكبر مع مقياس الرسم الصفير، ويتناسب تناسباً طردياً مع شدة تضرس المنطقة فيكبر في المناطق عالية التضرس ويصغر في المناطق قليلة التضرس، وبسعني آخر كلما كانت الأرض سهلية كلما احتاجت إلى فاصل صغير لبيان التغيرات الطفيفة في السطح، أما في الأراضي الجبلية الوعرة فيجب إختيار فاصل كبير لأنه يكفى لبيان معالم سطح الأرض بدقة.

ويتوقف إختيار الفاصل الكنتورى على الزمن والتكاليف اللازمة للعمل المساحى، فكلما صغر هذا الفاصل كلما زاد العمل الحقلى المساحى وزاد معه بالتبعية العمل المكتبى عند رسم خطوط الكنتور، ويتطلب ذلك زيادة في الوقت والتكاليف اللازمين لإنجاز العمل.

كما يتوقف إختيار الفاصل الكنتورى على الهدف من إنشاء الخريطة، إذ يجب إختيار فاصل صغير إذا كان الغرض إنشاء خريطة دقيقة للإستعمالات الهندسية والإنشائية. أما في الخرائط العامة والتي لاتتطلب دقة عالية فمن المناسب أن يكون الفاصل .كبيراً.

ويرى بعض الخرائطيين أن يكون الفاصل الكنتورى ثابتاً في الخريطة الواحدة، وإذا كانت هناك بعض أجزاء منبسطة من سطح الأرض تحتاج إلى توضيح أو بعض الظواهر الجيومورفولوجية محدودة الإرتفاع كالكومات والرواسب الخروطية عند أقدام الحافات وعند مخارج الأودية الصغيرة، والمنخفضات الصغيرة كالدولينات، ففي مثل هذه الحالات تستخدم الطرق الخرائطية الأخرى لبيان تلك الممالم مثل خطوط الهاشور، إذ يصعب إستخدام فاصل كنتورى أصغر لبيان تلك

المعالم وإلا أوحت خطوط الكنتور الإضافية بإختلاطها بخطوط الكنتور الرئيسية مظهراً مخالفاً لشكل سطح الأرض.

العلاقة بين زوايا إلحدار سطح الأرض والفاصل الكنتورى ومقياس الرسم:

يختلف الفاصل الكنتورى من خريطة لأخرى تبعاً لزوايا إنحدار سطح الأرض في المنطقة التي تمثلها الخريطة ومقياس الرسم، إذ تؤثر زوايا إنحدار السطح في إختيار مقياس الرسم المناسب وبالتالي في المسافة الأفقية أي في مدى تداخل خطوط الكنتور من العلاقة الالتالية:


المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور = الفاصل الكنتورى × ظتا زاوية إنحدار سطح الأرض

ويبين المنحنى البياني نصف اللوغاريتي (شكل ٢٠) العلاقة بين المسافة الأفقية (موقعه على المحور الأفقى اللوغاريتمي) وزوايا الإنحدار (موقعه على المحور الأفقى اللوغاريتمي) وزوايا الإنحدار (موقعه على المحدار سطح الرأسي الحسابي) والفاصل الكنتوري المختار. فمثلاً إذا كانت زاوية إنحدار سطح الأرض = ٢٠° والفاصل الكنتوري المراد إنشاء الخريطة على أساسه = ١٠ م تكون المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور باستخدام المنحني البياني كالتالي :

 $_{\uparrow}$ $^{\uparrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$ $^{\downarrow}$

وذلك بأخذ القراة على المنحنى المقابلة للزاوية $^{\circ}$ على المحور الأفقى وبضربها في المحامل الفاصل الكنتوري يكون الناتج هو المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور بالأمتار. فإذا كان مقياس رسم الخريطة $^{\circ}$: $^{\circ}$ ، $^{\circ}$ تكون المسافة الأفقية على الخريطة $^{\circ}$: $^{\circ}$ مليمتراً وهي مسافة أقل من ملليمتر واحد الخريطة $^{\circ}$: $^{\circ}$ مليمتراً وهي مسافة أقل من ملليمتر واحد عما يترتب عليه التصاق خطوط الكنتور ببعضها عند رسمها، ولذلك يلزم إختيار فاصل كنتورى أكبر أو إختيار مقياس رسم أكبر للخريطة $^{\circ}$: $^{\circ}$ ، $^{\circ}$ أو $^{\circ}$: $^{\circ}$ ، $^{\circ}$. وفي هذه الحالة تكون المسافة الأفقية بين

خطوط الكنتور ١,١ أو ١,٣٨ أو ١,٧٥ ملليمتراً على الترتيب، وبطبيعة الحال فإن هـذه المسافات صغيرة أيضاً ولكنها تعبر عن شدة الإنحدار.



... الحسافة الانفقية بيرخطوط الكفتوريد <u>الفامل الكفتوري</u> x القرادة المقابلة لمزادية الانحدار ١٠٠ على المود الافتى اللوغاريقي

شکل رقم (۲۰)

الخطوط الكنتورية الهامة ونقط المناسيب :

ترسم بعض خطوط الكنتور أحياناً بسمك أكبر من بقية الخطوط، وبعض هذه الخطوط يرسم بقصد تسهيل قراءة المناسيب، وبعضها يرسم لأغراض أخرى. وتكتب قيم الخطوط السميكة فقط بقصد التوضيح وعدم إزدحام الخريطة بالأرقام خاصة إذا كانت خطوط الكنتور متقاربة، وعندئذ يختار خط بعد كل عدد ثابت من خطوط الكنتور، وعادة يكون هذا الخط هو الخامس ومضاعفاته أو العاشر ومضاعفاته. كما أن مثل تلك الخطوط السميكة تبرز الصورة التضاريسية بشكل أوضح.

وقد يكون للخطوط الكنتورية السميكة دلالة علمية خاصة، فخط الصفر خط هام في لوحات أطلس مصر الطبوغرافي مثلاً لأنه يحدد المناطق التي تنخفض عن مستوى سطح البحر في المنخفضات الصحراوية مثل بحيرة قارون في منخفض الفيوم، ومنخفض القطارة وغيره، كما أن خط كنتور ٢٠م له أهمية خاصة على اعتبار أنه يحدد الدلتا.

ويجب الإحتفاظ بعدد مناسب من نقط المناسيب على الخريطة الكنتورية لتساعد في توضيح أشكال سطح الأرض التي لاتوضحها خطوط الكنتور مثل قمم التلال أو أعلى منسوب على سطح الهضبة أو أدنى منسوب في قاع الحوض أو عدة نقط مناسيب في المنطقة الخالية من خطوط الكنتور لتوضح تموج السطح. وهناك عدة إعتبارات يجب مراعاتها هي :

- ١ يجب أن خوى الخريطة الكنتورية نقط منسوب لكل قمة جبل أو قمة تل أو أعلى منسوب في سلسلة مرتفعات متجاورة، وكذلك أقل منسوب وأعلى منسوب في قيمان المنخفضات.
 - ٢ يجب أن تظهر نقطة أعلى منسوب على الأرض المنبسطة الواسعة.
- ٣ يجب أن تظهر على الأقل نقطة منسوب واحدة تبين منسوب سطح المياه في البحيرات والبرك والمستنقعات.
 - ٤ يجب أن تظهر نقط المناسيب عند إلتقاء الروافد المائية بمجاربها الرئيسية.

خواط خطوط الكنتور:

١ – بما أن الفاصل الكنتورى يمثل الفرق بين منسوب أى نقطتين على خطى كنتور متتاليين، فإن أشد المنحدرات إنحداراً هو إنجاه أقصر مسافة بين خطوط الكنتور، ويكون هذا الإنجاه عند أى نقطة على خط كنتور معين عمودياً على إنجاه هذا الخط.

- ٢ يمكن أن تنطبق خطبوط الكنتور مختلفة المنسوب فوق بعضها البعض وتبدو وكأنها خطأ واحداً وذلك في حالة وجود منحدر رأسي (قائم أو حائطي).
- ٣ لايتقابل خطأ كنتور مختلفا المنسوب ليكونا خطأ واحداً، كما لايمكن أن
 يتفرع خط كنتور إلى خطين.
- لايمكن أن ينتهى خط كنتور فى مكان ما على مسطح الخريطة، ولكنه
 يجب أن يكون مقفلاً ، وليس ضرورياً أن يقفل خط الكنتور داخل حدود
 الخريطة، ولكنه ينتهى عند إطار الخريطة.
- تظهر خطوط الكنتور متتابعة ومتتالية في قيمها، فتتزايد في حالة الإرتفاع
 وتتناقص في حالة الإنخفاض تبعا لشكل سطح الأرض، ولايمكن أن يوجد
 خط كنتور شاذ في منسوبه عن الخطوط التي توجد قبله أو بعده.
 - ٦ لاتتقاطع خطوط الكنتور إلا في حالة الكهوف فقط.
- ٧ في الحلقات الكنتورية المقفلة داخل الخريطة، يكون منسوب خط الكنتور الخارجي أقل قيمة، وتزيد قيم مناسيب خطوط الكنتور بالإنجّاه نحو الداخل إذا كانت خطوط الكنتور المجاورة للحلقة في حالة تزايد في المناسيب. أما إذا كانت خطوط الكنتور المجاورة للحلقة المقفلة داخل الخريطة في حالة تناقص في المناسيب، فإن منسوب خط الكنتور الخارجي يكون أكبر قيمة وتتناقص قيم مناسيب خطوط الكنتور بالإنجّاه نحو داخل الحلقة.
- ٨ إذا اعترض خطوط الكنتور المتزايدة في المنسوب حلقة كنتورية، فإن منسوب
 هذه الحلقة هو منسوب خط الكنتور التي يعلوها مباشرة.

الفصل الثانى تفسير خطوط الكنتور وقراءة الخريطة الكنتورية وتحليلها

أولاً : تحديد المنسوب.

ثانيا: حساب قيمة الانحدار.

ثالثاً : تعيين أنواع المنحدرات :

- المنحدرات المنتظمة.

- المنحدرات غير المنتظمة.

رابعا: أشكال سطح الأرض:

– البروزات.

- الهضاب.

- التلال.

- الجروف.

- الكويستات.

- ظهور الخنازير.

- السلاسل الجبلية.

– الأحواض.

- الأودية والظاهرات المصاحبة لها.

- تعرجات خط كنتور الساحل (صفر) والظاهرات المرتبطة به.

خامساً : تحليل الخريطة الكنتورية:

- الوحدات التضاريسية.

– السهل.

- الهضبة.

– الجبل.



الفصل الثانى تفسير خطوط الكنتور وقراءة الخريطة الكنتورية وتحليلها

تعتبر خطوط الكنتور أنسب طريقة خرائطية - حتى الوقت الحاضر - فى تمثيل سطح الأرض ذى الأبعاد الشلائة على اللوحة المستوية ذات البعدين، ونجحت فى إبراز عناصر سطح الأرض بصورة علمية دقيقة ومرضية، والتى تتمثل فى مخديد المنسوب وحساب قيمة الإنحدار وتعيين أنواع المنحدرات والتعرف على أشكال سطح الأرض.

أولاً : تحديد المنسوب :

منسوب أى نقطة على سطح الأرض هو بعدها الرأسى عن متوسط مستوى سطح البحر. ويمكن تحديد منسوب أى نقطة على الخريطة الكنتورية وذلك فى الحالات الثلاث التالية :

۱ - حالة وقوع النقطة على خط كنتور: إذا كانت النقطة المطلوب معرفة منسوبها تقع على خط كنتور، يكون منسوبها هو قيمة خط الكنتور الذى نقع عليه. فإذا كانت النقطة تقع على خط كنتور ٥٠م مثلاً فإن منسوبها هو ٥٠م وهكذا.

٧ - حالة وقوع النقطة بين خطى كنتور: يمثل إفتراض أن سطح الأرض منتظم الإنحدار بين كل نقطتين متجاورتين من نقط المناسيب عند رسم خطوط الكنتور من لوحة المناسيب، الأساس الذي يقوم عليه حساب منسوب أي نقطة تقع بين خطى كنتور. ويترتب على هذا الفرض أن سطح الأرض في الإنجاه العمودي بين أي خطى كنتور متتاليين منتظم الإنحدار. وبالتالي يمكن حساب منسوب النقطة المطلوبة بالخطوات التالية:

- أ يرسم خطأ بالقلم الرصاص الخفيف عموديا قدر الإمكان بين خطى الكنتور
 ويمر بالنقطة.
 - ب يقاس طول هذا الخط العمودي على الخريطة بدقة.
- جـ تقاس المسافة بين النقطة المطلوبة حساب منسوبها وخط الكنتور الذى
 يعلوها أو خط الكنتور الأدنى منها على الخط العمودى.
 - د يحسب فرق المنسوب بين خطى الكنتور.
- هـ إذا كان المطلوب حساب نقطة (ن) مثلاً الواقعة بين خطى كنتور ١٥م،
 ٢م وكان طول الخط العمودى المار بها ١,٢ سم، والمسافة بينها وبين خط كنتور ١٠٥م = • ٠,٥٥ سم، فإن منسوب (ن) :
 - فرق منسوب قدره ٥م يقابله مسافة أفقية ١,٢٠ سم
 - فرق منسوب قدره س يقابله مسافة أفقية ٠,٥٥ سم
 - $^{\circ}$ س (فرق المنسوب بین کنتور ۱۰م والنقطة ن) = $\frac{\circ \cdot \cdot \cdot \circ}{1}$ = ۲,۲۹م
- ، . منسوب النقطة (ن) أكبر من منسوب كنتور ١٥م وأقل من منسوب كنتور ٢٥م لأنها تقع بينهما، وقد قيست المسافة بينها وبين خط كنتور ١٥م.
 - ٠٠. منسوب (ن) = ١٥ + ٢٩ + ٢٩ = ١٧, ٢٩ م
- و ويمكن حساب منسوب النقطة (ن) عن طريق قياس المسافة بينها وبين خط كنتور ٢٠م، فإذا كانت المسافة ٠,٦٥ سم فإن منسوب (ن) :
 - فرق منسوب قدره ٥م يقابله مسافة أفقية ١,٢ سم
 - فرق منسوب قدره س يقابله مسافة أفقية ٠, ٦٥ سم
 - $^{\circ}$ س (فرق المنسوب بین کنتور ۲۰م والنقطة ن) = $\frac{^{\circ}, ^{\circ} \times ^{\circ}, ^{\circ}}{^{\circ}, ^{\circ}}$

، ٠.٠ منسوب النقطة (ن) أكبر من منسوب كنتور ١٥م وأقل من منسوب كنتور ٢٥م وأقل من منسوب كنتور ٢٠م لأنها تقع بينهما، وقد قيست المسافة بينها وبين خط كنتور ١٥م.

... منسوب (ن) = ۲۰ – ۲۰۷۱ = ۲۹ منسوب ...

وقد تضم الخريطة الكنتورية نقط مناسيب في بعض أجزائها التي تصغر فيها قيمة الفاصل الكنتورى، أو تقل بها خطوط الكنتور كالسهول الفيضية وقيعان الأودية والمنخفضات أو أعالى المرتفعات وأسطح الهضاب وقمم التلال وذلك بهدف توضيح أشكال سطح الأرض والتعبير عن منسوبها بدقة. وقد توجد بعض هذه النقاط داخل بعض الحلقات الكنتورية، وفي هذه الحالة فإن منسوب النقطة (ن) المطلوبة هو متوسط قيم نقط المناسيب الواقعة بداخلها. أما إذا كانت توجد نقطة منسوب واحدة داخل الحلقة الكنتورية، فإن منسوب النقطة المطلوبة (ن) هو منسوب الحلقة الكنتورية عناسيب خطوط الكنتور المجاورة للحلقة ومنسوب نقطة المنسوب وذلك تبعاً لطبيعة تتابع مناسيب خطوط الكنتور المجاورة للحلقة.

ثانياً: حساب قيمة الإنحدار:

الالحدار Gradient : هو مقدار أو قيمة ميل سطح الأرض عن المستوى الأفقى. ويمكن التعبير عن قيمة الإنحدار بصور مختلفة : إما بالصورة الزاوية أى بدرجة أو زاوية الإنحدار، أو بالصورة النسبية أى بنسبة الإنحدار أو بصورة المعدل أى بمعدل الإنحدار. ويمكن حساب قيمة إنحدار سطح الأرض على طول إنجاه معين على الخريطة الكنتورية والتعبير عنه بأى صورة من الصور السابقة على النحو التالى :

٩ - درجة الإنحدار: هي الزاوية المحصورة بين المستوى الأفقى وسطح الأرض. وينبغي عند حساب درجة الإنحدار على طول خط (إنجاه) محدد على الخريطة بين نقطتين إيجاد فرق المنسوب بين هاتين النقطتين وكذلك حساب المسافة الأفقية بينهما في الطبيعة عن طريق قياس المسافة بينهما على الخريطة ومقياس الرسم، ثم قسمة فرق المنسوب على المسافة الأنقية. ويعتبر نانج القسمة هو ظل (ظا) درجة الإنحدار، وبالكشف عن الزاوية المقابلة لهذا الظل في جداول الظلال يتم الحصول على الزاوية (الدرجة) المعلموبة.

إذا كان المطلوب حساب درجة إنحدار سطح الأرض بين النقطتين أ ، ب على الخريطة، وكسان منسوب (أ) ١٢٠م ومنسوب (ب) ٧٣,٧٥م ، والمسافة الأفقية بينهما في الطبيعة ٤٣٠ م فإن :

ظا درجة الإنحدار = $\frac{i \sqrt{5}}{1 - 100} + \frac{i \sqrt{5}}{1 - 100} = \frac{i \sqrt{5}$

٢ - نسبة الإنحدار : هي النسبة بين فرق المنسوب والمسافة الأفقية، ويجب أن يكون الحدد الأيمن للنسبة واحد صحيح. في المثال السابق نسبة الإنحدار هي :

فرق المنسوب : المسافة الأفقية

£ " . : \$7, YO

9. 49 : 1

وتعنى هذه النسبة أن كل ١ م فرق منسوب يقابله مسافة أفقية قدرها ٩,٢٩م.

ويمكن حساب درجة الإنحدار من نسبة الإنحدار، وذلك بقسمة المحد الأيمن للنسبة على الحد الأيسر $\left(\frac{1}{9.79}\right)$ ، وناتج القسمة هو قيمة ظل (ظا) الدرجة (الزاوية) المطلوبة والتي يتم الحصول عليها بالكشف في جداول الظلال $\frac{1}{9.79}=1.00$.

" - معدل الانحدار: هو النسبة المتوية لخارج قسمة فرق المتسوب على المسافة الأفقية أى النسبة المتسوبة لظل درجة الإنحدار. وهو أيضاً النسبة المتوية لخارج قسمة الحد الأيمن لنسبة الإنحدار على الحد الأيسر. ففي المثال السابق:

ويعنى هذا المعدل أن كل ١٠٠م مسافة أفقية يقابلها فرق منسوب قدره ١٠,٧٦ مـتـراً. وبذلك يمكن حساب نسبة الإنحدار من معدل الإنحدار ١٠,٧٦) على النحو التالى :

فرق المنسوب : المسافة الأفقية

9, 79 : 1

كما يمكن حساب ظل (ظا) درجة الإنحدار من معدل الإنحدار 10,٧٦٪) وبالتالي الحصول على درجة الإنحدار.

ظا درجة الإنحدار = المربعة الإنحدار = ۱۰۲۰ عناول الظلال ... درجة الإنحدار = ۲۹ مربعة الانحدار = ۲۹ مربعة

ويبين (الملحق رقم ٣) العلاقة بين درجة الإنحدار ومعدل الإنحدار.

ثالثاً: تعيين أنواع المنحدرات:

المنحدر Slope هو مصطلح وصفى يصف طبيعة التغير فى قيمة الإنحدار على إمتداد إنجاه معين على سطح الأرض أو خط محدد على الخريطة الكنتورية. ويحدد قيمة الإنحدار المتغيران فرق المنسوب والمسافة الأفقية، لذا فإن أى تغير فى واحد منهما أو فى كليهما سوف يؤدى إلى تغير فى هذه القيمة. فعند تساوى المسافة الأفقية مع تغير فرق المنسوب فإن قيمة الإنحدار تزداد مع تزايد فرق المنسوب وتتناقص مع تناقصه، أى أن العلاقة بين قيمة الإنحدار وفرق المنسوب مع تغير المسافة الأفقية، فإن قيمة الإنحدار تتزايد مع تناقص المسافة الأفقية، فإن قيمة الإنحدار تتزايد مع تناقص المسافة الأفقية وتتناقص مع تكير المسافة الأفقية، أى أن العلاقة بين قيمة الإنحدار والمسافة الأفقية علاقة عكسية بشرط ثبات فرق المنسوب.

ويمثل الفاصل الكنتورى فرق المنسوب، وقيمة هذا الفاصل ثابتة على الخريطة الكنتورية، وبذلك نإن الذى يؤثر على قيمة الإنحدار بالتساوى أو بالتغير زيادة أو نقصاناً هو المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور. فإذا كبرت المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور صغرت المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور كبرت قيمة الإنحدار، وإذا تساوت المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور تساوت قيمة الإنحدار. وبناء على تلك القاعدة البسيطة يمكن تحديد الواع المنحدرات والتعرف عليها من ملاحظة المسافات الأفقية بين خطوط الكنتور، أو بمعنى آخر ملاحظة مدى تقارب وتباعد خطوط الكنتور من بعضها البعض، وكذلك من فحص مناسيبها. فعندما تتقارب خطوط الكنتور من بعضها البعض، وكذلك من فحص مناسيبها. فعندما تتقارب خطوط الكنتور من بعضها

البعض دل ذلك على الإحدار الشديد، وإذا تباعدت عن بعضها البعض دل ذلك على على الإنحدار الخفيف، وإذا تساوت المسافة بين خطوط الكنتور دل ذلك على الإنحدار المنتظم وإذا تغيرت المسافة بين خطوط الكنتور دل ذلك على الإنحدار غير المنتظم وهكذا. والإنحدار الخفيف هو الذي قيمته ١٠ فأقل والإنحدار المتوسط ٢٠ والإنحدار الشديد ٤٥ وبالتالي يمكن وصف المنحدرات بالخفيفة جداً، الخفيفة، المتوسطة، الشديدة، الشديدة جداً وهكذا يمكن التعبير عن قيمة الإنحدار بألفاظ وصفية هي وصف للمتحدرات.

وتتلخص منحدرات سطح الأرض بصفة عامة في مجموعتين :

1 - مجموعة المنحدرات منتظمة الإنحدار: وهي المنحدرات التي تتساوى على طول إمتدادها قيمة درجة الإنحدار. أي أن المسافات الأفقية بين خطوط الكنتور تكون متساوية لتمثل مايسمي بـ even slope أي منتظمة الإنحدار. وتنقسم منحدرات تلك المجموعة إلى :

أ - المنحدر الرأسي vertical slope . وهو منحدر تبلغ درجة إنحداره • ٣ أى قائم، وفيه تتطابق خطوط الكنتور فوق بعضها البعض وتظهر وكأنها خط كنتور واحد له عدة مناسيب بعدد خطوط الكنتور المتطابقة. أى أن المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور تساوى صفراً.

ب - المنحدر الشديد steep slope : وفيه تتقارب خطوط الكنتور من بعضها البعض بصورة ملحوظة، وعندما يزداد تقارب خطوط الكنتور تزداد شدة المنحدر ليصبح شديداً جداً. وفي الغالب فإن خطوط الكنتور تميل إلى الإستقامة وقلة التعرج في هذا النوع من المنحدرات.

جـ - المنحدر الخفيف gentle slope : وفيه تتباعد خطوط الكنتور عن بعضها البعض بمسافات أفقية ملحوظة، وكلما إزداد التباعد كلما قلت درجة الإنحدار حتى يصبح المنحدر خفيفاً جداً.

وهناك بين المنحدرات الشديدة والمتحدرات الخفيفة المنحدرات متوسطة . الإسحدار moderate slope أى أن المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور متوسطة .

٣ - مجموعة المنحدرات غير منتظمة الإنحدار: وهي المنحدرات التي تتغير على طول إمتدادها قيمة درجة الإنحدار من القمة إلى القاعدة. وتضم هذه المجموعة عدة أنواع من المنحدرات حسب طبيعة هذا التغير من أعالى المنحدر إلى أسافلة:


أ - المنحدر المحدب المحدب convex slope وهو المنحدر الذي تقل في أعاليه درجة الإنحدار ثم تأخذ في التزايد بالإنجاه نحو أسافله. وينعكس ذلك في تباعد خطوط الكنتور عالية المنسوب عن بعضها، ثم تأخذ في التقارب من بعضها البعض بالإنجاه نحو المناسيب الأقل، ويزداد تقاربها عند قاعدة المنحدر.

ب - المنحدر المقعر concave slope وهو عكس المنحدر المحدب إذ أن درجة الإنحدار كبيرة في أعاليه وتقل بالإنجاه نحو أسافله. أى أن خطوط الكنتور عالية المنسوب متماعدة ويزداد تباعدها عند قاعدة المنحدر.


جـ - المنحدر السُلمى أو المدرج step slope وفيه تتغير درجة الإنحدار على طول إمتداد المنحدر أكثر من مرة، فتتقارب خطوط الكنتور ثم تتباعد ثم تتباعد وهكذا بالإنجاه من قمة المنحدر نحو قاعدته. وبالتالى يمكن التعرف على الأجزاء شديدة الإنحدار والأخرى خفيفة الإنحدار، ويطلق على الأولى جبهة brow والأخرى كتف shoulder. وقد ينتهى المنحدر عند إتصاله بالمناطق السهلية المنبسطة الواقعة عند حضيضة بإنحدار شديد فجائى فيطلق عليه في هذه الحالة اسم bluff.

د - المنحدر المموج Wavey، وهو منحدر خفيف بصفة عامة تتباعد فيه خطوط الكنتور عن بعضها البعض بصورة ملحوظة، وتوجد بين تلك الخطوط حلقات كنتورية تضم مساحات محدودة، وتمثل تلك الحلقات الأجزاء المرتفعة والتي تبرز فوق مستوى سطح الأرض خفيفة الإنحدار والتي تعطى للمنحدر الشكل المموج. (شكل ٢١).


verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ــ الحيافة الدنتية متساوية وفوق المنسوب غير بتساوى ــ تزماد تمية (نسبة) الايتماريع زيارة فرق المنسبوب




منحدرات منتظمة سفروم المنسوب متساوى والمسافة الافقيه عيرمتساوية سترمادتيمة (منبة) الافعار مع قعرالمسافة الانقية



شکل (۲۱)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





جسم دخطوط كنتور تبييم المخبدالمنتظ الرأسى ، معنظ انظباق خط كنتور عده، على خط كنتور بحو حبث يمثل الادل خط كنتورأعلى المخدر ، ويمثل الثانى حضيهم المنحدر .

(تابع) شکل (۲۱)

رابعاً: أشكال سطح الأرض:

لما كانت خطوط الكنتور هي الأسلوب المثالي لتمثيل وبيان مظاهر سطح الأرض المختلفة، فإن كل مظهر من أشكال هذا السطح يظهر بصورة معينة إذا ما رسم بخطوط الكنتور. ويمكن التعرف على هذه الأشكال من فحص ودراسة خطوط الكنتور إنثناءاتها وتعرجاتها وتداخلها في بعضها البعض وإمتداداتها وطبيعة مناسيبها، وكذلك نظام تقاربها وتباعدها عن بعضها. وفيما يلى عرض لأبرز أشكال سطح الأرض. وقد قسمت إلى مجموعات على أساس الإختلاف في الشكل والإنحدار والموقع داخل المنطقة الممثلة على الخريطة.

۱ – البروز أو النتوء Spur :

يقصد بالبروز إمتداد ظاهر من جانب الجبل أو الهضبة في الأرض المنخفضة المجاورة. ويظهر على الخريطة الكنتورية على شكل تداخل خطوط الكنتور الأعلى في منسوبها داخل الخطوط الأقل، أى أن خطوط الكنتور تنحنى لتشير إلى الأرض المنخفضة الأمامية. وللبروز إنحدار طولى على طول محوره وإنحدارين جانبيين إلى الخارج ناحية الأرض المنخفضة التى تقع على جانبيه. وتختلف البروزات في مظهرها حسب طبيعة تكوينها ومدى إرتفاعها وإمتدادها، ولكن يمكن تصنيفها تبعاً للكتلة المرتفعة الأصلية التى خرجت منها إلى بروز جبلى يمكن تصنيفها تبعاً للكتلة المرتفعة الأصلية التى خرجت منها إلى بروز جبلى المجاورة لها فهناك البروزات التى تمتد بين روافد الأودية، وفي هذه الحالة ينحدر مطح الأرض على طول إمتداد البروز نحو مجارى أو محاور هذه الأودية وهو أكثر تعقيداً في المناطق الجبلية الوعرة شديدة الإنحدار عنه في الأماكن محدودة الإرتفاع ويسمى ببروز أراضى مابين الأودية rinterfluve spur. وفي العادة فإن هذا النوع من البروز قد كونته وأظهرته الجارى المائية المنحدرة على الواجهات الجبلية.

وهناك بروزات الإنحناءات النهرية interlocking spur والتى توجد على طول إمتداد المجرى النهرى في قطاعيه الأوسط والأدنى وترتبط بظاهرة منحدر الإنحناءة النهرية slip - off - slope .


verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بمعذ أمامنى مابيم الأودية



البروز (النتوير) وعنا مبرد



بعدُ الدُّودية (بوز الانخادات النهرية)




الموادى والبروز


سه لامظ أن نقاط تغيراتجاه خطوط كنتور البروزات تشيرانى الارجه الملخفضة الأمامية ، بينما تشير القاط تغيراتجاه خطعط كنتورالأعودية إلى الارجه المرتفعة الخلفية (منبع الوادى) . ملاحظ أنه شكل له كما فن حالة البروزيئيرالى الاجه المنتفضة الجانبية ، بينما شكل الآخمة الجانبية (جانبا الوادى) . شكل (۲۲)

ويشبه إنحناء خطوط الكنتور وتداخلها في بعضه البعض الدالة على ظاهرة البروز تعرجات خطوط الكنتور الدالة على ظاهرة الأودية. لذا يجب العناية بقحص قيم خطوط الكنتور وملاحظة أن إنحناء خطوط الكنتور في حالة البروزات تشير إلى الأرض المنخفضة، بينما تشير إنحناءات كنتورات الأودية إلى الأرض المرتفعة. (شكل ٢٢).

: Plateaus - الهضاب

تظهر الهضاب على الخريطة على هيئة خطوط كنتور مقفلة مخصر مساحة متسعة نسبياً خالية من خطوط الكنتور، ولكن قد يوجد بها بعض من نقط المناسيب متقاربة القيم، مما يشير إلى أنها منطقة منبسطة السطح أو شبه مستوية أي على منسوب متقارب، وتمثل تلك المساحة سطح الهضبة. أما جوانب الهضبة فتظهر على شكل خطوط كنتور متقاربة تمكس إنحدارها الشديد الذي يشرف على وحدات تضاريسية أخرى عبارة عن منخفضات أو سهول أو هضاب أقل منها إرتفاعاً. ويتحقق هذا الشكل المثالي في الهضاب الشابة حديثة النشأة. كما تظهر الهضيبات الصغيرة Butts بنفس الشكل. أما الهضاب الناضجة فهي التي قطعتها الأودية النهرية المنحدرة على جوانبها والتي تتراجع بعملية النحت الصاعد نحو المنابع على حساب السطح المنبسط والتي تتعمق فيه، فتظهر مختلطة بالشكل الهضبي. إلا أن الأجزاء المنبسطة محدودة المساحة والمتبقية من السطح الأصلي للهضبة فتبدو على شكل حلقات كنتورية مقفلة على منسوب واحد أعلى من نقط منابع الأودية النهرية. وخطوط الكنتور التي مخدد الهضبة كلها لاتظهر بطبيعة الحال قليلة التعرج كما هو الحال في الهضاب البسيطة الشابة بل تظهر شديدة التعرج ومتداخلة تبين البروزات الهضبية وبروزات أراضي مابين الأودية المنحدرة على جوانبها والتي قطعت سطحها. كما أن بعض الهضاب قد تمتاز بأسطح ذات إنحدار عام في إنجاه، ويعرف هذا الإنحدار من ملاحظة قيم نقط المناسيب، وقد يظهر فوق سطح الهضبة عناصر تضاريسية بارزة مثل بعض التلال ذات القمم الواضعة. (شكل ٢٣).





شکل (۲۳)

: Hills التلال - **t**

تظهر التلال على الخريطة الكنتورية على شكل حلقات كنتورية مقفلة تأخذ في التزايد في المنسوب بجاه الحلقة الوسطى التي تضم مساحة محدودة تمثل قمة التل. ويمكن تصنيف التلال تبعآ للشكل العام لخطوط الكنتور، فإن كانت تبدو على شكل دائرى تقريباً فتمثل تل مستدير، وإن كانت تبدو على شكل بيضاوى فتمثل تل بيضاوى، وإن كانت تبدو متطاولة إلى حد ما فتمثل تل مستطيل. كما

يمكن تصنيف التلال تبماً لعدد القمم التي تمثلها الحلقة الكنتورية الداخلية ذات المنسوب الأكثر إرتفاعاً والتي تمثل قدة التل. فإن كانت هناك حلقة كنتورية واحدة فهو تل بسيط أو تل مفرد القمة، وإن كانت هناك حلقتان فهو تل مزدوج وإن كانت هناك أكثر من حلقتين فهو تل مركب. كما يمكن تصنيف التلال تبعاً لنوع منحدرات جوانبها إلى:

أ – التل القبابي : وهو عبارة عن تل منحدرات جوانب محدبة ، بمعنى أن سطح الأرض ينحدر إلى كل إنجاه من نقطة تمثل قمة التل على شكل منحدر محدب. وتضم حلقة كنتور القمة مسافة متسعة نسبياً، وهي صفة تميز هذا النوع من التلال. وتظهر خطوط الكنتور الأعلى في مناسيبها متباعدة بينما يزداد تقارب خطوط الكنتور الأبخاه نحو قاعدة التل.


ب - التل المخروطى : وهو تل حاد القمة منحدرات جوانب مقعرة، وتضم حلقة كنتور القمة مساحة محدودة للغاية، وتتقارب خطوط الكنتور الأعلى فى منسوبها ثم تأخذ فى التباعد بالإنجاه نحو أسافل التل.

جـ - التل الهرمى : وهو تل منحدرات جوانبه منتظمة الإنحدار حيث تتباعد خطوط الكنتور الممثلة لجوانبه بمسافات أفقية متساوية تقريباً من القمة إلى القاعدة.

د - التل المدرج: وهو تل منحدرات جوانبه سُلمية الشكل أى أن خطوط الكنتور تتباعد ثم تتقارب، ثم تتباعد ثم تتقارب وهكذا بالإنجاه من القمة إلى القاعدة. وتشير مجموعات التلال من هذا النوع إلى بنية تتكون من طبقات صخرية أفقية متفاوتة في مدى مقاومتها لعوامل التعرية.

وتظهر التلال عادة على الخريطة الكنتورية في مجموعات قد تنتظم في إبجّاه معين مما يشير إلى أنها تشترك في أصل النشأة وفي العمر الجيورمورفولوجي تقريباً. وهناك حالات خاصة من التلال توجد في مناطق النشاط البركاني الحديث حيث

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




يلاحظ وجود حلقة أو حلقتان كنتوريتان في الوسط أقل في منسوبهما من الحلقات الحيطة بهما إلى الخارج، وتشير تلك الكنتورات إلى فوهة التل البركاني.

هـ - الرابية : وهى قمة تلية صغيرة تبدو فوق المنحدرات الجبلية أو الهضبية ، وتسمى أحياناً بالقمة الكاذبة. وتظهر على شكل حلقة أو حلقتين كنتوريتين متداخلتين تعترض خطوط الكنتور المتتابعة فى مناسيبها والتى تتزايد بالإنجاه نحو القمة الحقيقية للجبل أو نحو سطح الهضبة والتى تمثل منحدر جانب الجبل أو الهضبة . (شكل ٢٤).

: Cliffs - ٤

الجرف عبارة عن إنحدار شديد على شكل واجهة جبلية تطل على الأرض المنبسطة المجاورة، ويعلوها إنحدار خفيف إلى أعلى. ويظهر الجرف على شكل خطوط كنتور متقاربة إلى بعضها البعض دليل على الإنحدار الشديد، أما المنطقة خفيفة الإنحدار فتظهر على شكل خطوط كنتورية متباعدة ولكنها تواصل التزايد في قيمتها فوق خط الكنتور الممثل للحد العلوى للجرف. (شكل ٢٥).




الجرف شكل (۲۵)

ه - الكويستات Questa :

وهى عبارة عن إنحدار شديد على شكل واجهة جبلية تطل على الأرض المنبسطة المجاورة، ويعلوها إنحدار خفيف إلى أسفل، ويفصل بين هذين الإنحدارين المتضادين في الإنجاء خط من القمم المقطعة. ويظهر الإنحدار الشديد على شكل خطوط كنتورية متقاربة إلى بعضها البعض ويسمى بالحافة Escarpment أواجهة الكويسا Face of Questa. أما الإنحدار الخفيف إلى أسفل فيظهر على شكل خطوط كنتور متباعدة ولكنها تأخذ في التناقص في قيمها أى الإنخفاض في منسوبها بعد خط الكنتور الممثل للحد العلوى للحافة أى بعد خط الكنتور المقفل على نفسه الممثل للقمة أو حلقات الكنتور المقفلة على نفسها والتي تمثل خط القمم. ويسمى هذا المنحدر الخفيف بظهر الكويستا Back of Questa أو خطوط الكنتور المقفلة الحافقة أو خطوط الكنتور المقفلة الحافية الوحلية المنحدر المناصلة بين الواجهة والظهر فتسمى أنف الكويستا Nose of المنحدرة على ويعتبر أنف الكويستا خيط تقسيم مياه بين الأودية المنحدرة على الواجهة وتلك المنحدرة على الظهر.

ويرتبط بالكويستا أنواع من الأودية النهرية أو الجافة، وتعرف الأودية التى تنحدر موازية لأسافل الحافة أو واجهة الكويستا بالأودية التالية Subsequent والأودية التى تنحدر على الواجهة وهى أودية قصيرة شديدة الإنحدار بالأودية العكسية obsequent ، أما الأودية التى تنحدر على ظهر الكويستا أو منحدر الميل وهى أودية متوسطة الطول ومتوسطة الإنحدار فتعرف بالأودية التابعة الثانوية secondary consequent أو resequent. ويعرف هذا المظهر التضاريسي كله بطبوغرافية الكويستا ولا كويستات متتابعة فإن كل كويستا تمتد من وادى تالى إلى الوادى التالى التالى التالى التالى النالى من الأودية بنظام التصريف المرتبط بالكويستا والذى يتكون من تلك الأنواع الثلاثة من الأودية بنظام تصريف الكويستا. (شكل ٢٢).


everted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۲۳)

" - ظهور الحنازير Hog Backs - "

وهى ظاهرة تشبه فى شكلها الخارجى وفى عناصرها ظاهرة الكويستا ولكن أصل نشأتها وشروط وظروف تكونها تختلف عن شروط وظروف نشأة الكويستا. تشبه الكويستا فى أن لها واجهة ولكنها أقل إنحداراً من واجهة الكويستا، ولاتصل إلى حد الزاوية القائمة التى يمكن أن تكون عليها واجهة الكويستا أحياناً، لذا فإن خطوط الكنتور أقل تقارباً. ولها ظهر ولكنه أشد إنحداراً من ظهر الكويستا لذا فإن خطوط الكنتور أكثر تقارباً من كنتورات ظهر الكويستا. أما الأنف فيبدو على شكل قمة واضحة تمثله حلقات كنتورية أكثر عدداً وأكثر تقارباً. وبذلك تبدو ظهور الخنازير على الخريطة الكنتورية قريبة الشبه بالضلوع الجبلية. ونتيجة لشدة إنحدار عناصرها فإن كنتوراتها أقل تعرجاً وتداخلاً. (شكل ٢٧).



ظهور الحنازير شكل (۲۷)

: Moutain chains السلاسل الجبلية - ٧

أ - سلاسل جبلية حادة القمة : وهي عبارة عن مجموعة من الجبال المتجاورة المنتظمة على شكل سلسلة ممتدة لمسافات بعيدة ذات منحدرات شديدة على كلا جانبيها، كما أن إتساعها عند القمة يكون ضيقاً أو منعدماً أحياناً.

ويظهر خط كنتور القمة على شكل حلقة لها إمتداد طولى ملحوظ، وقد تشير إلى القمة حلقة كنتورية واحدة أو عدة حلقات متجاورة لايفصلها عن بعضه إلا مسافات محدودة للغاية. أما كنتورات الجانبين فمستقيمة وقليلة التعرج ومتقاربة إلى بعضها بصورة ملحوظة.

ب - سلاسل جبلية متسعة (مسطحة) القمة : وهي سلسلة من الجبال تختلف عن النوع السابق باتساع قمتها وظهور بعض القمم المنعزلة، كما أن إنحدار جانبيها قد لايكون شديداً في بعض الأحيان. وتظهر خطوط كنتور القمة على شكل حلقات تضم مساحات متسعة نسبياً، أما كنتورات الجوانب فتظهر متعرجة إلى حد ما ومتداخلة حيث تنحني خطوط الكنتور الأقل في منسوبها داخل خطوط الكنتور الأعلى ولكن بدون تعمق في المنطقة المرتفعة. وتتباعد خطوط الكنتور عن بعضها بمسافات متوسطة بصفة عامة.


جـ - السلاسل الجبلية المقطعة : وهي عبارة عن مجموعة من القمم المنعزلة التي تمتد في إنجاه واحد وتختلف في إنساعها وإرتفاعها ودرجات إنحدار جوانبها ولكن تضمها قاعدة واحدة. وتظهر القمم على شكل حلقات كنتورية متتابعة وتضم الحلقة الوسطى مساحة متسعة نسبياً. أما الرصيف الجبلي الذي تبرز فوقه تلك القمم المنعزلة فتمثله خطوط كنتور شديدة التعرج والتداخل تشير إلى ظواهر مختلفة مثل الشغرات والأودية والخوانق والممرات والمضايق والسروج.

د - الجبال ذات القمم الهرمية : تتشكل الجبال الهرمية في المناطق التي كانت متأثرة بفعل الجليد والظروف المناخية المصاحبة له، فهى البقية الباقية من المناطق الجبلية المرتفعة التي كان يتجمع ويتراكم فوقها الجليد مكوناً حقلاً جليدياً ضخماً، حيث تنزلق منه السنة جليدية تنحت رأسياً في جسم تلك المنحدرات وتكون عند أسفل المنحدر الجبلي حوضاً صخرياً منخفضاً عن المناطق


المجاورة يعرف باسم الحلبة الجليدية Cirque. وقد تتكون في قاع الحلبة بحيرة دائرية الشكل تعرف باسم بحيرة الحلبة الجليدية متجاورة ينجت كل لسان حلبته، ومع من الحقل الجليدي عدة ألسنة جليدية متجاورة ينجت كل لسان حلبته، ومع إستمرار عملية النحت الرأسي والتوسيع الجانبي تنمو الحلبة جانبياً على حساب المنحدر الجبلي كما تتراجع نحو الخلف ناحية الأرض المرتفعة التي يتراكم فوقها الحقل الجليدي. ونتيجة لهذا النمو الجانبي تظهر ظاهرة السيوف أو الضلوع الجبلية Arêtes وهي البقية الباقية من المنحدرات التي كانت تفصل بين مسارات الأبسنة الجليدية عن بعضها. ونتيجة للتراجع الخلفي للحلبات على حساب الأرض المرتفعة تظهر ظاهرة الجبال الهرمية materhorn تتصف جوانبها بشدة الإنحدار والوعورة والتي يبرز منها السيوف الجبلية. ولذلك يلاحظ عادة تواجد الظواهر الثلاث مع بعضها.

وتظهر خطوط كنتور القمة الهرمية على شكل حلقات تمتد منها أذرع تمثل السيوف الجبلية حيث تتداخل الكنتورات المرتفعة في الكنتورات الأقل منها في المنسوب أي على شكل بروزات حادة حيث تتقارب خطوط الكنتور. وتفصل تلك البروزات بين مناطق حوضية منخفضة هي الحلبات الجليدية التي تمثلها خطوط كنتور متداخلة. (شكل ٢٨).

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





مراحل تكوّن السيوف أو الفلوع الجبلية هـ Arĉtes (A) والقمة الهرمية (H) بالترابع الخلنى والاتساع الجانبى للحلبات الجليدية (C).

(تابع) شکل (۲۸)


: Basins الأحواض - ٨


الحوض Basin عبارة عن منخفض Depression ترتفع جوانبه في جميع الجهات وتنحدر سفوحه نحو منطقة منخفضة في وسطه. ويتباين شكل الحوض وإتساعه تبعاً لظروف نشأته ومرحلة تطوره. وتظهر الأحواض على الخريطة الكنتورية بنفس الهيئة التي تظهر بها التلال، فهي تظهر على شكل حلقات كنتورية مقفلة ولكنها تتناقص في مناسيبها نحو الحلقة الكنتورية الوسطى التي تمثل قاع الحوض وتتزايد نحو الجوانب، ويمكن تصنيف الأحواض تبعاً للشكل العام لخطوط الكنتور، فإن كانت تبدو على شكل دائرى تقريباً فالحوض دائرى، وإن كانت تبدو منحدرات تبدو مناسيبها يمكن تصنيف الأحواض تبعاً لنوع منحدرات جوانبها إلى:


أ - الحوض قمعى الشكل: وهو حوض جوانبه منتظمة الإنحدار وقاعه محدود الإنساع، وتمثله خطوط كنتور حلقية تتباعد عن بعضها بمسافات أفقية متساوية تقريباً، وتأخذ في الإنخفاض في المنسوب نحو حلقة الكنتور الوسطى التي تضم مساحة محدودة الإنساع تمثل قاع الحوض.


ب - الحوض مفلطح الشكل: وهو حوض جوانبه مقعرة الإنحدار وقاعه متسع، وتمثله حلقات كنتورية تتقارب من بعضها البعض في مناسيبها العليا وتتباعد في مناسيبها الدنيا عند قاع الحوض الذي تمثله حلقة كنتورية وسطى تضم مساحة متسعة. وقد تنحدر بعض خطوط التصريف على الجوانب وتنصرف في قاع الحوض الذي تشغله عادة بركة قد تكون موسمية يحل محلها في الفصل الجاف سبخة.

جـ - الأحواض الكارستية : وهى أحواض تنشأ فى مناطق صخور العائلة الكلسية التى تتميز بالسمك الضخم وكثرة الشقوق والفواصل مثل الحجر الجيرى والدولوميت والتى تسقط عليها كمية غزيرة من الأمطار. وتنشأ بفعل الإذابة والتحلل الرأسى البطئ وتسمى ببالوعة الإذابة Solution sinks . وقد تنشأ نتيجة سقوط الصخر فوق مجويف باطنى تكون نتيجة الاذابة أيضاً وتسمى ببالوعة الانهدام Collapse sinks . ويستخدم تعبير دولينا Doline للتعبير عن كلا النوعين. وهناك نوع ثالث يعرف بوعاء الإذابة ماعاء ولينات. (شكل ٢٩).











سعينك قمص الشكل



منخفصه مكب سقطيل الثكل يظهرنى قاعه منخفضيه شبه دائميس



مومس کارستی تنظر نی قاعه دولینات شکل (۲۹)

٩ - الأودية والظاهرات المصاحبة لها :

الوادى هو المنطقة المنخفضة ذات الإمتداد الطولى التي تظهر قاطعة للهضاب والمرتفعات ومتشعبة فيها.

1 - الوادى النهرى River Valley : يدل على الوادى النهرى خطوط كنتور متداخلة في بعضها البعض بحيث ينحنى خط الكنتور الأدنى داخل خط

الكنتور الأعلى، أى أن خطوط الكنتور تنحنى لتشير نحو المنابع أو الأرض المرتفعة. ولذا يطلق عليها أحياناً الخطوط المنعكسة، ومن ثم يمكن من أول لمحة للخريطة الكنتورية التعرف على الأودية من إنجاه رؤوس خطوط كنتوراتها، وكذلك إذا كان هناك خط يدل على الجرى الذى يجرى في قاعها. أما إذا لم يوجد الخط الدال على المجرى النهرى فيمكن مخديده بصورة تقريبية عن طريق توصيل نقط تغير على المجرى النهرى فيمكن محديده بصورة تقريبية عن طريق توصيل نقط تغير إنجاه خطوط الكنتور بخط متعرج متصل.

ب - الوادى الجاف Dry Valley: ويبدو لأول وهلة على الخريطة وكأنه بروز جبلى لأن خطوط الكنتور تبدو متشابهة في كلا الحالتين خاصة وأنه لايوجد مجرى ينحدر في قاع الوادى وبالتالى لايجود الخط الدالى عليه. ويجب في هذه الحالة فحس قيم خطوط الكنتور بعناية، وملاحظة أن خطوط كنتور هذا الوادى الجاف تتداخل وتنحنى نحو الأرض الأكثر إرتفاعاً تماماً كما في حالة الوادى النهرى. ولكن يلاحظ أن درجة إنحناء خطوط كنتور الوادى الجاف عند نقط تغير الإنجاه أقل من درجة إنحناء رؤوس كنتورات الوادى النهرى. ويرسم مجرى الوادى الجاف أو محوره على شكل خط مقطع.

جـ - الوادى الجليدى Glacier : تشبه خطوط الكنتور الدالة عليه كنتورات الوادى النهرى من حيث تداخل خطوط الكنتور الأقل فى منسوبها نحو خطوط الكنتور الأقل فى منسوبها نحو خطوط الكنتور الأعلى. ولكن يميزه أن خطوط الكنتور تظهر شبه مستقيمة عند نقط تغير الإنجاه، كما تظهر متباعدة فى القاع ومتقاربة على الجانبين. وتظهر خطوط كنتور جانب الوادى مستقيمة عند مقدمات أراضى مابين الأودية كما لو كانت مجدوعة، وهذه الصفة تميز الوادى الجليدى.

د - الوادى الغائر Sinking creek : وهو قطاع أو جزء جاف dry bed من وادى نهرى، ،ويرجع جفافه إلى تحول المياه السطحية إلى مسالك جوفية، وتسمى النقطة التي يتحول عندها النهر من مجرى سطحى إلى مسلك أرضى بنقطة الغور sink ، وهي على هيئة بالوعة Swallow hole. وقد تعاود المياه الغائرة الظهور في صورة مجرى سطحى عند حفرة شبه دائرية تسمى حفرة (نقطة) الإنبثاق Rise

pit. وتظهر خطوط الكنتور هذا النوع من الأودية بنفس الطريقة التي يظهر بها الوادى النهرى، ولكن في قطاعه الغائر يبدو وادياً جافاً بدءاً من نقطة على الخريطة هي نقطة الغور. وبلاحظ عادة على الخريطة الكنتورية أن الأودية الرئيسية الكبرى لا يختفي جزء منها تخت سطح الأرض ولكن روافدها التي كانت تتصل بها أصبحت تنتهي بعيداً عنها وتختفي عند نقطة الغور. وقد يلاحظ وجود روافد قصيرة تتصل بالمجرى الرئيسي عند قاع الوادى ومصدر مياهها هي المياه العائدة إلى مطح الأرض عن طريق ينابيع تستمي Rises أو Resurgences .

هـ - الوادى المعلق Hanging Valley : وهى ظاهرة تنتسر فى الأودية الرافدية التى تنتهى فى وادى رئيس تأثر بفعل الجليد، كما تظهر فى أودية المناطق البجافة، وفى بعض الأودية التى تنصرف إلى مستوى القاعدة العام فى مناطق المجروف الساحلية المتأثرة بحركات الرفع البطيقة. والوادى المعلق هو الوادى الذي يرتقع قاعه فى منطقة المصب عن مستوى قاعدته بفرق منسوب ملحوظ. وتعلهم خطوط كنتور جانب الوادى الرئيسى فى منطقة إتصال الرافد المعلق به غير منثية نحو منبع الرافد بل تستمر فى إمتدادها العلبيمى.

و - خط تقسيم المياه Divid : وهو الخط الذي يمر بأعلى منسوب في المنطقة على أطراف المنابع العليا للأودية والمجارى المائية محدداً حوض كل منها حيث تتوزع المياه الساقطة على هذا الخط وتنحدر في إنجاهين مختلفين أو في إنجاهات مختلفة.

ز - مساقط المياه Water falls : يوجد المسقط المائى على الجرى النهرى، وهو عبارة عن جزء من المجرى يعتبر نسبياً أشد إنحداراً من الجزء الذى يعلوه ناحية المنبع والجزء الأدنى منه ناحية المصب، وبذلك تسرع عنده مياه النهر فتزداد قوته ومقدرته على النحت والحمل. وتوجد المساقط على المجرى نتيجة عوامل عديدة لعل من أهمها :

- إختلاف نوع الصخر ونظامه على طول المجرى.

- تأثر بعض أجزاء الجرى بالحركات التكتونية.
- تغير كمية المياه التي تصل إلى أجزاء المجرى المختلفة.
 - تغير الظروف المناخية.
 - تأثر الوادى بموامل تعرية أخرى غير النهرية.
 - إنخفاض مستوى القاعدة اللذى ينتهي إليه النهر.

وعلى الرغم من تعدد تلك العوامل التي تؤدى إلى نشأة المساقط المائية إلا أن مظهرها وشكلها الخارجي تتشابه كلها في صفة أساسية هي سرعة إنحدار (جربان) المياه، وتنعكس شدة الإنحدار هذه في صورة تقارب خطوط الكنتور من بعضها عند عبورها الجرى من جانب إلى الجانب الآخر.

— الإنحناءات النهرية River meander : يعتبر التعرج السمة الغالبة في المجارى الماثية ، ويرجع أصل نشأتها إلى عوامل عديدة مازال بعضها موضع دراسة ويجريب وتقنين. وتختلف الإنحناءات في شكلها من مجرد تعرج بسيط إلى تعرج واسع إلى تعرج متغمق إلى أشكال عديدة من التعرج والإنثناء.

وتتخذ خطوط الكنتور المرتبطة بالإنحناءة النهرية أشكالاً مختلفة، فتكون موازية لجرى النهر وقريبة منه، وفي نفس الوقت متقاربة إلى بعضها البعض على جانبي المجرى كما في الإنحناءات النهرية المتعمقة Incised meanders ، وقد يلاحظ وجود حلقات كنتورية مقفلة في بطن الإنحناءة. وتكون متقاربة على الجالب المقعر للإنحناءة دليل على الإنحدار الشديد الذي يعرف في هذه الحالة بحافة الإنحناءة النهرية والمناعدة على الجانب المحدب للإنحناءة حيث تشير إلى الإنحدار الخفيف الذي يسمى بمنحدر الإنحناءة النهرية والكن تظل خطوط الكنتور تشير وقد يهجر المجرى النهرى الإنحناءة النهرية ولكن تظل خطوط الكنتور تشير إليها.

ط - قاع الوادى، فهو أحياناً ضيق وتتقارب خطوط كنتور جانبا الوادى من خط المجرى بصورة ملحوظة وتتقاطع خطوط الكنتور مع خط المجرى على مسافات قصيرة. وعادة مايلاحظ أن خط المجرى يتسم بالقرب من الإستقامة وقلة التعرج. وأحياناً يتسع قاع الوادى وتبتعد خطوط الكنتور عن خط المجرى ولا تتقاطع معه إلا على مسافات متباعدة. ويتعد خطوط الكنتور عن خط المجرى ولا تتقاطع معه إلا على مسافات متباعدة. مع إتساع الإنحناءة أو نطاق الإنحناءة. وأحياناً يظهر القاع فسيح الإنساع، وتبتعد خطوط كنتور جانبا الوادى عن خط المجرى بمسافات أفقية كبيرة. وفي نفس الوقت فإن خطوط كنتور جانب الوادى تظهر متباعدة وتشير إلى بطء إنحدار الجانبين. وتتقاطع خطوط الكنتور مع المجرى على مسافات متباعدة ويظهر خط المجرى على مسافات متباعدة ويظهر خط المجرى على على مسافات متباعدة أقل بكثير من إتساع الإنحناءة أقل بكثير من إتساع قاع الوادى. كما تظهر على الخريطة الكنتورية متوسطة أو كبيرة المقياس ظاهرة البحيرات المقتطعة Sox - bow lakes على حانبي خط المجرى.

ى - مصاطب الأودية Valley terraces : توجد المصاطب على جانبى الوادى، وهي عبارة عن أجزاء مستوية أو قريبة من المستوية أى بطيئة الإنحدار يحدها من الخلف إنحدار شديد إلى أعلى يعرف بمؤخرة المصطبة، ومن الأمام إنحدار شديد إلى أسفل ويعرف بمقدمة المصطبة، أما الأجزاء خفيفة الإنحدار والتي بين المؤخرة والمقدمة فتعرف بسطح المصطبة. وترجع نشأة مصاطب الأودية إلى عوامل عديدة منها :

- إختلاف نوع الصخر ونظامه.
- تأثر الوادى بحركات تكتونية.


- تأثر الوادى بعامل آخر من عوامل التعرية غير التعرية النهرية في فترة سابقة من الفترات الجيولوجية.
 - إختلاف الظروف المناخية.
 - هبوط مستوى قاعدة الجرى النهري.

وأيا كان عامل نشأة المصطبة إلا أن شكلها ومظهرها الخارجي متشابه. وقد تمتد المصاطب على جانبي الوادي لمسافات طويلة نسبياً دون إنقطاع فيبدو جانب الوادي الوادي على شكل منحدر سلمي، وقد تتقطع المصاطب وتظهر على شكل ربوات مبعثرة على طول جانبي الوادي ولكنها في الغالب تبدو كمظهر تضاريس متعمل.

وينعكس الإنحدار الخفيف الذى يمثل سطح المصطبة على الخريطة الكنتورية بتباعد خطوط الكنتور عن بعضها بمسافات فسيحة نسبياً، أما المنحدرات الشديدة التي تمثل مؤخرة المصطبة أو مقدمتها فتظهر على شكل خطوط كنتور متقاربة إلى بعضها البعض.

ك - أنماط التصريف Driange patterns : تصنف شبكات التصريف المائى إلى أنماط تلقى ضوء على خصائص البنية من حيث كونها بنية بسيطة أو أفقية الطبقات ضعيفة المقاومة لعمليات التعرية النهرية أو قوية، ومن حيث صخورها مسامية أو منفذة أو كتيمة. وتصنف نظم التصريف إلى تصريف شجرى، وتصريف متشابك، وتصريف مستطيل، وتصريف مركزى وآخر متشعع، وتصريف حلقى وتصريف معكوس (مسنن)، وغيرها من النظم المختلفة. ويمكن التعرف على تلك النظم من واقع فحص ودراسة خطوط المجارى المائية على الخريطة الكنتورية. (شكل ٣٠).

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شکل (۳۰)


verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




ف- المستمط المالحق أونتسطة المتجديدعلى مبريق المنهدأ ومعصد الوادح الجاف



لا _ المصالحب الندية (مصالحب الأودية) .



ع- الانجناءة السرية بالإينا المتعاضا برار الايماريان البارسية




ح- تكون الايمنأءة الهربة الحاجورة

 الانوفاءة المهرية المنافئة.. بدخلا شدة اختار الدينين على جانبي المعرى.

(تابع) شکل (۳۰)


nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مل _ قاع منسيم

- قاع متوسط الانتساع

ط- قاع شبع دئنگومیّه الایخنادات المهریّهٔ دالویرات المقتلعة





ط. الوادى المهرى بالقهياسيرسطنة المصب راورطانداخ البال المسيدى بيسمطن - كمنتصد ۲۵ عامد الجا لبسيد .


(تابع) شکل (۳۰)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




(تابع) شکل (۳۰)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







جم يبسهمبوعة من الفاحات والحزيطة الكنتورية التى تدمنوط

الد سول ساملي منيود واجه معملية .

٣- للعون (جيرة ساحلية) . 2- لسان جرى .

ه- جدف بحرى. ٦- ظهر الكويسًا (منحد الميل).

٧- أنف الكويسًا. ٨- واجهة الكويسًا (الحافة).

هِ- أوديهِ رافديةٍ خَاعَتُهُ عَنْدانَدَافَطُ واجِهُ المصلَّبَةِ الحَلْهُ عَلَى البيل العَيْضِ .

١٠ سال فيفن و الحيرق به انخاءات نهرية .

اا- مصطبة .

(تابع) شکل (۳۰)

٩٠ – تعرجات خط كنتور الساحل (صفر) والظاهرات المرتبطة به:

يفصل خط كنتور صفر على الخريطة الكنتورية بين اليابس والماء. ويعتبر خط كنتورصفر خط كنتورى حسابى غير موجود فى الطبيعة، فهو ينتج من حساب متوسط حركة سطح البحر إنخفاضاً وإرتفاعاً. فعند إجراء ميزانية مسلسلة دقيقة من الروبيرات القريبة من البحر للوصول إلى نقطة منسوبها صفر، يلاحظ أن هذه النقطة قد تكون بعيدة عن البحر أى أنها أعلى من منسوب سطح الماء، أو تكون على قاع البحر أى أنها عت منسوب سطح الماء، وترجع حركة سطح البحر على قاع البحر أى أنها عوامل مختلفة منها :

- الحركة الرأسية البطيئة لقاع البحر أو يابس الأرض إرتفاعاً وإنخفاضاً، وهي نتيجة الحركة الرأسية التوازنية (الأيزوستاسية) لقشرة الأرض.
- حركة مستوى سطح البحر نتيجة الإختلاف في الظروف المناخية الفصلية وهي
 حركة طفيفة ولكنها تؤثر في التحديد الدقيق لمستوى سطح البحر.
 - حركة الأمواج والتيارات الساحلية والمد والجزر.
- أدى الإرتفاع الطفيف فى درجة حرارة الغلاف الجوى للأرض نتيجة تزايد غازات أول وثانى أكسيد الكربون، والغازات الكبريتية والغازات الكلورفلوروكربونية إلى إنصهار كميات ضخمة من جليد المناطق القطبية وإنصارفها إلى البحار المجاورة مما أدى إلى إرتفاع محسوس فى مستوى سطح البحر العالى يمكن قياسه عند تخديد مستوى الصفر لإجراء الميزانيات الدقيقة لتثبيت نقط روبير جديدة أو تصحيح وتعديل مناسيب نقط الروبير القديمة.

ويلاحظ من تعرج خط كنستور صفر على الخرائط الكنتورية الظاهرات التالية:

أ - الرؤوس الأرضية : وهي عبارة عن بروز أو نتوء من اليابس داخل البحر،
 ويظهر على شكل إنحناء خط كنتور صفر وتداخله في المسطح البحرى. وعادة

يلاحظ تعرجات أخرى صغيرة في خط الصفر المتداخل في البحر. وفيما بين تلك الرؤوس الأرضية توجد الخلجان.

ب - الألسنة البحرية Spits : وهي أصغر حجماً من الرؤوس الأرضية وتظهر على شكل لسان رفيع طويل نسبياً. وهي عبارة عن تكوين رملي يمتد من الأرض اليابسة في مياه البحر. ومصدر الرمال المنطقة الساحلية المجاورة التي يمتد منها والتي بجرفها التيارات البحرية الساحلية السائدة وتفرشها أمام الساحل، وبتوالى هذه العملية ينمو اللسان طولياً ورأسياً حتى يبرز فوق سطح البحر. ويظهر اللسان البحرى على الخريطة الكنتورية حيث يمتد خط كنتور صفر في البحر على شكل إصبع طويل، وقد توجد فوقه بعض الحلقات الكنتورية الصغيرة. ويحصر هذا اللسان البحرى بينه وبين الأرض اليابسة جزء من مياه البحر على شكل بحيرة مفتوحة من جانب تعرف باسم البحيرة الساحلية 1.0000 .


جمد الخطاطيف البحرية Hooks : تنتهى الألسنة البحرية عادة بطرف مدبب، ولكن بعضها ينتهى بقوس على شكل خطاف Hook، وقد يتكون أكثر من خطاف فيبدو اللسان البحرى مشرشراً harhed. ويساعد في تكوين الخطاف ضعف التيار البحرى حيث لايستطيع الإحتفاظ بدفع اللسان البحرى في خط مستقيم، وبهذا ينحرف طرف اللسان نحو اليابس مرة أخرى ويكون خطافاً. وقد يتصل طرف الخطاف بالأرض اليابسة وتصبح البحيرة الساحلية مغلقة سرعان ما يحف ولا يختلف شكل خط كنتور الصفر الذي يبين الخطاف البحرى عن الشكل الذي يبين اللسان إلا في إنحناء طرفه الخارجي نحو اليابس.

د -- الحواجز الساحلية Coastal bars : يظهر الحاجز البحرى على شكل أرض جزرية تحصر بينها وبين الكتلة اليابسة بحيرات ساحلية واسعة طولية الشكل وقد تظهر الحواجز قصيرة غير متصلة، وقد تظهر متصلة على شكل جزيرة تمتد موازية للساحل لمسافات بعيدة. والحاجز البحرى جسم رملى إرسابى تكون على طول خط تقابل الأمواج العائدة إلى البحر والتي تحمل المفتتات التي جرفتها من اليابس مع الأمواج القادمة من البحر صوب اليابس، وعلى طول هذا الخط تنشط

عملية الإرساب نتيجة ضعف الأمواج العائدة ومقدرتها على حمل المفتتات فتترسب على القاع. وباستمرار هذه العملية ينمو الحاجز تدريجياً حتى يصبح أعلى منسوب سطح البحر. ويظهر الحاجز على الخريطة الكنتورية حيث يصنع خط كنتور صفر حلقة كنتورية طولية على شكل جزيرة أمام الساحل.

هـ - المصبات الحليجية Estuaries : المصب الخليجي عبارة عن ذراع من مياه البحر قليل العمق يتوغل داخل الكتلة الأرضية اليابسة المجاورة، والأرض من حوله ذات تموجات بسيطة. وقد يكون للذراع فروع عديدة، ولكل فرع فروع ثانوية. وتنشأ المصبات الخليجية نتيجة إرتفاع في مستوى سطح البحر وطغيانه على الأحباس الدنيا للأودية النهرية المحفورة في سهل ساحلي محدود الإرتفاع خفيف الإنحدار والتي تنتهي إليه مما يؤدى إلى إمتداد مياه البحر إلى مسافات بعيدة وغمر أجزاء واسعة. ويظهر المصب الخليجي على الخريطة الكنتورية حيث يمتد خط كنتور صفر في اليابس على شكل إصبع طويل، وقد يبدو على شكل كف البد الذي يمتد منه أصابع عديدة. وهناك نوع من المصبات الخليجية تعرف باسم والتي تمتد في أرض جبلية، ويحول عمق الأودية وشدة إنحدار جوانبها وقطاعها والتي تمتد في أرض جبلية، ويحول عمق الأودية وشدة إنحدار جوانبها وقطاعها الطولي دون توغل مياه البحر لمسافة كبيرة داخل اليابس. ولذلك يلاحظ أن خط كنتور صفر لايمتد في اليابس لمسافات بعيدة وقد لاتكون له فروع.


و - الفيوردات Fjords: تختلف الفيوردات كثيراً عن المصبات الخليجية فهى ضيقة في طول إمتدادها ومستقيمة تقريباً وجوانبها رأسية أو شديدة الإنحدار ولها فروع كثيرة تمتد في اليابس لمسافات بعيدة. ولذلك يلاحظ أن خط كنتور صفر شديد التعرج والتداخل والتوغل في اليابس، كما تظهر أمامه جزر ذات أشكال ومساحات مختلفة. كما يلاحظ أن كنتورات اليابس المجاورة لخط كنتور صفر تكاد توازيه وهي في نفس الوقت متقاربة بصورة ملحوظة. والفيوردات ماهي إلا أودية حفرها الجليد ثم إنزاح عنها، ولذا فإنها أكثر عمقاً من أي وادي نهسري وجوانبها أشد إنحداراً، وقد طغت مياه البحر على الأجزاء الدنيا منها. (شكل ٣١).



خمامساً : تحليل الخريطة الكنتورية :

يتألف سطح الأرض من ثلاثة عناصر تترابط فيما بينها بطرق مختلفة فتعطى أشكال سطح الأرض التي سبق عرضها داخل وحدات تضاريسية كبرى هي القمة والمنحدر والسهل. وتأتي المنحدرات في مقدمة تلك العناصر حيث مختل مساحات واسعة من سطح الأرض بينما تشغل القمم والسهول مساحات محدودة.

والقمة همي المنطقة التي تلتقي عندها أعالي المنحدرات، أو بعبارة أخرى المنطقة التي تشرف على منحدرات تهبط نحو الأسفل أى نحو الأرض السهلية المنبسطة الجاورة. وقد تكون القمة نقطة أو خط أو مساحة مستوية . (شكل ("1





شکل (۳۲)

أما السهل فهو المنطقة المنخفضة محلياً أي نسبياً عما يجاورها من مرتفعات ، وتلتقي عندها أسافل المنحدرات. والسهول من الناحية الهندسية عبارة عن خط rverceo by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version)


متعرج ينحدر إنحداراً خفيفاً، وغالباً يرتبط هذا الخط بمجرى مائى تشرف عليه المنحدرات الجانبية. ونادراً ما تلتقى المنحدرات فى أسافلها عند نقطة إلا فى حالة المنخفضات القمعية ومنخفضات فوهات البراكين والمنخفضات الدائرية المغلقة. (شكل ٣٣).







سهل (قاع وادی)



میل (منخفنان دائریان) شکل (۳۳)

والمنحدرات هى الأجزاء من سطح الأرض التى تفصل بين القمم والسهول وتمتاز بالزيادة الملحوظة فى قيم الإنحدار. وبما أن المنحدرات تفصل بين منسوبين أحدهما أكبر من الآخر والفرق بينهما أكبر من الفاصل الكنتورى على الخريطة ، فإنها تظهر على شكل خطوط كنتور متتابعة تشير إلى الإرتفاع بجاه القمم وإلى الإنخفاض بجاه السهول.

الوحدات التضاريسية :

الوحدة التضاريسية هي مجموعة من أشكال سطح الأرض متقاربة في صفاتها ومعالمها ومتواجدة في مكان واحد. والهدف من تخليل الخريطة الكنتورية هو التعرف على الوحدات التضاريسية في المنطقة التي تمثلها الخريطة والتمييز بينها. ويقوم التمييز على دراسة :

 المنسوب المطلق أى مدى الإرتفاع أو الإنخفاض عن مستوى سطح البحر وهو يفيد فى الوصف، وكذلك المنسوب النسبى أى التضاريس النسبية أى الفرق فى المنسوب بين القمم والسهول المجاورة.

٢ – أشكال سطح الأرض السائدة.

ويقوم تصنيف الوحدات التضاريسية على أساس منهجين مختلفين :

المنهج الأولى: وهو التصنيف التحليلي لعنصر واحد من عناصر سطح الأرض مثل المنسوب أو قيمة الإنحدار، والهدف منه التوصل إلى تصنيف بسيط. فإذا قام التصنيف على أساس المنسوب فيمكن في هذه الحالة تخديد فئات منسوب أو فواصل منسوب يتم على أساسها تقسيم الخريطة إلى مناطق مرتفعة ومناطق متوسطة الإرتفاع ومناطق منخفضة، ثم إستخدام لون أو ظل متدرج لبيان تلك المستويات وقياس المساحة التي يشغلها كل مستوى ونسبتها إلى المساحة الكلية. وقد يقوم التصنيف على أساس قيمة الإنحدار، وفي هذه الحالة تصنف قيم الإنحدار إلى فئات يتم على أساسها تقسيم الخريطة إلى مناطق شديدة الإنحدار الحيالة بالإنحدار التي فئات يتم على أساسها تقسيم الخريطة إلى مناطق شديدة الإنحدار

ومناطق متوسطة الإنحدار ومناطق خفيفة الإنحدار وتلوينها أيضاً بلون أو ظل متدرجة وقياس مساحة كل شريحة لونية ثم نسبتها إلى المساحة الكلية.


ويحقق مثل هذا التصنيف التحلبلي فوائد مهمة تمكن من معرفة مدى تأثير العنصر موضع التحليل على العناصر الجغرافية البيئية الأخرى. فدراسة مستويات المناسب تفيد في الدراسات المناخية الخاصة بدرجات الحرارة أو التساقط، وفي الدراسات السكانية مثل دراسة كثافة السكان وإختلافها ، وفي الدراسات العمرانية مثل دراسة أنماط العمران. أما دراسة الأقاليم الإنحدارية فإنها تفيد في الدراسات الخاصة بالعمليات الجيومورفولوجية وتحرك المواد وزحف التربة وتخطيط شبكات الطرق وشبكات الرى.

المنهج الثاني : وهو التسنيف الشامل الذي يقوم على أساس المنسوب والتضاريس النسبية وقيم الإنحدار وأشكال المنحدرات وأشكال سطح الأرض. وبناء على تلك المعايير مجتمعة ، فإن سطح الأرض يمكن تعنيفه في ثلاث وحدات تضاريسية كبرى هي : السهول ، الهضاب، الجبال، كما يمكن تصنيف كل وحدة منها إلى وحدات تعنيفية ثانوية أي أنواع السهول وأنواع الهضاب وأنراع الجبال. (شكل ٣٤).

١ -- السهل :

السهل عبارة عن أرض مستوية أو شبه مستوية وأوديتها سطحية لاتتعمق في السطح، ويشير هذا التعريف إلى أن قيم المناسيب المطلقة في المنطقة متقاربة والتضاريس النسبية ضعيفة، ويترتب على ذلك ضعف في قيم الإنحدار وتسطح في أراضي مابين الأودية، وقيم المناسيب المطلقة غير مهمة في حد ذاتها، فالسهل لا يعنى أن المناسيب منخفضة ، فهناك سهول قريبة من مستوى سطح البحر وأخرى مرتفعة عنه بكثير، وهذا التعريف أيضاً لا يعنى عدم وجود مرتفعات بارزة، بل كثيراً ما غد مرتفعات منعزلة تعلو سطح السهل وتتخذ شكل تلال أو أعلام أو أعراف منعزلة. كما أن هذا التعريف لا يعنى عدم وجود أي إنحدار بل أغلب السهول لها منعزلة. كما أن هذا التعريف لا يعنى عدم وجود أي إنحدار بل أغلب السهول لها

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



لومدة التغاربسية "الهوك"



الوحدة التفاريسة "الجال"



الوحدة التشاريسية * الهضاب

شکل (۳٤)

إنحدار في إنجاه ما، وهناك سهولاً تنحدر بصورة ملحوظة في إنجماه واحد هي سهول أقدام الجبال.

ولايعنى هذا التعريف للسهل أية دلالة على الخصوبة وملائمة الظروف أمام الحياة البشرية، فالسهول ليست دائماً مناطق خصبة. بعض السهول تكاد تكون خالية من السكان بسبب الجفاف وخطر فيضانات السيول المفاجئة المدمرة، أو بسبب وفرة المياه وسوء الصرف وتكون المستنقعات، فانبساط السهل عامل إيجابى حيث لايسمح الضعف في الإنحدار بتعرية مائية نشطة وفي نفس الوقت عامل سلبي إذا أدى إلى تراكم المياه.


وتوجد داخل السهول أشكال تضاريسية بسيطة تتمثل في أشكال بارزة منعزلة تشرف على السطح المستوى العام ترتبط بعوامل خارجية مثل المياه (جسور نهرية -- حواجز بحرية) أو الرياح (كثبان رملية).

أنواع السهول وأشكال سطح الأرض المرتبطة بها : تصنف السهول وتتنوع نبعاً لمعاير :

- تبما لأشكال سطح الأرض الصغيرة بها.
- تبعاً لموقعها النسبي بالنسبة للوحدات التضاريسية المجاورة لها.
 - تبعاً لظروفها المناخية وموقعها بالنسبة للأقاليم المناخية.

1 -- السهول الفيضية: وتتواجد بالقرب من مستوى القاعدة، ويمثل الجريان السطحى العنصر الأساسى والرئيسى فى هذا النوع من السهول. ويلاحظ فيها التعرجات النهرية الواضحة، ولكل ثنية ضفتان: ضفة مقعرة تشرف على المجرى بإنحدار شديد وضفة محدبة تنحدر بإنحدار خفيف تجاه المجرى. ويظهر الإنحدار الشديد بخطوط كنتور متقاربة وأحياناً متطابقة تبدو على شكل خط كنتور واحد مسنن (خطوط قصيرة عمودية على خط الكنتور تتجه نحو المجرى). وأحياناً يلاحظ على جانبى المجرى خطى كنتور متطابقين يبدوان على شكل خط وأحياناً يلاحظ على جانبى المجرى خطى كنتور متطابقين يبدوان على شكل خط مسنن، ولايعنى ذلك تعمق الوادى بل يعنى تعمق المجرى بين ضفتيه فى السهل


الفيضى وهو تعمق خفيف لايتجاوز فاصل أو فاصلين كنتورين. كما يلاحظ عند فحص مناسيب خطوط الكنتور في السهل وجود خطوط كنتور بجوار المجرى ذات مناسيب أعلى من مناسيب خطوط الكنتور البعيدة عن المجرى أى أن المناسيب تتناقص بالإبتعاد عن المجرى. وتشير خطوط الكنتور الأعلى في المنسوب إلى ظاهرة الجسور العلبيعية Natural Levée ، بينما تشير خطوط الكنتور المنخفضة البعيد عن المجرى إلى منطقة حوضية تشغلها عادة مستنقعات هي منطقة السبخات الخلفية Back - wash والتي تجف بفعل التبخر في أواخر الفصل الجاف. (شكل ٣٥).



سهل فيغنى ينحديدا نحدارا خفيفار لاحفظ الكنتولات شبه المتوازيق


شکل (۳۵)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(تابع) شکل (**۳۵**) ۱۲۱


٣ - سهول قيعان الأودية النهرية: وهي سهول ترتبط بالمجارى المائية، ولها منحدرين جانبيين عجاه المجرى، وإنحدار عام طولى يتفق مع الإنحدار العام للمجرى نحو مستوى قاعدته. ويلاحظ عند الإنتقال من المناطق الجانبية المنحدرة إلى قاع الوادى الإنتقال من منطقة خفيفة الإنحدار إلى منطقة مستوية أو شبه مستوية هي قاع الوادى الذى تفيض عليه مياه النهر خلال فصل الفيضان. وقد يلاحظ على جوانب الأودية أجزاء تتقارب فيها خطوط الكنتور هي مقدمات أو واجهات لمصاطب تطل على سهل قاع الوادى من منسوب أعلى نسبياً. (شكل ٣٦).



سهول قبعان الأودية النهرية شكل (٣٦)

" - سهول أقدام الجبال (البيدمونت Piedmont): تأخذ هذه السهول شكلاً خاصاً يتميز بالمنحدر المقعر التدريجي الخفيف من حضيض المرتفعات الجبلية إلى وسط السهل. ويلاحظ أن خطوط الكنتور مقوسة إلى الأمام قليلاً وعلى شكل زوايا منفرجة نحو أسافل السهل. وتتلاقى تلك الأقواس في هيئة رؤوس تتجه وتشير إلى المنطقة الجبلية. وخطوط الكنتور موازية تقريباً لبعضها البعض وتعرجاتها بسيطة. (شكل ٣٧).


onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مهول أقدام الجبال (البيدمونت)

شکل (۳۷)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۳۸)


وهناك سهول على شكل المروحة بوضحها خطوط الكنتور التي ترسم أقواساً تقترب من أنصاف الدوائر تتحدب نحو أسافل المروحة، وتلتقى تلك الأقواس ببهضها في إنجاه المنطقة الجبلية لتبين خطوط التصريف التي تنتشر متتبعة إنجاهات الإنحدار الأكبر، ويتبع خط التصريف الرئيسي محور المخروط المروحي، وترسم بقية خطوط التصريف المحاور الثانوية للمروحة. وتبدو القطاعات الطولية التي تمتد من المنطقة الجبلية إلى أطراف المروحة على شكل منحني مقعر، بينما تبدو القطاعات التضاريسية التي تمتد عبر المروحة موازية للمنطقة الجبلية تقريباً على شكل منحني مقبر، أو منتفخ في الوسط. (شكل ٣٨).

وبصفة عامة هناك ثلاثة منحدرات على سطح المروحة :

منحدر طولى رئيسى من مخرج المجرى من المنطقة الجبلية (رأس المروحة أو الخبوط) نحو أطراف المروحة. ويصنع زاوية قائمة تقريباً مع الواجهة الجبلية.


منحدران النويان متعامدان على المنحدر الطولى الرئيسى، ويتجهان من مخرج الجرى إلى الجانبين المنخفضين ويكوّنان معا خطاً يوازى تقريباً الواجهة الجبلية.

منحدرات متعددة بين المنحدر الطولى الرئيسي والمنحدران الشانويان المتمامدان. (شكل ٣٩).



المنهدرات المنتلفة فوق سلج المروحة شكل (٣٩)

وقد تلتحم المراوح ببعضها البعض وتكون نطاقاً متصلاً، ولكن يلاحظ وجود منطقة منخفضة بين كل مروحة وأخرى تعتبر وكأنها خط تقسيم مياه بين مجموعة الجارى التي تنحدر على سطح مروحة ومجموعة الجارى التي تنحدر على سطح المروحة المجاورة. وهذه المنطقة جافة لاتصلها المياه إلا نادراً. (شكل ٤٠).



نطاق متعل سم المراوح والفواميل بيم كل مووحتيم متحاورتيس شكل (٤٠)

2 - سهول المناطق الصحراوية: تلاحظ تلك السهول في خرائط المناطق الصحراوية، وتتميز بوجود كثافة عالية من خطوط الجريان السطحي تتعدى بكثير مايلاحظ في المناطق الرطبة، إلا أن ذلك لايدل على وفرة المياه، بل يدل على عدم إنتظامها مكانيا وزمانيا. فخطوط التصريف التي تبدو على الخريطة الكنتورية على شكل خطوط مقطعة تشير إلى مجارى سيلية غير منتظمة تسيل بالمياه لمدة قصيرة ثم تجف لشهور طويلة، أي أن تلك الخطوط المقطعة تبين مجارى سبق أن مالت بها المياه ولو لمرات قليلة.

وتتوسط سهول المناطق الصحراوية في الغالب مرتفعات متباعدة على شكل تلال مستديرة أو أعراف صخرية حادة منعزلة مما يضفي على السهل صفة التجزؤ إلى وحدات منفصلة. ويميل سطح السهل عند أقدام تلك المرتفعات إلى الإنحدار الخفيف الذي يكسوه حصى وحصباء رديئة الإستدارة ورديئة التصنيف، وتشير إلى تراجع تلك المرتفعات بفعل عوامل التعرية. وقد تتراكم الرمال على شكل فرشات رملية أو عروق خطية صغيرة متوازية أو كثبان هلالية مختلفة الشكل والحجم والإرتفاع وقد تكون متحركة فوق سطح السهل. (شكل ٤).



٢ - الهضبة :

الهعنبة عبارة عن أرض متوسطة الإرتفاع تتميز بالسطح المنبسط قليل التموج أو شبه المستوى أو المنحدر إنحداراً تدريجياً خفيفاً، تتحمق فيه أودية خانقية عميقة ضيبة. ذات جوانب شديدة الإنحدار، وتشرف بإنحدار شديد على وحدات تضاريسية أخرى مجاورة عبارة عن سهول أو هضاب أقل إرتفاعاً.

والعنصر الرئيسي في هذا التعريف هو المنسوب، فالمناسيب المتقاربة خقق صفة الإستواء أو الإنساط أو التموج، وأن هذا السطح المستوى لايتفق منسوبه مع منسوب الجريان السطحي بل يشرف عليه بفارق منسوب كبير، أي أن التضاريس النسبية كبيرة وهي صفة أو خاصية تميز الهضاب عن السهول. وتوجد المناسيب العالية ذات القيم المتقاربة بعيدة عن الأودية وتربط بها خطوط كنتور شديدة

التباعد تعطى صفة التسطح. كما توجد المناسيب المنخفضة دائماً بجوار خطوط التصريف وترتبط بها خطوط كنتور تتقارب بشدة وتقل فى مناسيبها دليل على الهبوط الفجائى من سطح الهضبة إلى قيعان الأودية العميقة الضيقة ذات الجوانب شديدة الإنحدار. وتطل الهضاب على وحدات تضاريسية منخفضة بمنحدرات شديدة وأحياناً رأسية وأحياناً سلمية على شكل مصاطب تعرف بالأرصفة الصخرية Rock Bench.

وبناء على التعريف السابق فإن العناصر التضاريسية التي تشكل الهضبة هي:

- عنصر هضبى مستو أو شبه مستو أو مموج وقد يكون له إنحدار خفيف ويمتاز باتساعه الواضح لوقوعه بين واديين متعمقين ويتباعدان عن بعضهما بمسافة كبيرة. وعندما يشتد تقطع الهضبة وتتقارب الأودية من بعضها البعض فإن العنصر الهضبى يصير ضيقاً ومستطيلاً وقد يبدو على شكل مضلع محدب متسع إلى حد ما ويسمى بالمتن. وتعتبر محاور المتون في هذه الحالة خطوط تقسيم مياه بين الأودية الجانبة.


- أودية تتعمق في السطح المستوى ويمكن إتخاذها كمعيار لتصنيف الهضاب. وتتقارب قيعان الأودية الرئيسية في مناسيبها أي في مقدار تعمقها عن سطح الهضبة، كما تتشابه في شدة إنحدار جوانبها.

- إنحدار شديد تشرف به الهضبة على التضاريس المنخفضة المجاورة. ويعتبر هذا العنصر صفة أساسية للهضاب حتى وإن لم تتعمق فيها أودية. ويمثل هذا العنصر جانب أو حافة الهضبة التى قد تكون خطية قليلة التقطع أى على شكل خط له إنجاه أو أكثر يمكن تخديده، وقد تكون متعرجة على شكل نتوءات وثغرات متتابعة. وتسمى النتوءات بالبروزات الهضبية أو الخشوم وأحياناً بالمنقار، وإذا تقاربت الخشوم أو المناقير أصبحت حافة الهضبة ذات شكل مسنن. أما الثغرات فهى غالباً متسعة على شكل أحواض قد ترتبط بالأودية الخانقية التى تقطع سطح الهضبة. وقد ينفصل عن الهضبة أجزاء محدودة الإتساع ومتباينة الإرتفاع تعرف بالقارة أو اليتيمة. وتبدو حافة الهضبة على شكل جرف إذا كانت

شديدة الإنسدار من أعلاها حتى أسافلها، إلا أن أغلب الحافات تكون مركبة بها مخدب في أعلاها وتقدر هي أسفلها. وأحياناً يظهر بالحافة مصطبة واسعة أو أكثر تنخفض عن سطح الهضبة التي تعلوها وتعلو المنخفض الذي تشرف عليه.

- في تعريف الهضبة لايهتم بقيمة المنسوب المطلق، ولكن يمكن إستخدامه في تصنيف الهضاب إلى هضاب عالية وهضاب منخفضة. وقد يهتم بالمنسوب المطلق للتعرف على بعض العناصر التضاريسية البارزة فوق سطح الهضبة مثل التلال والأعراف. (شكل ٤٢).

ويترتب على تلك الصفات المميزة للهضبة، أن أسطح الهضاب جافة في الفائب لبمدها عن مستوى المياه، وأن المنحدرات سواء كانت منحدرات جوانب الهينبة أو جوانب الأودية المتعمقة معرضة لختلف عمليات التعرية وإنجراف التربة، وأن الأودية العميقة الضيقة ذات القيمان محدودة الإنساع معرضة لأخطار الفينانات السيلبة الفجائبة. كما أن وجود تلك الأودية العميقة يعوق إنشاء الطرق التي يجناز الهضبة.



هضبة تظهر بحافظ برهنات على بمكل زوايا حادة وثغرات تشفلا أودية خانفية ، وتعتبر الحافة حافة مسئنة ، وسطح الهضبة مستوى به متون. شكل (٤٢)

أنواع الهضاب : تصنف الهضاب تبعاً لمعايير : الإرتفاع المطلق، الإرتفاع النسبى أى مدى تقطع سطح الهضبة.

التصنيف تبعاً للإرتفاع المطلق: هناك هضاب عليا قد يصل إرتفاعها إلى ودوي ودوي مستوى سطح البحر مثل هضبة التبت، وهناك هضاب متوسطة الإرتفاع مثل هضبة التيه في شبه جزيرة سيناء التي يتراوح منسوبها إلى ١٠٠٠، ومتراً فوق مستوى سطح البحر، وهناك هضاب قليلة الإرتفاع مثل هضبة مارمريكا في شمال الصحراء الغربية والتي يتراوح منسوبها بين ٢٠٠، ١٠٠٠ متراً فوق مستوى سطح البحر. ولكن ليس للإرتفاع المطلق نتائج مباشرة على الشكل العمام للهضبة، إلا أنه يلاحظ أن مدى تقطع السطح وتعمق الأودية يكون أكبر كلما انخفض المنسوب المطلق لسطح الهضبة.

التصنيف تبعاً للإرتفاع النسبى: ويقوم هذا التصنيف على ملاحظة مدى تعمق الأودية الرئيسية التى بجتاز الهضبة وتقطعها وليس على الروافد والشعاب. وتصنف الهضاب بناء على هذا الأساس إلى: هضاب إرتفاعاتها النسبية بسيطة، فأوديتها قليلة العمق تتراوح بين ٢٠، ١٠٠٠ متراً، وإنحدارات جوانبها ضعيفة إلى متوسطة ومنحدراتها قصيرة. ويسهل إجتياز تلك الأودية. وهناك هضاب إرتفاعاتها النسبية متوسطة، وهضاب يصل إرتفاعها النسبى إلى مئات الأمتار فأوديتها على شكل خوانق عميقة جوانبها تكاد تكون قائمة حائطية الإنحدار كما هو الحال في هضبة الكلورادو. (شكل ٤٣).

التصنيف تبعاً لكثافة الأودية ومدى تقطع الهضبة : ويعتبر هذا المعيار هو الأساس الذي يطبع شكل التضاريس. وبناء على هذا المعيار تصنف الهضاب إلى:

- هضاب شابة قليلة التقطع وتتميز بتباعد الأودية الرئيسية عن بعضها وقلة الروافد ومن ثم إتباع العناصر الهضبية وقلة وضوح المتون، وظهور العناصر المنحدرة على شكل أشرطة ضيقة على جوانب الأودية.

- هضاب مقطعة تتميز بتقارب الأودية المتعمقة وإرتفاع كثافة روافدها،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



هشنبة ذات ارتفاع نسبى متوسط



شکل (٤٣)

وبالتالي فإن العناصر المسطحة محدودة الإتساع والمتون هي الشكل التضاريسي السائد.

- هضاب شديدة التقطع : ويختفى منها المناصر الهضبية المسطحة وتسود المتون شديدة التقطع التي تشرف على أودية متعمقة ومتقاربة. (شكل ٤٤).



شكل (\$\$)

٣ - الجبل :

الجبل هو أرض مرتفعة شديدة التقطع والتباين في المنسوب وفي أشكال القحم والمنحدرات والأودية. والعناصر التضاريسية التي تكون الجبل والتي يمكن ملاحظاتها على الخريطة الكنتورية هي :

- قمم ضيقة حادة أو محدبة دائرية أو مستطيلة بفصلها عن بعضها سروج وفجاج، وتظهر على شكل خط يعرف بخط القمة الذى قد يمتد على شكل خط مستقيم يمكن تعيين إنجاهه أو على شكل خط منحنى أو مقوس أو

متعرج. ويختلف منسوب القمم عن بعضها، لذا فالمنسوب المطلق له أهميته في التعرف على القمم المرتفعة والأخرى الأقل إرتفاعاً. وترسم الكنتورات الحلقية المغلقة التي تدل على القمم أشكالاً مختلفة دائرية وبيضاوية ومستطيلة ذات إمتداد ملحوظ ومحدودة الإنساع. ويحدد المنسوب النسبي مدى تقطع المنطقة الجبلية.

- سفوح حادة شديدة الإنحدار وعرة في الغالب وشديدة الإختلاف في قيم إنحدارها وفي أنماط منحدراتها.
- شبكة تصريف تمتاز بشدة تقارب عناصرها، وتميل خطوطها إلى الإستقامة إلا أن هناك خطوطاً شديدة التعرج. وتتنوع قيعان الأودية الرئيسية فهناك قيعان ضيقة وأخرى واسعة على شكل منخفضات حوضية.
 - ويقوم تصنيف الجبال على أسس ومعايير مختلفة مثل :
- أ -- التصنيف على أساس المنسوب المطلق : وتصنف الجبال إلى : جبال عالية وجبال متوسطة وجبال قليلة الإرتفاع.
- ب -- التصنيف على أساس التضاريس النسبية أى مدى التباين بين إرتفاعات القمم وقيعان الأودية والأحواض.
- جـ التصنيف على أساس أشكال القمم والأعراف ومدى تقطعها ومدى إتساع الأحواض البينية الفاصلة.

وهناك تصنيفات تركيبية تقوم على دمج عدة معايير معاً، وقد يدخل معها إمكانيات الإستغلال البشرى.

الجبال العالية : وتتميز تلك الجبال بعدة صفات يمكن ملاحظتها على الخريطة الكنتورية :

أغلب القمم لها إرتفاعات عالية والسروج والفجاج البينية ذات منسوب عال.

- تتشكل القمم والأعراف على شكل خطوط كثيرة التفرع فكل عرف أو قمة رئيسية يتفرع منها قمم وأعراف ثانوية، ونقط التفرع أو نقط الإلتقاء تكون عادة على شكل قمة هرمية.
- تشكل أعالى الأودية أحواضاً عميقة قد تشغلها بحيرات وتعلل عليها جروف وعرة، وتنفتح تلك الأحواض إلى أودية ضيقة عميقة جوانبها شديدة الإنصدار تكاد تصل إلى الشكل الرأسي الحائطي.

الجبال متوسطة الإرتفاع : وتتميز بـ :

- تقل قيم المناسيب المطلقة عن الجبال السابقة، ولكن ترتفع قيم التضاريس النسبية، فالسطح شديد التقطع والسفوح شديدة الإنحدار.
 - ترسم القمم والأعراف أشكالاً قوسية أو بيضاوية تشرف على أحواض متسعة.
- أغلب الأودية على شكل خوانق ذات قاع ضيق أو يتسع محلياً في بعض المناطق.

الجبال قليلة الإرتفاع: وتتميز به :

- شدة التقطع ويسود القمم الشكل المستدير والبيضاوى ، كما توجد أحواض ومنخفضات داخلية.
- لاتوجد منحدرات شديدة ، فالإنحدارات أغلبها متوسطة ولكنها شديدة التقطع بالمسيلات والروافد.

الفصل النالث التضاريسية من الخريطة الكنتورية

- القطاع التضاريسي المستقيم البسيط.
- القطاعات التضاريسية غير المستقيمة.
 - القطاعات الزجزاجية.
- فائدة القطاعات العرضية للأودية والطولية لمجاريها النهرية في الدراسات الجيومورفولوجية.
 - القطاعات العرضية للأودية على القطاع الطولى للنهر.
 - القطاعات الطولية للمجرى النهرى الرئيسي وروافده.
 - القطاعات المتداخلة (المنطبعة).
 - القطاعات البانورامية.
 - القطاع المركب.




onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


الفصل الثالث التضاريسية من الخريطة الكنتورية

القطاع التضاريسي عبارة عن صورة جانبية لمنطقة معينة على طول خط محدد يسمى خط القطاع. وهو في أغلب الأحوال عبارة عن شكل نظرى تصورى يتم إنشاؤه من الخريطة الكنتورية ولايمكن رؤبته على الطبيعة بشكل منظور إلا في حالة القطوع الرأسية في مناطق المحاجر والمناجم والحافات الرأسية. والقطاعات التضاريسية لها أهمية بالغة في الدراسات الجيومور قولوجية فهي تعطى فكرة أكثر وضوحاً مما تعطيه الخريطة الكنتورية عن شكل سطح الأرض على طول فكرة أكثر وضوحاً مما تعطيه الخريطة الكنتورية عن شكل سطح الأرض على طول الجيولوجية عليها (شكل مكل المنحدرات ودرجاتها. كما يمكن تمثيل البنية الجيولوجية عليها (شكل ٥٤). وقد يكون هذا القطاع بسيطاً يصل بين نقطتين سواء كان هذا القطاع مستقيماً أو منحنياً، وقد يكون مركباً أي يتكون من مجموعة من القطاعات البسيطة، وقد يكون مقفلاً إذا انتهى القطاع إلى النقطة التي بدأ منها ربعبرف في هذه الحالة بالقطاع الصندوقي. وهناك نوع آخر من القطاعات المتفاريسية بعوفي بالقطاعات المتقاطعة:

وعند تخطيط القيطلايات على الخسريطة الكنتسورية بهدف الدراسة المجيومورفولوجية التفصيلية يتبغى أن يمر خط القطاع متعامداً على الأشكال التضاريسية الرئيسية أو ممتداً إما على طول محاور الظواهر الجيومورفولوجية أو عبرها حتى يعطى فكرة صحيحة عن شكل المنطقة أو لخدمة هدف معين مثل تخطيط قطاع عبين شكل محاور أراضى مابين قطاع عرضى لوادى نهرى أو تخطيط قطاع يبين شكل محاور أراضى مابين الأودية أو محاور خطوط تقسيم المياه أو قطاعات طولية للأنهار. وعلى العموم لا يفضل تخطيط قطاع على طول خط ينحرف عن الإنجاه العام لهاور الظواهر الجيومورفولوجية.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شكل (44)

القبلاع التضاريسي المستقيم البسيط Simple relief profile :

القطاع التضاربسي البسيط هو الخط المستقيم الواسل بين نقطتين معلومتين على الخريطة. ولرسم هذا القطاع يجرى الآتي :

١٠٠ يؤتى بورقة ذات حافة مستقيمة وتوضع على الخريطة بحيث تنطبق حافتها على الخط المحدد للقطاع في الخريطة الكنتورية.

٢ -- محدد نقط تقاطع حافة الورقة (أي خط القطاع) مع خطوط الكنتور، ويكتب عند كل نقطة قيمة أى منسوب خط الكنتور الخاص بها، وكذلك أى ظاهرة تتقاطع مع خط القطاع مع كتابة أسماء هذه الظواهر مثل مجرى ماثى، ساحل بحيرة، طربق ... إلخ.

٣ - يرسم خطآ مستقيماً أفقياً في الورقة التي سيرسم عليها القطاع ثم توضع عليه حافة الورقة السابقة وتنقل إليه النقط والمناسيب المحددة لخطوط الكنتور المكتوبة على المحافة، وأيضاً نقط الظواهر المختلفة. ويسمى هذا الخط بقاعدة القطاع أو المحور الأفقى.

٤٠٠ يرسم خطآ عسودياً على الطرف الأيسر لقاعدة القطاع يسته سل كسمقياس رأسي للمناسيب. ويحسن أن يكون مقياس الرسم لهذا المحور الرأسي مساوياً تماماً لمقياس رسم المحور الأفقى أى مساوياً لمقياس رسم المخريطة الكنتورية المحدد عليها خط القطاع المطلوب رسمه. وفي الواقع فإن هذا لايتحقق إلا عند رسم قطاعات من خرائط كبيرة المقياس مثل ١ : ٠٠٠ وأو ١ : ٠٠٠ أو ذات فاصل رأسي في حدود ٥٠ متراً مثلاً، أو في خرائط ذات مقياس رسم أصغر ان خاصل رأسي أي حدود ١٠ متراً مثلاً، أو في خرائط ذات مقياس رسم أصغر ان المتراً، أو بمعنى آخر عند رسم قطاعات من خرائط تفصيلية أو طبوغرافية دات فترة كنتورية مناسبة. وفي هانين الحالتين يمكن رسم القطاع بحيث يكون مايقابل كل ١ سم على المحور الأفقى يساوى مايقابل كل ١ سم على المحور الأفقى يساوى مايقابل كل ١ سم على المحور

الرأسي. ولكن غالباً مانضطر إلى إختيار مقياس رسم للمحور الرأسي يختلف عن مقياس رسم المحور الأفقى (الخريطة) ذلك لأن الامتدادات الأفقية تفوق كثيراً المناسيب الرأسية خاصة في الخرائط صغيرة المقياس أو في الخرائط متوسطة المقياس ذات الفاصل الرأسي المحدود. فعلى سبيل المثال عند رسم قطاع من خريطة مقياس رسمها ۱۰۰،۰۰۱ يمر بمناسيب تتباين في مدى محدود وكان أعلى منسوب يمر به خط القطاع ٦٠٠ أو ٧٠٠ م مشلاً أو حمتي ١٠٠٠م ، فعند الإلتزام بتوحيد مقياس الرسم على المحورين الأفقى والرأسي سيكون طول المحور الرأسي ٠,٦ أو ٠,٧ أو ١ سم. وفي هذه الحالة لايمكن دراسة شكل سطح الأرض على طول خط القطاع أو تبين أى ظاهرة منه ويصبح في النهاية عديم الفائدة. وتبرز هذه المشكلة في حالة مقاييس الرسم الصغيرة التي يبدو معها شكل القطاع التضاريسي في النهاية على شكل خط شبه مستقيم. لذا يضطر إلى رسم المقياس الرأسي مكيراً بالنسبة للمقياس الأفقى. ويطلق على هذا التكبير تعبير المبالغة، أي يضطر إلى المبالغة في التضاريس حتى يمكن إظهار شكل سطح الأرض بالنسبة للإمتداد الأفقى. في المثال السابق قد يختار مقياساً رأسياً بحيث يكون كل ١ سم به يساوى ١٠٠ متر مثلاً، بينما مقياس الرسم الأفقى كل ١ سم يساوى ١٠٠٠ متراً. ومن ثم يكون المقياس الرأسي أكبر ١٠ مرات من المقياس الأفقى أى بالغنا في التضاريس ١٠ مرات ويسمى هذا التكبير بنسبة المبالغة أو قيمة المبالغة. ولذلك لابد أن يكتب مقدار المبالغة أسفل القطاع مع المقياسين الأفقى والرأسي.

ولتحديد مقدار المبالغة يتبع القانون التالي :

قيمة وحدة المقياس الأفقى بالمتر (أو بالقدم) قيمة الفاصل الرأسي بالمتر (أو بالقدم)

ويوضح النانج ما إذا كان القطاع سيرسم بمبالغة رأسية أو بدونها، كما يمكن أن يحدد المقدار المناسب للمبالغة قبل البدء في الرسم.

ففي خريطة مقياس رسمها ١ : ١٠,٠٠٠ بها خطوط كنتورية ذات فاصل رأسي ١٠٠ م فإن نانج القانون السابق

= وحدة المقياس الأفقى = ١٠٠ = ١ وهذا يعنى أن مقياس رسم المحور الأفقى يناسب تماماً المحور الرأسي.

وفی خریطة مقیاس رسمها ۱ : ۲۰، ۲۰۰ بها خطوط کنتوریة ذات فاصل رأسی ۱۰۰ م فیان نانج القانون = $\frac{r \cdot r}{1 \cdot r}$ ای آنه إذا رسم المحور الرأسی بمقیاس کل ۱ سم به یساوی قیمة الفاصل الرأسی (۱۰۰ م)، فإن المبالغة بالنسبة للمقیاس الأفقی تکون مرتان. وهنا یحسن رسم المحور الرأسی بدون مبالغة وذلك برسم کل ۱ سم = $\frac{r}{r}$ سم

وفى خريطة مقياس رسمها 1: 9.9.9.9 بها خطوط كنتورية ذات فاصل رأسى 0.9 م فإن ناتج القانون $= \frac{9.9}{0.9} = 9.7$ أى أن نسبة المبالغة = 9.7 مرة. ولكن مقدار المبالغة هنا كبير ولن يعطى فكرة صحيحة عن أشكال منحدرات أو قيم إنحدار سطح الأرض. وفى هذه الحالة ينبغى تصغير قيمة المبالغة إلى أقصى حد ممكن وليكن كل 1 ملليمتر على المحور الرأسى = 0.9 م أى كل 1 سم = 0.9 م فتكون المبالغة 1.7 مرة فقط. وفى الحالات التى يتعذر فيها إختيار نسبة مبالغة معقولة يفضل تكبير مقياس الرسم الأفقى للقطاع.

ويمكن تخديد قيمة المبالغة الرأسية بناء على قيمة التضاريس النسبية التى يمر به بها خط القطاع، أى بناء على الفرق بين أعلى منسوب وأقل منسوب يمر به خط القطاع. ففى الخريطة الطبوغرافية المصرية مقياس رسم ١ : ٥٠٠٠٠ والتى رسمت بها خطوط كنتور بفاصل كنتورى قدره ٢٠ مترا ، يمكن إقتراح مقياس رسم للمحور الرأسى أى قيمة مبالغة بناء على قيمة التضاريس النسبية كالتالى :

قيمة المبالغة	مقياس الوسم المقترح للمحور الرأسى	قيمة النضاريس النسبية
۲۰ مرة	Y0 \	آقل من ٥٠ م
1.	۰۰۰۰ : ۱	٠٠٠-٥٠
o	١٠٠٠٠ : ١	Y • • - 1 • •
٣,٣	10 : 1	r r
۲, ۰	۲۰۰۰۰ ، ۱	٤٠٠ – ٣٠٠
۲	70 1	۰۰۰ – ۲۰۰
1,77	٣٠٠٠٠ : ١	7
1, 70	£ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	۸۰۰ – ۲۰۰
١	٥٠٠٠٠ : ١	۱۰۰۰ – ۸۰۰
١	٥٠٠٠٠ : ١	أكبر من ٢٠٠٠م

وهناك شبه إتفاق في القطاعات المرسومة من الخرائط الإنجليزية على أن تكون نسبة المبالغة على النحو الآتي:

شكل التضاريس ومقدار المبالغة			
تضاريس ضحلة أو باهنة	تضاریس متوسطة	تضاریس حادة	المقياس
0,70	۲, ۰۰	١, ١٠	` 7777·: 1
0,70	۲, ۰ ۰	١,٥٠	ي بوصة للميل
١٠,٠٠	٤, ٢٥	1, 40	۲ <u>۱</u> بوصة للميل

وعلى غرار النسب المتبعة في القطاعات الإنجليزية وضع الجدول التالي بالنسبة للمقاييس الفرنسية المستعملة في الخرائط المصرية.

شكل التضاريس ومقدار المبالغة			
تضاريس ضحلة أو باهتة	تضاریس معوسطة	تضاریس حادة	المقياس
۲	\	1	۲٥, ٠٠٠ : ١
۲, ٥	١,٥	١ ،	. 0 • , • • • ; 1
٣	١,٥	١	1 • • , • • • : 1
۱۰,٥	٤	٤	40+, • • • : 1
۲٠	٨	٨	0 , : \

بعد رسم المحور الأفقى وبعد تحديد مقدار المبالغة المناسب ورسم المحور الرأسى
على أساسه وجرى تدريجه، تقام أحمدة من النقط المختلفة التى رسمت على
قاعدة القطاع بحيث يكون طول كل عمود مناسب للمنسوب المدون أسفل
كل نقطة حسب مقياس الرسم المنتخب للمحور الرأسى.

- ٣ يوصل بين أطراف هذه الأعمدة بدون إستعمال المسطرة لأنه لايوجد جزء من سطح الأرض مستو تماماً إلا في حالة مرور خط القطاع بسطح مائي ثابت كالبحيرات أو عند تماس خط القطاع لخط كنتور. وفي حالة ما إذا كان خط القطاع يمر بنقطتين متساويتين في المنسوب يرسم خط القطاع بينهما على شكل منحني إلى أعلى أو منحني إلى أسفل وذلك بالرجوع إلى الخريطة الكنتورية نفسها، فإذا كانت المنطقة المحصورة بين هاتين النقطتين تقع أعلى من منسوبيهما جرى التوصيل بخط منحني إلى أعلى والعكس صحيح.
- ٧ -- يكتب على القطاع أسماء أشكال السطح أو الأسماء الأخرى المذكورة على
 الخريطة الكنتورية ويمر بها خط القطاع مثل نهر كذا أو بحيرة كذا.
- ٨ يكتب أسفل القطاع أو في مكان مناسب منه المقياس الأفقى والمقياس الرأسي ونسبة أو مقدار المبالغة، وكذلك الإنجاهات على طرفيه لمعرفة التوجيه الصحيح للقطاع، وأيضاً الحرفان الأبجديان المحددان لبدايته ونهايته مثل أ، ب.

القطاعات التضاريسية غير المستقيمة:

قد تدعو الحاجة إلى رسم قطاعات لظاهرات تمتد على شكل خطوط متعرجة أو منحنية وفي هذه الحالة لايمكن رسمها بواسطة الورقة ذات الحافة المستقيمة. ومن أمثلة هذه القطاعات غير المستقيمة تلك التي تنشأ على طول محور سلسلة جبلية (خط تقسيم مياه أو محور أراضي مابين الأودية) أو مثل قطاع طولي لمجرى مائي أو محور وادى جاف.

وتنحصر المشكلة عند إنشاء مثل هذه القطاعات غير المستقيمة في صعوبة توقيع النقط التي تتقاطع فيها خطوط الكنتور مع هذا الخط المتعرج، وللتغلب عليها يستعمل الفرجار ذو السنين (المقسم). ويستخدم هذا الفرجار في فرد الخط المتعرج الفاصل بين خطوط الكنتور أو فرد خط المجرى النهرى وتوقيعه على قاعدة القاع. وطريقة الرسم هي :


- ١ يرسم خطأ أفقياً يكون هو قاعدة القطاع (المحور الأفقى للقطاع).
- ٧ يرسم عند الطرف الأيسر للمحور الأفقى أو عند الطرف الأيمن عموداً (المحور الراسى) يحدد عليه المناسب بنسبة المبالغة المناسبة، ويرسم هذا المحور الراسى على طرف واحد فقط من المحور الأفقى لحين الإنتهاء من رسم القطاع فيرسم المحور الراسى الآخر. ذلك لأن طول الحور الأفقى في هذه الحالة ليس هو الخط أو المسافة المباشرة بين بداية القطاع ونهايته على الخريطة الكنتورية، ولكن طول خط المجرى النهرى أو خط محور السلسلة الجبلية.

المنسوب	المسافة بين خطوط الكنتور على القطاع	النقطة
فوق منسوب ۱۰۰۰ م مثلاً	مبقر	١ (بداية القطاع)
١٠٠٠	۳٫۰سم (۱۰ ×۳۰ = ۳۰ مللم)	۲
9	۲٫۳سم (۱۲ × ۳ = ۳۳ مللم)	٣
۸۰۰	۲٫۳ سم (۱۲ × ۳ = ۳۳ مللم)	ŧ
v	۲,۰سم (۲ ×۳ = ۲ مللم)	o
ኘ••	۰ ,۳ سم (۱۰ × ۳ = ۳۰ مللم)	٣
•••	۰ ,۳ سم (۱۰ ×۳ = ۳۰ مللم)	٧
٤٠٠	۲ , ٤ سم (۱۶ × ۳ = ۲۶ مللم)	٨
أقبل من ٤٠٠ وأعبلي من	۷,۷ سم (۹ × ۳ = ۲۷ مللم)	٩ (نهاية القطاع)
منسوب ۳۰۰		-

- خوقع هذه المسافات على المحور الأفقى للقطاع، ويقام عند كل نقطة عمود
 يتناسب طوله مع المنسوب الخاص به حسب مقياس رسم المحور الرأسى.
- يتم توصيل أطراف الأعمدة بخط منحنى في حالة قطاعات محاور السلاسل الجبلية وبخط منكسر (بالمسطرة) في حالة القطاعات الطولية للمجارى الماثية ومحاور الأودية الجافة.


القطاعات الزجزاجية:

وهناك نوع آخر من القطاعات غير المستقيمة تعرف بالقطاعات الزجزاجية وهى تمتد على شكل خط مستقيم منكسر لايسير في إنجاه واحد. والغرض من مثل هذا القطاع هو الإلمام بفكرة واضحة عن تضاريس أجزاء من المنطقة الممثلة على الخريطة ، بالإضافة إلى الخريطة الكنتورية نفسها. (شكل ٤٦).



شکل (٤٦)

وطريقة رسم هذا القطاع لاتختلف عن طريقة رسم القطاع التعناريسى البسيط ولكن بشئ من التعديل، وذلك بنقل نقط تقاطع خطوط الكنتور مع كل جزء من أجزاء خط القطاع على شريط طويل من الورق يكفى لنقل كل النقط الموجودة على طول كل هذه الأجزاء كما لو كانت خطأ مستقيماً واحداً. وبطبيعة الحال يجرى وضع حافة الورقة المستقيمة على كل جزء من الخط كيفما كان إنجاهه أثناء عملية النقل، مع توضيح نقط تغير إنجاه أجزاء خط القطاع. يرسم القطاع كالمعتاد على محورين أفقى طوله يساوى إجمالي طول الخط المنكسر ورأسي مبين عليه المناسيب. يحدد على المحور الأفقى نقط تغير إنجاه أجزاء خط القطاع ويقام منها أعمدة حتى القطاع المرسوم وتمد على إستقامتها خارجة بمسافة مناسبة. ومن نقط تقاطع هذه الأعمدة مع القطاع عن الشمال أو زاوية الإنجاه زاوية يكتب عليها زاوية إنحراف أجزاء خط القطاع عن الشمال أو زاوية الإنجاه بين أجزاء خط القطاع. (شكل ٤٧).



شكل (٤٧)

فائدة القطاعات العرضية للأودية والطولية بجاريها النهرية في الدراسات الجيومورفولوجية:

يمثل القطاع العرضى للوادى شكل الوادى من جانب إلى الجانب الآخر، فهو خط يصل بين نقطتين على جانبى الوادى ماراً بقاعه وبالمجرى، ومن ثم فإن عادة مايكون على شكل خط مستقيم عمودى على إنجاه الوادى ولكن هناك حالات يجب فيها تعديل إنجاه خط القطاع حتى يكون معبراً تعبيراً صحيحاً عن شكل الوادى وإنحدار جانبيه، لذا فقد يمتد على شكل خط منكسر عبر الوادى حتى تكون أجزاء خط القطاع عمودية على خطوط الكنتور.

ويوضح القطاع العرضى للوادى الشكل العرضى للوادى من حيث إتساعه العام ودرجة إنحدار جانبيه ومدى إتساع قاعه والتفاصيل الثانوية الأخرى التى تظهر في إنحدارات القطاع، وأيضاً تحديد الوضع الجيومورفولوجي لهذا الوادى من دورة التعرية، فقد يكون وادياً عادياً في مرحلة ما (الشباب - النضج - الكهولة)، أو يعطى صورة عن أجزاء هذا الوادى (العليا والوسطى والدنيا). ولعل من أوضح الظواهر التي تبرزها هذه القطاعات هي ظاهرة مصاطب الأودية والتي يمكن إرجاعها لأكثر من سبب من الأسباب الآتية :

- ١ عدم تسوية منحدرات جوانب الأودية في المناطق التي يختلف فيها نوع الصخر من حيث صلابته ودرجة مقاومته لعوامل التعرية.
 - ٢ نتيجة لعملية التجديد أي هبوط مستوى القاعدة.
 - ٣ تأثر الوادى النهرى بالتغير في الظروف المناخية.

وهناك ظاهرة أخرى تصورها هذه القطاعات العرضية للأودية وهى عدم التناسق، وتتصف بهذا الشكل الأودية النهرية التى تسير موازية لخطوط المضرب المعروفة باسم الأودية التالية Subsequent Valleys.

والقطاع العلولى له أهمية خاصة فى الدراسات الجيومورفولوجية، إذ يوضح درجات الإنحدار المختلفة من منبع النهر إلى مصبه. وترتبط الإختلافات فى درجات الإنحدار بعوامل جيومورفولوجية مثل مقدرة النهر على النحت أو الإرساب والمرحلة التى يمكن أن يكون عليها النهر فى دورة التعرية. كما تظهر على القطاع الطولى أجزاء يشتد فيها الإنحدار وتبدو على شكل مساقط مائية. وتلفت هذه الظاهرة على القطاع الطولى نظر الدارسين إلى أسئلة هامة تتعلق بكيفية نشأة هذه المساقط المائية. كما أن القطاع الطولى يوضح بصفة عامة المناطق التى توجد بها فرصة أكبر للتبخر.

وتعطى القطاعات الطولية للأنهار فكرة عن مراحل تطورها، فإذا كان القطاع قليل الإنحدار مقعراً دل على أن النهر قد وصل مرحلة التعادل. أما إذا وجدت عليه بعض النقط التي تزداد عندها سرعة جريان النهر فهذه يمكن إرجاعها إلى أكثر من سبب.

- ١ تأخر في عملية تسوية النهر لقاعه وذلك لوجود صخور صلبة، وهذا بالطبع
 يمكن التحقق منه بالرجوع إلى الخريطة الجيولوجية، وكذلك التعرف على
 الظاهرات الجيومورفولوجية التي نشأت على جانبي الوادى نتيجة لوجود هذه
 الصخور.
- ٢ تأثر النهر بعملية التجديد خاصة إذا كان هذا المسقط المائى الظاهر على
 القطاع مرتكزاً على تكوينات جيولوجية لينة.
- تأثر النهر وواديه بالتغير في الظروف المناخية مثل تأثره بالتعرية الجليدية بمعنى مداهمة الجليد للوادى النهرى وتحويله إلى وادى جليدى ثم عودة الوادى إلى طبيعته النهرية.

وإذا ما تبين للدارس أسباب هذه المساقط أمكنه من معرفة مناسيب تلك التي

ترجع إلى هبوط مستوى القاعدة التعرف على المناسيب التقريبية لمستوى مياه البحار التي كانت تصب فيها هذه الأنهار.

ولكى تتضح الخصائص الجيومورفولوجية للأودية النهرية والربط بين نقط التجديد على القطاعات الطولية للمجارى النهرية والمصاطب النهرية التى تظهر على القطاعات العرضية، يحسن رسم القطاعات العرضية للأودية مع القطاعات الطولية للأنهار.

القطاعات العرضية للأودية على القطاع الطولى للنهر:

يمثل كل من القطاع الطولى للنهر والقطاع العرضى للوادى إنحدار سطح الأرض بين نقطتين، الأول يبين إنحدار المجرى، والثانى يبين إنحدار سطح الأرض من نقطة على محور أراضى مابين الأودية على جانب الوادى إلى النقطة المقابلة على محور أراضى مابين الأودية على الجانب الآخر. وكما أشرنا من قبل فإن هذين القطاعين يعطيان فكرة عن مراحل تطور الأنهار وأوديتها، وكذلك الخصائص الجيومورفولوجية لعناصر الوادى من المنبع إلى المصب.

ولكى يسهل الربط بين درجة وشكل إنحدار المجرى النهرى ودرجة وشكل إنحدار قاع وجانبا الوادى، فقد اعتاد الجيومورفولوجيين رسم القطاعات العرضية لأجزاء مختلفة من الوادى على القطاع العلولى للنهر، قطاع عند نقطة ما فى منطقة المنبع، وقطاع ثان فى الجزء الأوسط، وقطاع ثالث فى منطقة المسب. وعادة لاتكفى هذه القطاعات الثلاثة، بل قد تدعو الحاجة إلى رسم مجموعة من القطاعات العرضية حتى يمكن تبين العلاقة بين مجرى النهر وجانبى واديه بوضوح.

ولرسم القطاعات العرضية لأجزاء الوادى على القطاع الطولى لمجراه يجرى الآتى:


- ١ تخطط القطاعات العرضية على الخريطة الكنتورية، وبنفس الشروط السابق ذكرها في رسم القطاعات العرضية.
- ٢ عند نقل نقط تقاطع خطوط الكنتور مع المجرى النهرى لرسم القطاع العلولى ينقل معها أيضاً نقط تقاطع القطاعات العرضية مع المجرى.
- ٣ بعد رسم القطاع الطولى لمجرى النهر يحدد عليه نقط تقاطعه مع القطاعات العرضية.
- عليه نقط العرضي وتنقل عليه نقط القطاع العرضي وتنقل عليه نقط القاطعة مع خطوط الكنتور ونقطة تقاطعه مع المجرى النهرى.
- ٥ توضع نقطة تقاطع القطاع العرضى مع الجرى المسجلة على شريط الورق فوق النقطة المناظرة لها على القطاع الطولى، بحيث تكون حافة شريط الورق موازية للمحور الأفقى للقطاع الطولى.
- ٦ يرسم القطاع العرضى بحيث يمر الخط المقعر الواصل بين النقطتين الواقعتين على جانبى نقطة تقاطع القطاع العرضى بالمجرى بنقطة تقاطع القطاع العرضى بالقطاع الطولى.
- ٧ ترسم عادة القطاعات العرضية للوادى في أحباسه المختلفة (الأعلى والأوسط والأدنى) بنفس قيمة المبالغة في مقياس رسم المحور الرأسي للقطاع الطولى للمجرى. وفي هذه الحالة لايرسم القطاع العرضي محصوراً بين قاعدة ومحورين رأسيين.

ولكن أحياناً ترسم بعض القطاعات العرضية بدون مبالغة رأسية، ويرجع ذلك إلى كسبر الفارق الرأسي بين قاع الوادى ومحور أراضى مابين الأودية على الجانبين، وعند ثل يرسم القطاع بين قاعدته ومحوريه الرأسيين الأيمن والأيسر، ويدرج المحوران بنفس مقياس رسم المحور الأفقى للقطاع الطولى.

وفى أحيان أخرى عند رسم القطاع العرضى للوادى فى منطقة المصب حيث القاع متسع والجانبان محدودا الإرتفاع، يصبح مقياس رسم المحور الرأسى - بنسبة المبالغة أو بدونها - للقطاع الطولى لمجرى غير مناسب، لذا تستخدم قيمة مبالغة مغايرة مناسبة لقيم المناسيب لهذا القطاع العرضى، كما يجب حصر القطاع بين قاعدة ومحورين، ويجب تدريج المحور الرأسى حسب مقياس الرسم المنتخب.

وعلى ذلك قد يتغير المقياس الرأسى من قطاع لآخر مما يضلل عملية المقارنة والدراسة. لذلك يفضل أن ترسم جميع القطاعات العرضية بنفس مقياس الرسم المستخدم فى القطاع الطولى دون النظر إلى طبيعة المناسيب. فالهدف من تلك القطاعات العرضية للوادى المنشأة على القطاع الطولى لمجراه هو تبين العلاقة بين الظواهر الجيومورفولوجية على طول المجرى وعلى جانبى الوادى كما توضحها تلك القطاعات. (شكل ٤٨).

۸ – إذا كان تخطيط القطاع العرضى فى منطقة المنبع بالقرب من نقطة بداية المجرى، وفى منطقة المصب بالقرب من نهاية المجرى، فإن تلك القطاعات سوف تمتد خارج المحورين الرأسيين الأيمن والأيسر للقطاع الطولى، ولذا يفضل فنياً زحزحة المحورين إلى الخارج مع بقاء القطاع الطولى كما هو دون مده إليهما.



شکل (٤٨)

٩ - كثيراً ما تتقاطع القطاعات العرضية مع بعضها ومع القطاع الطولى للمجرى، ولذا يجب تسمية القطاعات أبجدياً أو رقمياً على الخريطة الكنتورية وبنفس التسمية على القطاعات أو ترميزها برمز أو تلوينها بلون مختلف.

القطاعات الطولية للمجرى النهرى الرئيسي وروافده:

تهدف تلك القطاعات إلى إبراز العلاقة بين نظم الأودية النهرية وإنخفاض مستويات قواعدها، وإبراز تأثير إختلاف توزيع الصخور الصلبة والصخور الضعيفة في الحوض النهرى. تلك الإختلافات التي تتضح على القطاع الطولى للنهر في صورة عدم إنتظام في الإنحدار العام. وتعرف نقط التغير في إنحدار المجرى النهرى والتي تظهر على القطاع الطولى بنقط التجديد Knick Point، تنشط عندها عملية النحت الرأسي. وتتراجع تلك النقط صاعدة نحو المنابع فتتأثر بها الأجزاء من الأنهار التي تلحقها تلك النقط. بمعنى أنه إذا كانت للنهر الرئيسي روافد فإنها ستتأثر أيضاً بتراجع تلك النقط، أي أنها ستكون ممثلة على النهر الرئيسي وعلى كل روافده التي تنتهي إليه في مواضع أدني من موضع نقط التجديد على النهر الرئيسي.

ولاتختلف طريقة رسم القطاعات الطولية للروافد مع القطاع الطولى للنهر الرئيسي عن طريق رسم القطاع الطولى إلا في ناحية واحدة هي أن يبدأ رسم القطاع الطولى لكل رافد من نقطة إلتقائه بالنهر الرئيسي وإلى ناحية المنبع، وذلك على النحو التالى:

- ١ يحدد على القطاع الطولى للنهر الرئيسى نقطة إتصال الرافد به، وذلك بقياس المسافة بالديفيدر من أقرب نقطة كنتور إليها.
- ٢ تقاس المسافة من نقطة إتصال الرافد بالنهر الرئيسي إلى أول خط كنتور يتقاطع مع الرافد، ثم تقاس المسافات بين خطوط الكنتور على طول المجرى الرافدي وتسجل في ورقة خارجية.

- ٣ توقع المسافات على المحور الأفقى للقطاع بدءاً من نقطة إلتقاء الرافد بالنهر وبإنجاه أعالى القطاع الطولى للنهر الرئيسي. ويقام عند كل نقطة مسافة عمود يتناسب طوله مع المنسوب الخاص به حسب مقياس رسم المحور الرأسي. وتوصل أطراف تلك الأعمدة بخط منكسر. وبذلك ينتج القطاع الطولى للزهر الرئيسي.
- ٤ -- يكرر العمل بالنسبة لبقية الرواف بنفس الطريقة، ويلاحظ أن أعالى
 القطاعات الرافدية في إنجاه واحد مع إنجاه أعالى قطاع النهر الرئيسي.
- قد تتقاطع القطاعات الطولية للروافد مع بعضها ومع قطاع النهر الرئيسي،
 ولكن يلاحظ دائماً أن كل قطاع طولي رافدى لابد أن يتصل بالقطاع العلولي للنهر الرئيسي من منسوب أعلى منه.
- ٦ -- إذا كان أحد الروافد يتصل بالنهر الرئيسى بالقرب من منطقة منابعه العليا، فإن القطاع الطولى لهذا الرافد سوف يمتد خارج المحور الأيسر للقطاع، وفى هذه الحالة يفضل زحزحة هذا المحور إلى الخارج. (شكل ٤٩).



شکل (44)

: Superimposed Profiles (المنطبعة القطاعات المتداخلة (المنطبعة)

تدعو الحاجة أحياناً إلى رسم مجموعة من القطاعات في شكل بياني واحد لإبراز ظاهرة معينة أو أكثر في جزء من سطح الأرض. ولرسم هذه القطاعات، يرسم على الخريطة مجموعة من الخطوط المتوازية على أبعاد متساوية، ويرسم على إمتداد هذه الخطوط قطاعات تضاريسية على محور أفقى واحد ومحور رأسى تتمثل عليه أقل المناسيب وأعلاها. وبطبيعة الحال سوف تتقاطع هذه القطاعات مع بعضها البعض أى أن الأجزاء المرتفعة من القطاع الأول لاتخفى الأجزاء المنخفضة للقطاعات التي تليه كما لو كانت الأرض شفافة. (شكل ٥٠).

ويبين هذا النوع من القطاعات العلاقة بين مستوى سطح الأرض ومستوى القاعدة، وبين قيعان الأودية وقمم التلال التي توجد على جانبيها في الأجزاء الدنيا أو الوسطى لهذه الأودية. ويبين أيضاً مستوى القمم التي يمكن أن تكون بقايا أسطح تعرية قديمة أصابها التقطع وأظهرتها عوامل التعرية بهذا المظهر بعد هبوط مستوى القاعدة. ويفضل في هذه الحالة وضع التكوينات الجيولوجية على هذه القطاعات للتحقق من أصل نشأة هذه القمم.

وقد تدعو الحاجة إلى رسم مجموعة من القطاعات المنطبعة لمناطق مختارة من خرائط مختلفة للمقارنة بينهما، وإبراز صفات معينة في كل من الأسطح التي يمثلها القطاع، والوقوف على مدى التشابه والإختلاف وبطبيعة الحال يفضل أن تكون هذه الخرائط موحدة المقياس.

: Projected Profiles القطاعات البانورامية

لما كانت القطاعات المتداخلة تعطى مجموعة معقدة من القطاعات، فإنها ذات فائدة محدودة تنحصر في توضيح مستويات القمم ومستويات المناطق المنخفضة، فقد استخدمت طريقة أخرى لانظهر إلا الأجزاء المرتفعة من كل قطاع، وتعرف هذه الطريقة باسم القطاعات البانورامية.

ترسم هذه القطاعات بنفس طريقة القطاعات المتداخلة السابقة، ولكن تمحى الأجراء التى يقل منسوبها عن منسوب القطاع الأول. ويعنى هذا أن القطاع الأول في مقدمة للشكل سيكون كاملاً، أما القطاع الذى يليه فلن ترسم منه إلا الأجزاء التى تزيد في إرتفاعها عنه، كذلك يظهر من القطاع الثالث الأجزاء التى ترتفع عن منسوب القطاعين الأول والثاني، وهكذا. (شكل ٥١)


: Composite Profile القطاع المركب

يبين القطاع المركب خط إلتقاء قمم التضاريس مع السماء كما لو كان ينظر إلى سطح الأرض من نقطة لا نهائية في مستوى أفقى، لذا فإنه يمكن أن يطلق عليه اسم قطاع خط الأفق. وهناك طريقتان لإنشاء هذا القطاع:


الطريقة الأولى: رسم قطاعات بانورامية بالقلم الرصاص أولاً ثم تحبير الخط الذي يضم قمم تلك القطاعات فينتج القطاع المركب المطلوب. (شكل ٥٢).

الطريقة الثانية : ويتم إنشاء القطاع بها بالخطوات التالية :


- ١ ترسم خطوط متوازية وعلى مسافات متساوية بالقلم الرصاص الخفيف على إمتداد الخريطة الكنتورية، بشرط أن تكون عمودية قدر الإمكان على محور الأرض المرتفعة التي تمثل العمود الفقرى لتضاريس المنطقة.
- ٢ يحدد على كل خط من هذه الخطوط نقطة تقاطعه مع أعلى خط كنتور يحر به أو أعلى نقطة منسوب يمر بها، وسوف يحجب هذا المنسوب المرتفع كل الأرض الواقعة خلفه على إمتداد ذلك الخط. وإذا كان هذا المنسوب المرتفع يتكرر أكثر من مرة على إمتداد الخط فيكتفى بتحديد القيمة، لأن العبرة عند إنشاء هذا القطاع هو قيمة المنسوب وليس موقعه.



قطاع متد اخل شکل (۵۰)




قطاع بانورامی شکل (۱۰)



قطاع مرکب شکل (۵۲)

٣ - يرسم المحور الأفقى للقطاع ويحدد عليه نقط مواقع الخطوط المتوازية، وتقام منها أعمدة يتناسب طولها مع أقصى إرتفاع نمر به حسب مقياس المحور الرأسى، ثم توصل أطراف الأعمدة فينتج القطاع المركب. (شكل ٥٣).



شکل (۵۳)

الفصل الرابع القطاعات البيانية المساحية من الخريطة الكنتورية

- المنحني الهبسومتري.
- المنحني الكلينوجرافي.
- الهستوجرام الألتيمتري.



الفصل الرابع القطاعات البيانية المساحية من الخريطة الكنتورية

تهدف هده القطاعات إلى إبراز عنصرى الإستواء والإنحدار لسطح الأرض، ويعتمد في رسمها على معرفة المساحة المحصورة بين كل كنتور وآخر أو المساحة المحصورة بكل خط كنتور عل يحدة. ويستخدم في قياس المساحة جهاز البلانيمتر.

أولاً: المنحني الهبسومتري Hypsometric Curve :

يعرف أحياناً بالمنحنى التكرارى المتجمع للمساحات أو نسبها المشوية. وهو عبارة عن خط بيانى يبين المساحة المحصورة بين خطى كنتور أو نسبة ما تشغله كل مساحة إلى المساحة الكلية للمنطقة الممثلة على الخريطة والمراد إنشاء منحنى هبسومترى لها. ولشرح طريقة إنشاء هذا المنحنى، نفرض أن هناك خريطة كنتورية لجزيرة تتوسطها منطقة مرتفعة يبلغ منسوبها ١٠٠٠م بفترة كنتورية ١٠٠٠م، ولرسم هذا المنحنى يجرى الآتى :


- ۱ تقاس المساحة الإجمالية التي يحدها خط كنتور صفر، ثم تقاس مساحة النطاقات المحصورة بين كل خط كنتور والذي يليه حتى خط كنتور النطاقات المحصورة بين كل خط كنتور والذي يليه حتى خط كنتور ١٠٠٠ . وتحول هذه المساحات بواسطة مقياس الرسم إلى مايقابلها من مساحة على الطبيعة بالكيلومتر المربع.
- ٢ تحسب النسبة المثوية لمساحة كل نطاق إلى المساحة الإجمالية للجزيرة التى يحددها خط كنتور صفر،
 يحددها خط كنتور صفر، فإذا كانت المساحة المحصورة بخط كنتور صفر،
 ٢٥٠٠ كم٢ فإن :

مساحة النطاق الأول (صفر - 100 - 100 = 7 کم <math>- 100 - 100 = 100 مساحة النطاق الأول (صفر - 100 - 100 = 100 - 100 = 100مساحة النطاق الثاني (۱۰۰ – ۲۰۰م) = ۲۵۵ کم۲ 119= مساحة النطاق الثالث (۲۰۰ – ۳۰۰م) = ۲۸۵ کم۲ 110= مساحة النطاق الرابع (٣٠٠ – ٢٠٠ م) = ٣٠٠ كم٢ = 1 1 Y== مساحة النطاق المخامس (٤٠٠ – ٥٥٠٠) = ٢٢٥ حم٢ = 19= مساحقة النطاق السادس (٥٠٠ – ٢٠٠٠م) = ١٥٠ كم٢ = 17 = مساحة النطاق السابع (٦٠٠ - ٧٠٠م) = ١١٢،٥ = 1. 4. 0= مساحة النطاق الثامن (۷۰۰ – ۸۰۰م) = ۵۸۸کم۲ = 1.4,000 مساحة النطاق التاسع (٨٠٠ – ٩٠٠م) = ٧٥ كم٢ 1.4 --مساحة النطاق العاشر (٩٠٠ – ١٠٠٠م) = ٥٠ كم٢ = 7. 7 := مساحة النطاق الحادى عشر (أعلى من ١٠٠٠م) = ٢٥ كم٢ == 111=

۲۰۰۰ کم ۲ =


۳ - يرسم محوران أحدهما أفقى يمثل ٢٥٠٠ كم٢ بمقياس رسم مناسب وليكن طوله ٢٥ سم أى كل ١ سم يمثل ١٠٠ كم٢ يبين المساحات التي تتدرج من الفعلية ويتم تدريجه من جانب واحد، أى يبين المساحات التي تتدرج من صفر إلى ٢٥٠٠ كم٢ ويقسم الجانب الآخر من خط المحور الأفقى تقسيما مشوياً أى إلى ١٠ أقسام مثلاً كل قسم يمثل ١٠٪ أي ٢٥٥ سم لكل مشوياً أى إلى ١٠ أقسام مثلاً كل قسم يمثل ١٠٪ والآخر رأسى تدرج عليه الإرتفاعات من صفر إلى أكثر من ١٠٠٠م.

- خ بعد رسم المحورين وتقسيمهما تعين إما المساحة الفعلية أو النسبة المعوية لكل نطاق على المحور الأفقى على أساس بجميعي، بمعنى جمع كل مساحة أو نسبة على المساحة أو النسبة السابقة أو المساحات أو النسب السابقة لها وتوقيع المجموع الكلى على المحور الأفقى. تقام من هذه النقط أعمدة حسب الإرتفاع الخاص بها، ثم توصل أطراف هذه الأعمدة بخط منكسر فينتج المنحنى المطلوب. (شكل ٥٤).
- وذا تم رسم القطاع على أساس المساحات الفعلية التجميعية سمى بالمنحنى الهبسوجرافى، وإذا رسم على أساس النسب المعوية التجميعية سمى بالمنحنى الهبسومترى.



ومن أشهر المنحنيات الهبسومترية في الدراسات الجغرافية المنحني الهبسومترى لسطح كوكب الأرض، الذي يبين مقدار الإرتفاع الذي عليه القارات فوق مستوى سطح البحر، ومقدار الإنخفاض في قيعان البحار والمحيطات في الوقت الحاضر. (شكل ٥٥). وقد قام هذا المنحني على الجدول التالي الذي يبين فعات مناسيب سطح القشرة الأرضية والمساحات المقابلة لكل فئة ونسبتها المعوية.

1	FESTERON CEPARATION MARIA PROPERTIES AND THE TOTAL SECTION AND THE SECTION AND		n di Malian Magazaga (1999, na dajanda del 1957 kg alian Marar (1964) ang Arina (1964) ang Arina (1964) ang Ari Arina (1964) ang Arina (1964) Arina (1964) ang Arina (1964) ang
النسبة المعوية التجميعية	النسبة الممهة	المساحة امليون كم٢	فقة المنسوب، م
	أولاً : اليابسسس		
	•, 1	•,0	اعلى من ٥٠٠٠
٠,٦	٠, ٥	۲, ٥	£ • • • • • • • • •
1, 4	۲,٠	4"	۲۰۰۰ - ٤۰۰۰
٣, ٢	۲, •	١.	۲۰۰۰ ۳۰۰۰
٧, ٩	٤,٧	4.5	1
14,4	0,4	**	0 \
19,7	٦,٥	Inh	۲۰۰ – ۰۰۰
49,1	٩, ٤	٤٨	۲۰۰ - صفر
одом, до добра се общене том. И почене респируе учениро однимацио с до се общене од се общене од се общене од	79,1	141	جملة اليابس
	ثانياً : المسساء		
۳٤, V	0,7	۲۸, ۰	صفر – ۲۰۰
۳۷,۷	٣, ٠	10,0	1 7
٤٠,٦	۲, ۹	10,0	Y
٤٥,٤	٤,٨	71,0	r r
٥٩,٣	۱۳, ۹	٧١,٠	£ T
۸۲,٦	۲۳, ۳	119,0	o··· – £ · · ·
99,1	۱٦,٥	٨٤,٠	7 0
١٠٠,٠	٠, ٩	٤,٥	أعمق من ٦٠٠٠
*	٧٠,٩	444	جملة الماء



المتحنى الهبسومترى لسطح الأرض شكل (٥٥)

ويتضح من المنحنى الهبسومترى لسطح الأرض أنه يمكن تقسيم اليابس إلى ثلاثة مستويات: مستوى السهول الذى يقع بين سطح البحر ومنسوب ٢٠٠٠م، ومستوى الهضاب بين ٢٠٠٠م، ومستوى الجبال أعلى من ٢٠٠٠م، ومستوى الهضاب بين على المستويات البحرية الآتية: مستوى الأرصفة القارية ويضم كما يمكن التعرف على المستويات البحرية الآتية: مستوى الأرصفة القارية ويضم مستواه، والمنحدر القارى وينحصر بين منسوب ٢٠٠٠م محت مستوى مستوى ويفصل هذا المنحدر مستوى الأرصفة القارية عن مستوى قاع المحيط العميق الذى يبلغ متوسط عمقه ١٢٧٠م محت سطح البحر. أما المستوى الأخير فهو مستوى الأغوار السحيقة. والذى يصل عمقه إلى أكثر من ٢٠٠٠م محت مستوى سطح البحر.

وقد ساعد هذا المنحنى فى الدراسات الخاصة بكثافة القسرة الأرضية وجاذبيتها ومغناطيسيتها، وكان وراء نشأة إقتراح تسمية شروط الإنزان التى بموجبها تتخذ الأرض محت تأثير تلك الأثقال المختلفة على سطحها وتأثير قوى الجسذب والطرد المركزى هذا الشكل التى هى عليه اسم التوازن الأرضى . Isostasy.

: Clinographic Curve ثانياً : المنحنى الكلينوجرافي

هو خط بيانى يمثل متوسط درجة إنحدار سطح الأرض لكل من النطاقات المحصورة بين خطوط الكنتور، بالإضافة إلى عنصر المنسوب. ويرسم هذا المنحنى بدون مبالغة رأسية، ذلك لأن توقيع درجة الإنحدار المحسوبة يتم بالمنقلة. ولكن في حالة تميز سطح الأرض بالإستواء نلجاً إلى المبالغة في مقدار الزوايا بنسبة ثابتة.

طريقة حساب درجة الإنحدار بين خطوط الكنتور :

لشرح طريقة حساب درجة الإنحدار سوف نتناول مثال الجزيرة السابق للتوضيح ورسم المنحني الكيلنوجرافي، ولتنفيذ ذلك يجرى الآتي :

۱ - تقاس المساحات المحصورة بخطوط الكنتور، أى المساحة التي يحدها خط كنتور صفر وهي أكبر مساحة، ثم المساحة المحصورة بخط كنتور ١٠٠ ثم كنتور ٢٠٠ ، ... إلخ. . .

٢ - تعامل هذه المساحات وكأنها مساحات دواثر منتظمة ومنها يستنتج نصف القطر.

مساحة دائرة خط كنتور ٢٠٠ = ١٤٠٠ كم ٢ ، نصف القطر = =۱۱۱۰ کم =٢٠٨١ كم مساحة دائرة خط كنتور ٣٠٠ = ١٠٢٥ كم ٢ ، نصف القطر = = ۱۹ ،۱۹ کم مساحة دائرة خط كيتور ٤٠٠ = ٧٢٥ كم ٢ ، نصف القطر = مساحة دائرة خعل كنتور ٥٠٠ = ٥٠٠ كم ٢ ، نصف القطر = = ۱۲, ۹۰ کم =٥٠,٥٥ كم مساحة دائرة خط كنتور ٢٠٠ = ٣٥٠ كم ، نصف القطر = · مساحة دائرة خط كنتور ٧٠٠ = ٢٣٧,٥ كم٢، نصف القطر = = ۲۹ ۸ کم مساحة دائرة خط كنتور ٨٠٠ = ١٥٠ كم ٢ ، نصف القطر = =1,91 كم مساحة دائرة خط كنتور ٩٠٠ = ٧٥ كم٢ ، نصف القطر = = ۶,۸۹ کم =۲,۸۰ کم مساحة دائرة خط كنتور ١٠٠٠ = ٢٥ كم ، نصف القطر =

٣ - تعتبر أنصاف أقطار الدوائر الممثلة للمساحات المحصورة بخطوط الكنتور هي الخطوة الأساسية في حساب درجة الإنحدار بين كل خط كنتور وآخر. فالفرق بين نصفي قطر دائرتي خطى كنتور متتاليين يمثل متوسط المسافة الأفقية بين هذين الخطين، وبمعلومية مقدار الفارق الرأسي يمكن حساب درجة الإنحدار من القانون:

أى قسمة الفارق الرأسى على الفرق بين طول نصف قطر دائرتى خطى الكنتور المتتاليين، وبالكشف عن الزاوية المقابلة لهذا الظل فى جدول الظلال ينتج درجة الإنحدار.


فلا الإنحدار بين صفر،
$$^{\circ}$$
 ، $^{\circ}$ ،

أما بالنسبة لذرجة الإنحدار بين القمة وخط كنتور ١٠٠٠م فيلزم معرفة منسوب القمة أو متوسط منسوب نقط المناسيب فوق خط كنتور ١٠٠٠م، أو إعتبار منسوب القمة هو منسوب خط الكنتور الذى يحددها (١٠٠٠م) + نصف الفترة الكنورية (١٠٠٠م).

ن ظا الإنحدار بين ١٠٥٠، ١٠٠٠ =
$$\frac{0.0}{100}$$
 = ١٠٥٠، ١٠٠٠ $\frac{0.0}{100}$ = ٠٠٠ $\frac{0.0}{100}$ ويوضح (شكل ٥٦) هذه الفكرة.

يلاحظ من الشكل أن إختلاف مساحات الدوائر المتتابعة رأسياً يؤدى إلى اختلاف أنصاف أقطارها، وبالتالي يمكن حساب درجة الإنحدار بين محيط كل

دائرة والتي تليها إذا مد خط بينهما. ويلاحظ أيضاً أنه إذا تساوي نصفي قطر دائرتين متتاليتين يكون الإنحدار بينهما عمودياً أي ٩٠°.



شکل (۵۹)

طريقة أخرى لحساب المسافة الأفقية المحصورة بين كل خطين كنتوريين


- ١ اقترح شتريلر A. N. Strahler طريقة أخرى لحساب المسافة الأفقية المستخدمة في حساب درجة الإنحدار وذلك بقياس المساحة المحصورة بين كل خطين كنتوريين متتاليين على الخريطة بالبلانيمتر وتخويلها إلى مايقابلها على الطبيعة.
- ٢ يقاس طول كل من خطى الكنتور المحددين للمساحة المحصورة بينهما ثم
 حساب متوسط طولهما، وذلك باستخدام عجلة القياس وتتبع تعرجات
 الكنتور، ويتم تحويل الطول على الخريطة إلى ما يقابله على الطبيعة.
- ٣ يحسب متوسط عرض هذا النطاق الكنتورى بقسمة المساحة على متوسط الطول. ومتوسط عرض النطاق هو المسافة الأفقية.

- خلل درجة الإنحدار هو خارج قسمة الفارق الرأسى على متوسط عرض النطاق، ثم يستخرج مقدار زاوية الإنحدار من جداول الظلال.
- بالنسبة للمساحة المحصورة داخل أعلى خط كنتور فيحسب نصف طول
 خط الكنتور المحدد لها كبديل لمتوسط العلول.
- ٦ تعتبر هذه الطريقة أكثر دقة من الطريقة السابقة التي يحسب فيها نصف القطر لأنها تراعي درجة تقطع السطح.

طريقة رسم المنحني الكلينوجرافي :

- ١ يرسم المحور الرأسى ويقسم إلى مسافات متساوية تمثل مستويات خطوط
 الكنتور ويمد من نقطة التقسيم خطوطاً أفقية متوازية، بحيث يمثل الخط
 السفلى مستوى كنتور صفر.
- ٣ -- يرسم المنحنى الكلينوجرافي من أعلى منسوب أو من أقل منسوب. فإذا بدأ من أقل منسوب (صفر)، يوضع مركز المنقلة عند إلتقاء المحور الرأسي مع الخط الممثل لمستوى كنتور صفر، وصفر المنقلة على هذا الخط، ويتم توقيع زاوية الإنحدار بين خطى كنتور صفر، ١٠٠٠ وهذا الإنحدار سيكون إلى أعلى بطبيعة الحال، أى توقع الزاوية ٣٠ ١°، ويمد ضلعها على إستقامته حتى يلتقى مع الخط الأفقى الممثل لمستوى كنتور ضماء في نقطة.
- ٣ توضع المنقلة على النقطة الموقعة على الخط الممثل لمستوى كنتور ١٠٠ وبنفس الطريقة السابقة توقع زاوية الإنحدار بين كنتور ١٠٠ وكنتور ٢٠٠ (٤٤) ، ويمد الخط على إستقامته حتى يلتقى مع الخط الأفقى الممثل لكنتور ٢٠٠ وهكذا حتى نهاية المنحنى.
 - ٤ مخدد نهاية المنحنى موقع المحور الرأسي الآخر. (شكل ٥٧).
- ٥ عند رسم منحنيات كلينوجرافية لخريطة ذات فارق رأسي صغير وذات

أنصاف أقطار كبيرة، فإن درجات الإنحدار تصير صغيرة، وينتج عن ذلك إمتداد المحور الأفقى بطول ملحوظ، ولذا يحسن المبالغة في إنحدارات المنحني بمعدل ثابت وليكن إلى الضعف أو ثلاثة أمثال، وينبغى ذكر هذه المبالغة أسفل المنحني.



المباللة في معهات الدخيار ١٠ مرة

شکل (۵۷)


طريقة أخرى لرسم المنحنى الكلينوجرافي:

يمكن رسم المنحنى الكلينوجرافى عن طريقة أنصاف أقطار الدوائر الممثلة للمساحات المحصورة بخطوط الكنتور، وذلك بتوقيع أطوالها على الخطوط الأفقية الممثلة لمستويات خطوط الكنتور. ولكن فى هذه الطريقة يجب المحافظة على مقياس رسم موحد بالنسبة للمحورين الأفقى والرأسى، وإذا اضطر إلى المبالغة فى مقياس رسم المحور الرأسى فسوف ينعكس ذلك على درجات الإنحدار الفعلية وسوف تزيد عن قيمتها الحقيقية. وعندئذ ينبغى تسجيل نسبة المبالغة أسفل المنحنى، ويتم رسم المنحنى بهذه الطريقة بالخطوات الآتية:

١ - يحدد طول المحبور الأفقى بواسطة نصف قطر الدائرة الممثلة لخط كنتبور صفر، ويختار له مقياس رسم مناسب أو يستخدم مقياس رسم الخريطة الكنتورية. طول نصف قطر الدائرة صفر = ٢٨,٢ كم فيمكن إختيار مقياس

رسم ۱ .۰۰,۰۰۰ أى كل ۱ سم يقابل ۱ كم فيكون طول نصف القطر ٢ ٢٨ سم وهو طول خط قاعدة القطاع.

- ٢ من قراءة المناسيب بلاحظ أن أعلى منسوب هو ١٠٥٠م، وتبعاً لمقياس الرسم المستخدم على المحور الأفقى يساوى ١ سم تقريباً، وهنا يجب المبالغة وليكن المقياس المستخدم هو كل ١ سم يقابل ٢٠٠ م فيكون طول المحور الرأسي ٥,٥سم.
- ٣ يقسم المحور الرأسى (٥,٥ سم) إلى أقسام متساوية حسب الفترة الكنتورية بدءا من خط قاعدة القطاع، ومن نقط التقسيم ترسم خطوط موازية للمحور الأفقى تمثل مستويات خطوط الكنتور.
- ٤ يوقع طول نصف قطر الدائرة التي تمثل خط كنتور ١٠٠ بمقياس الرسم المختار = ٢٤,٤ سم على الخط الأفقى الممثل لمستوى كنتور ١٠٠ وهكذا بالنسبة لباقى خطوط الكنتور.
- توصل نهايات أنصاف الأقطار الموقعة على الخطوط الأفقية فينتج المنحنى
 الكلينوجرافي المطلوب. (شكل ٥٨).



ه المؤسى ١١ سوره المبالغة ١٠ مرية

شکل (۸۵)

: Altimetrice Histogram ثالثا : الهستوجرام الألتيمتري

يعتمد الهستوجرام الأليمترى في إنشائه على فكرة الأعمدة البيانية النسبية للتوزيعات التكرارية. وتستخدم هذه الطريقة في تمثيل نسبة تكرار المناسيب في الخريطة، وتسجل نسبة التكرار على المحور الرأسي للمنحني، بينما تسجل المناسيب الختلفة على المحور الأفقى. ويتم الحصول على نسبة التكرار إما من لوحة نقط المناسيب أو من الخريطة الكنتورية، وذلك عن طريق تقسيم اللوحة أو الخريطة إلى شبكة من المربعات يختار طول ضلعها حسب الدقة والدراسة المطلوبة، ويؤخذ منسوب أعلى نقطة داخل المربع أو قيمة أعلى خط كنتور يمر داخل المربع. وفي النهاية يتم الحصول على مجموعة من القيم تمثل مناسيب المربعات المرسومة على الخربيلة أو اللوحة. تلخص هذه البيانات في شكل توزيع تكراري نسبي. ولإجراء هذا التوزيع تتبع الخطرات الآتية :

- ١ عتدد أصغر قيمة وأكبر قيمة في مجموعة البيانات (المناسيب).
- ٢ يحسب الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، ويسمى هذا الفرق بالمدى.

٣ - يحسب عدد الفئات بالقاعدة المعروفة بقاعدة ستيرجي.

عدد فثات التوزيع التكراري =
$$1 + 7,7 \times 1$$
 لون

حيث لو ن = لوغاريتم عدد القيم

مثال: إذا كانت مناسيب مجموعة من المربعات كالآتي:

· V· . 1 · . 07 . 00 . TO . TI . TT . V · . TT . ET . T. · 1 · · 7 · · 7 · · 09 · £1 · £ · · 8 · · 8 · · 7 · 7 £ · 7 ٨ · £ £ · 0 ٧ ۲۰ ، ۷۰ . ويراد تلخيصها في شكل توزيع تكراري.

الحل :


المدى = ۲۰ - ۲۰ = ۲۰

عدد الفقات = ۱ + ۳,۳ \times لون = ۱ + ۳,۳ \times لو ۲۵ = ۱ + ۳,۳ \times عدد الفقات = ۱,۳۹۷۹

طول الفئة = ۲۰ ÷ ۳ = ۱۰

- ٥ يحدد عدد مرات ظهور (تكرار) مفردات القيم داخل كل فئة بطريقة الإشارات، بمعنى عدد مرات ظهور المفردات فى المسافات المحصورة بين الحد الأدنى والحد الأعلى للفئة. والمقصود بطريقة الإشارات هو الرمز للمفردة الواحدة التى تظهر داخل الفئة بشرطة ماثلة، وإذا بلغ عدد مرات الظهور خمس مرات ترسم الشرطة الخامسة بشكل ماثل يقطع الأربع علامات السابقة لتكون حزمة وهكذا كل مايصل عدد مرات الظهور خمسة تتكون حزمة جديدة وذلك حتى يسهل العد خوفاً من السهو.
- ٦ بعد تعيين تكرار كل فئة مخسب النسبة المثوية لها، أى حساب النسبة المثوية لعدد النقط داخل كل فئة إلى العدد الإجمالي.
- ٧ يرسم محور رأسى مقسم إلى النسب المثوية بمقياس رسم مناسب لأكبر نسبة تكرار، أما فئات المناسيب فتسجل على محور أفقى. ترسم أعمدة بيانية بناء على نسبة التكرار لكل فئة منسوب على أن تكون متلاصقة، ثم تزال الأجزاء السفلى منها ويسقى خط واحد يصل بين أطرافها العليا وهو الهستوجرام الألتيمترى المطلوب. (شكل ٥٩).

نسبة التكرار (٪)	مجمرع التكرار (و)	الفنة
٨	Y	r 1.
14	٣	r r.
٧٠	٥	٤٠ - ٣٠
۲.	o	0+ £+
١٣	٤	٦٠ ٥٠
14	٣	٧٠ – ٦٠
14	۳	۸۰ – ۷۰
7.1	70	





الفصل الخامس خرائط التحليل الخرائطي (الكارتوجرافي) للخريطة الكنتورية

- خريطة التضاريس النسبية.
- خريطة معدل إرتفاع التضاريس.
 - خريطة معدل الإنحدار.
 - خريطة الكنتور المبسط.
 - الجسمات.
- التجسيم الأستريوسكوبي للخريطة الكنتورية.



الفصل الخامس خرائط التحليل الخرائطي الكارتوجرافي للخريطة الكنتورية

تستخدم الخريطة الكنتورية في التعرف على السمات العامة لسطح الأرض من طريق القطاعات المختلفة التي سبق عرضها. ولكن تلك القطاعات لاتعبر عن الملاقة بين عنصري سطح الأرض الإستواء والإنحدار بصورة كافية إذا كانت الفترة الكنتورية كبيرة بحيث تخفي الكثير من خصائص السطح على طول النطاق المتحسور بين خطى الكنتور. كما أن المنحنيات البيانية الهبستومترية والكلينوجرافية والألتيمترية لاتبين الترزيع في المنطقة الممثلة على الخريطة وتباين هذا التوزيع من جهة إلى أخرى، وإن كانت تلخص المنسوب أو درجة الإنحدار وطبيعته في المنطقة ككل. لذا فإن هناك طرق تحليل خرائطية أخرى للخريطة الكنتورية تعالج أوجه النقص المنتورة ومن هذه الطرق:

Relative Relief التضاريس النسبية التضاريس النسبية الو التضاريس المحلية الو التضاريس المحلية الو التضاريس المحلية حريطة معدل إرتفاع التضاريس المحلوم الإنحدار المحدار المحدار


Stereo Contour Map التجسيم الأستريوسكوبي للخريطة الكنتورية Stereo Contour Map أولا : خريطة التضاريس النسبية أو المحلية:

عند تناول سطح منطقة ما بالدراسة فإن أول سؤال يتبادر إلى الأذهان هو: هل هذه المنطقة جبلية أم تلية أم سهلية ؟ أى التعرف على طبيعة سطح الأرض. والحقيقة أن الإعتماد على قراءة خطوط الكنتور وحدها في التعرف على طبيعة السطح مضلل إلى حد ما عند دراسة المناطق محدودة المساحة، ذلك لأن قيم خطوط الكنتور تنسب إلى متوسط منسوب سطح البحر، والدارس لايشعر بهذا المنسوب المطلق عن سطح البحر إرتفاعا أو إنخفاضا، ولكنه يشعر فقط بإختلاف المناسيب التي تعلو أو تنخفض عن المناطق المسطحة التي مجاورها. فقمة تل ترتفع عن منسوب سطح البحر بمقدار ٢٠٠٠م لا يشعر بارتفاعها هذا شخص يقف على الأرض المنبسطة المجاورة والتي يبلغ إرتفاعها عن سطح البحر ٢٠٠٠ متر، فمثل هذا الشخص ترتفع قمة التل بالنسبة له بمقدار ١٠٠٠م فقط. وهذا يعني أن الإحساس المرتفعاريس هو إحساس نسبي بالنسبة إلى الأراضي المنبسطة حول أو بجوار المرتفعات. والقول أن منطقة ما جبلية أو تلية هو في الحقيقة وصف نسبي لإرتفاع المرتفعات. والقول أن منطقة ما جبلية أو تلية هو في الحقيقة وصف نسبي لإرتفاع أشكال سطح الأرض عن المناطق المنخفضة.

ومعرفة العلاقة بين المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة في منطقة ما أي الفرق بين مناسيب القمم ومناسيب المنخفضات في منطقة معينة تعرف باسم التضاريس الخلية. وأول من استخدم هذا التعبير هو سميث عند دراسته لسطح أرض ولاية أوهايو الأمريكية.

استخدم سميث هذه الطريقة في مخليل سطح ولاية أوهايو وذلك بمساعدة الخريطة الكنتورية للولاية وكانت بمقياس رسم ١ : ٢٠٠,٠٠٠ . وقد قسم هذه

الخريطة إلى مستطبلات طول ضلعها خمس دقائق بالنسبة لدرجات الطول ودرجات العرض، وتمثل تقريباً ٤,٤ × ٥,٧٥ ميل على الطبيعة، وإن كانت هذه الأبعاد تختلف بطبيعة الحال في شمال الولاية عن جنوبها بسبب كروية الأرض، ولكن هذا الإختلاف كان بصورة غير محسوسة، ثم قام بحساب الفرق بين أعلى منسوب وأدنى منسوب داخل كل مستطيل أى حساب قيمة التضاريس النسبية وسجلها بجوار نقطة مركز المستطيل، ثم وصل بين النقط المتساوية في الفروق بخطوط تساوى بنفس الطريقة التي شرحت في كيفية رسم خطوط الكنتور وذلك بخطوط تساوى بنفس العلريقة التي شرحت في كيفية رسم خطوط الكنتور وذلك بفارق رأسي قاره ١٠٠ قدم. وقد استخدم سميث التظليل المتدرج لإبراز المناطق ذات التضاريس النسبية المتشابهة بتغطية الخريطة بـ ٨ درجات من الظل شكل ٢٠).



جزء من خرميلة الت*فاريس النسبية لولاية* أو*حايو* شكل (٦٠)

وقد تمكن G. C. Dickinson عام ۱۹۷۳ تطبيق طريقة سميث في منطقة شمال إنجلترا ، وذلك عن طريق الخرائط الطبوغرافية مقياس بوصة للميل بفاصل رأسي قدره ٢٥ قدم في المناطق السهلية وأكبر من ذلك في مناطق المرتفعات الوسطى. وقد قسمت الخريطة إلى مربعات تغطى مساحة قدرها ٥ كم٢ في الطبيعة. ولكن بدلا من إستخدام خطوط التساوى في توضيح التضاريس النسبية، ظللت المربعات مباشرة بسبعة ظلال متدرجة، فخرجت الخريطة في النهاية هندسية الشكل. ويبين (شكل ٢٦) التضاريس النسبية لشمال إنجلترا بطريقة خطوط التساوى وطريقة المربعات الهندسية للمقارنة فيهما.


ثانياً: خريطة معدل إرتفاع التضاريس:

يقصد بمعدل إرتفاع التضاريس، قيمة أعلى منسوب لسطح الأرض في وحدة مساحية معينة. وتهدف هذه الطريقة إلى تقسيم سطح الأرض إلى وحدات تضاريسية وحساب نسبة مساحة كل وحدة أى أجزاء كل من المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة أو السهلية إلى مساحة المنطقة موضع الدراسة. كما أنها توضيح بشكل عام طبيعة المنحدرات بين المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة.

وتتلخص طريقة إنشاء هذه الخريطة في المخطوات التالية :

- ١ تقسم الخريطة الكنتورية إلى شبكة من المربعات تغطى فى الطبيعة مساحة معينة. ويفضل رسم شبكة المربعات على لوحة من الكلك ووضعها على الخريطة حتى لاتتلف.
- ۲ قراءة أعلى خط كنتور يمر بالمربع وتسجيل قيمته داخل المربع. وإذا وقع
 المربع بين خطى كنتور وبالتالى لايمر به خطوط كنتور يحدد أعلى منسوب


erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۲۱)

من قراءة نقطة المناسيب المدونة على الخريطة الكنتورية ويسجل داخل المربع. وإذا وقع المربع بين خطى كنتور ولا توجد بداخله نقط مناسيب أو لاتوجد نقط مناسيب على الخريطة الكنتورية، فإن قيمة أعلى منسوب داخل هذا المربع هي متوسط منسوب خطى الكنتور، ويسجل هذا المتوسط داخل المربع.

٣ - تظلل المربعات بدرجات ظل ذات فاصل رأسى مناسب، وتمحى أضلاع المربعات المتجاورة المتساوية فى قيمة معدل الإرتفاع بحيث يحدد درجة الظل خط واحد، أو تستخدم طريقة خطوط التساوى وقد طبقت هذه الطريقة فى المنطبقة بين برج العرب والحمام من إقليم مربوط غرب الإسكندرية. (شكل ٦٢).



شکل (۲۲)

ثالثا : خريطة معدل الإنحدار :

إنحدار سطح الأرض على إمتداد خط معين على الخريطة الكنتورية هو الزاوية المحصورة بين سطح الأرض المنحدر والمستوى الأفقى، ويعبر عن هذا الإنحدار بنسبة حدها الأيمن الواحد الصحيح ويمثل فرق المنسوب بين طرفى الخط، وحدها الأيسر هو المسافة الأفقية بين هلين الطرفين. كأن يقال ١ : ٢٠ ، وهذا يعنى أن كل عشرين مترا أفقيا يقابلها إرتفاع أو إنخفاض فى منسوب سطح الأروض مقداره مترا واحداً. وقد يعبر عن هذا الإنحدار بمعدل، فإنحدار نسبته ١ : ٢٠ معدله هو ٥٠,٠ ، أى أن كل مسافة أفقية قدرها ١٠٠ م يقابلها فرق منسوب قدره ٥ م . وفى الواقع فإن هذا المعدل ما هو إلا قيمة ظل زاوية الإنحدار، أى خارج قسمة فرق المنسوب بين طرفى الخط على المسافة الأفقية بينهما (المنسوب بين طرفى الخط على المسافة الأفقية بينهما الله عن خارج قسمة فرق المنسوب بين طرفى الخط على المسافة الأفقية بينهما المنسوب الإنحدار (ظا ٥٠) وهذه هى العبورة الثالثة من صور التعبير عن إنحدار سطح الأرض.

وتفيد دراسة إنحدار سطح الأرض على طول عدة قطاعات على الخريطة الكنتورية في الدراسات الجغرافية بصفة عامة والدراسات الجيومورفولوجية بصفة خاصة. فالتغير في درجة الإنحدار على طول المنحدر يعطى شكل المنحدر، ودراسة تغيير شكل الإنحدار وشكل المنحدر من مكان لآخر في المنطقة الممثلة على الخريطة الكنتورية تسهم في تحليل أشكال سطح الأرض والتعرف على أصل نشأتها ومرحلة تطورها، وذلك بمساعدة طرق تخليل جيومورفولوجية أخرى. ولكن دراسة إنحدار سطح الأرض بهذه الطريقة أي من واقع القطاعات يلزم لها العديد من تلك القطاعات حتى تعطى صورة قريبة من واقع المنطقة موضع الدراسة، كما

أنها لاتبين توزيع درجات الإنحدار وإنجاهاتها وأنماط المنحدرات في المنطقة. ومن المعروف أن مثل هذا التوزيع يفيد في الدراسات المورفولوجية التي تقوم على أساس تصنيف المنحدرات عن طريق قياس درجة الإنحدار.

وقد تعددت طرق تمثيل درجة إنحدار سطح الأرض على الخرائط، بعضها يقوم على القياس المباشر في الحقل، والآخر يقوم على الخريطة الكنتورية. وتعالج الخريطة بعدة طرق لإنشاء خريطة معدل إنحدار سطح الأرض، ولعل أبسط تلك الطرق طريقة روبنسون التي تقوم على أساس كمى.

طريقة روبنسون :

تستخدم هذه الطريقة خرائط كنتورية من مقاييس رسم متوسطة أى طبوغرافية (۱ : ۲۰۰،۰۰۰ ، ۱ : ۱۰۰،۰۰۰) . وبتلخص هذه الطريقة فيما يلى :

١ - ترسم شبكة من المربعات على ورقة كلك بحيث يمثل كل مربع مساحة قدرها كيلومترا مربعاً واحداً في الطبيعة حسب مقياس رسم الخريطة، وتثبت فوق الخريطة الكنتورية.


٢ - يحسب معدل إنحدار سطح الأرض داخل كل مربع من هذه المربعات ويسجل داخله ويتم حساب معدل الإنحدار بمعادلة وينتورث C.K. Wentworth

وهى :

او بمعادلة كل من S. Finsterwalder و K. Peucker وهي :

ظا معدل الإنحدار = جمالي طول خطوط الكنتور المارة في المربع × الفاصل الكنتوري خطاط الكنتوري مساحة المربع

- ٣ تمثل قيم معدلات الإنحدار بنقط ذات حجم منتظم بحيث يعطى لكل نقطة منها مدلول كمى أو قيمة معينة محدد بصورة مناسبة حسب القيم المحسوبة داخل المربعات. وقد يبدو مناسب أن تمثل كل
 ١° بنقطة وأحدة أو كل إلى بنقطة واحدة، أو كل ٢° أو ٣° بنقطة واحدة.
- ٤ يحدد عدد النقط داخل كل مربع حسب المدلول الكمى المختار للنقطة، ثم يحدد حجم النقطة المناسب بحيث لايكون كبيراً فتتلاحم النقط وتعطى إنطباعاً بشدة الإنحدار في مناطق درجة إنحدارها محدودة، ولايكون صغيراً فتتباعد النقط بحيث تظهر كما لو كان معدل الإنحدار خفيفاً في مناطق شديدة الإنحدار.
- ٥ يوقع داخل كل مربع عدد النقط التي سبق تخديدها حسب المدلول الكمى للنقطة، وذلك بطريقة عشوائية بالإستعانة بخطوط الكنتور التي تظهر من تخت لوحة الكلك، وذلك حتى تتخذ النقط طابع الإستمرارية أي تتفق خريطة معدل الإنحدار في تدرج كثافتها مع الخريطة الكنتورية.
- تزال شبكة المربعات المرسومة أصلاً بالقلم الرصاص فتنتج خريطة معدل الإنحدار. (شكل ٦٣).



رابعاً : خريطة الكنتور المبسط :

من المعروف أن التعاريج والإنثناءات وتداخل خعلوط الكنتور في بعضها البعض هي نتيجة لتعرض سطح الأرض لعمليات التعرية الختلفة وخاصة التعرية النهرية الممثلة في الحجارى المائية الحالية أو الأودية الجافة الحالية التي حفرتها المياه إبان أدوار المعلر التي حدثت في فترة البليو - بليستوسين وفي عصر البليستوسين. ويعتبر هذا النشاط المائي الحالي أو السابق له الدور الأكبر في تعقد خطوط الكنتور. أي أنه لولا هذه المجارى المائية بنظمها المختلفة لكان سطح الأرض أكثر إنتظاماً في إنحداره، ولكانت خطوط الكنتور أكثر إستقامة وأقل تعرجاً وعدداً.


وتهدف خريطة الكنتور المبسط إلى تبسيط الخريطة الكنتورية بالتقليل من التعاريج والإنثناءات الموجودة بخطوط الكنتور، أي ملء الفجوات التي أوجدتها عوامل التعرية المختلفة على سطح الأرض. وعملية ملء الفجوات هذه بمثابة ترميم

لتصدعات أحدثتها عوامل التعرية هذه والسبيل إلى دراسة تطور سطح الأرض والتعرف على حالته التي كان عليها قبل وجود هذه الفجوات هي الخطوط الكنتورية المسطة.

ويتم إجراء هذه العملية على الخريطة الكنتورية بربط النقط ذات الإرتفاعات المتساوية لمقدمات أراضى مابين الأودية بخطوط مستقيمة تخترق تلك الأودية التى بينها. وتتوقف وسائل ربط هذه النقط على الغاية التى يريد أن يبرزها الدارس، فإذا أراد أن يرجع بسطح الأرض إلى مرحلة قريبة من حالته الراهنة فعليه أن يملأ أودية الأنهار الرافدية الصغيرة. أما إذا أراد الرجوع إلى مرحلة أقدم يملأ وديان الروافد الرئيسية ثم أودية الأنهار الكبيرة الرئيسية إذا أراد أن يرجع إلى مرحلة أقدم من ذلك. (شكل ٦٤).

وبعد إجراء عملية الخطوط الكنتورية المبسطة تظهر هذه الخطوط في النهاية على شكل نمطين : نمط تتقارب فيه خطوط الكنتور دلالة على شدة إنحدار سطح الأرض وآخر تتباعد فيه هذه الخطوط دلالة على إستواء سطح الأرض أو قربه من الإستواء. ويمكن هنا تعليل هذا التتابع من الأراضي المستوية والأراضي المنحدرة وإرجاعها لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية :

- ١ إرتباط هذا التتابع بنوع الصخر ونظامه، أى إرتباط الأراضى المنحدرة بطبقة صخرية صلبة مقاومة لعمليات التعرية، أو إرتباط هذه الأراضى بخطوط إنكسارات، وأن الأراضى المستوية أو قليلة الإنحدار ترتبط بالصخور اللينة قليلة المقاومة لعمليات التعرية أو جانب المرمى بالنسبة للإنكسار، وفي كلا الحالتين يمكن ربط الخريطة الكنتورية المبسطة بالخريطة الجيولوجية.
- ٢ أن الأراضى المستوية أو بطيئة الإنحدار ماهى إلا مصاطب أو أرصفة بحرية.
 ولإثبات ذلك لابد من البحث والتنقيب عن بقايا الرواسب البحرية أو بقايا



أثر فعل أمواج البحر وأثر فعل الأملاح البحرية المتطايرة في الأراضي شديدة الإنحدار التي تقع خلف الأراضي بطيئة الإنحدار.

" - أن الأراضى بطيئة الإنحدار التي يمثلها تباعد في خطوط الكنتور المبسط ماهي إلا مصاطب نهرية (سهول فيضية قديمة)، وأن هذه الأراضى تمثل مرحلة من مراحل إستقرار مستوى القاعدة Stand Still. وللتأكد من ذلك لابد من البحث عن بقايا الرواسب النهرية إن وجدت أو على الأقل بعض من الحصى النهري الذي ربما مازال هناك بعضه خاصة في الأراضي الموجودة على مناسيب مرتفعة، إذ أن هذا الإرتفاع يدل على قدمها الذي يؤدى بدوره في كثير من الأحيان إلى إعطاء الفرصة لعوامل التعرية والتجوية المختلفة لإزالة تلك الرواسب.

وتبين خريطة الكنتور المبسط نظم التصريف النهرى الأولية التي كانت عقفر أوديتها في الأسطح الأصلية Initial Surfaces إذا ماتم ردم الروافد كلها وبقيت المجارى المائية الرئيسية. فإذا ظهرت تلك المجارى في خطوط شبه مستقيمة وشبه متوازية لبعضها دل هذا على إحتمال كونها أنهارا أصلية Consequent متوازية لبعضها دل هذا على إحتمال كونها أنهارا أصلية Longitudinal Consequent Streams ، أو أنهارا طولية أصلية عقعرة. أو بمعنى آخر تبين خريطة الكنتور إلى محاور إلتواءات محدبة وأخرى مقعرة. أو بمعنى آخر تبين خريطة الكنتور المبسط نظم التصريف النهرى أيا كان نوعها أو أصلها.

· خامساً : الجسمات :


تعتبر الرسوم البيانية المجسمة صورة للمنطقة التي تبينها الخريطة الكنتورية بأبعادها الثلاثة، حتى يمكن مشاهدتها ودراستها وتفسيرها بصورة أفضل من الخريطة الكنتورية. وهي تستخدم في تمثيل الظواهر الجيومورفولوجية، كما يمكن توضيح المعلومات والبيانات الجيولوجية على جوانبها. وبهذا فإن المجسمات توضح شكل سطح الأرض وبينتها في آن واحد. فإذا كانت الخريطة الكنتورية تمثل

سطح الأرض، والقطاعات الجيولوجية تمثل البنية، فإن المجسمات تجمع بينها في شكل بياني واحد.

ولاتهتم المجسمات بتوضيح كل التفاصيل الجيومورفولوجية، ولكنها قد تختار بعض الظواهر التضاريسية الهامة وتبرزها. ولإنشاء المجسم تتبع الخطوات التالية. (شكل ٦٥):

- ١ ترسم شبكة من المربعات على الخريطة الكنتورية المراد إنشاء رسم مجسم لها.
 (شكل ٦٥ أ).
- ۲ ترسم شبكة المربعات على الورقة التى سينشأ عليها الجسم، وذلك بعد تحديد إنجاه أى توجيه Orientation الجسم، والذى يجب تحديده بدقة. فالمناطق المرتفعة يجب أن يحتل مؤخرة الرسم بينما تظهر المنخفضات فى المقدمة. وأنسب إنجاه هو الذى يصنع زاوية تتراوح بين ٣٠"، ٤٥" مع المحور الصادى للخريطة الكنتورية. وبطبيعة الحال سوف تظهر شبكة المربعات على شكل شبكة من المعينات. ثم تنقل الظواهر الرئيسية الموجودة على الخريطة مثل المجارى المائية الرئيسية والطرق إلى الشبكة. (شكل ٦٥ب)
- ٣ تقام أعمدة رأسية عند الأركان الأربعة للشبكة، وترسم بينها القطاعات التضاريسية التي تبين الجوانب الأربعة للمجسم (شكل ٦٥ ب).
- ٤ ترسم قطاعات تضاريسية لكل خط أفقى من خطوط الشبكة. ويمكن رسم قطاعات أخرى على طول خطوط إضافية في حالة ما إذا كانت القطاعات التضاريسية الأولى لم تبين الظواهر التضاريسية الهامة (شكل ٦٥ جـ).
- ترسم خطوط هاشور لتبين إنجاه إنحدار سطح الأرض بمساعدة القطاعات التضاريسية المتتابعة.
- تحبر المجسم وتزال خطوط الشبكة وخطوط القطاعات التضاريسية، ثم تضاف أسماء المعالم الطبوغرافية الرئيسية. وفي بعض الأحوال تضاف بعض نقط


المناسيب والتفاصيل الصغيرة التي أغفلت القطاعات توضيحها بالإستعانة بالمخريطة الكنتورية الأصلية. وكذلك يبين مقياس الرسم الأفقى ومقياس الرسم الرأسي ومقدار أو نسبة المبالغة الرأسية (شكل ٦٥ د).




إنشاء الخريطة الكنتورية من الرسم البياني المجسم :

يبين (شكل ٦٦) رسم بياني مجسم لمنطقة يجرى بها نهر رئيسي وروافده، ويقطع هذا الرافد في منطقة تلالية. ومبين على الشكل المقياس الرأسي والأبعاد الأفقية للمنطقة. والمطلوب رسم خريطة كنتورية لهذا الجسم بمقياس رسم ١٠,٠٠٠ وبفترة كنتورية ٥٠م. ولإنشاء تلك الخريطة يجرى الآتي (شكل ٢٦ أ، ب):

- ١ يقسم المحور الرأسي إلى فواصل رأسية قدرها ٥٠م.
- ۲ يرسم عند كل ركن من أركان الجسم الأربعة محوراً رأسياً من القاعدة التى منسوبها صفر ويقسم بفاصل رأسى ٥٠م ، فتتعين عليه نقط منسوب صفر،
 ٢٠٠، ٠٠٠، ١٠٠، ٢٠٠٥م.



- ٣ ترسم من نقطة المنسوب هذه خطوط بالقلم الرصاص الخفيف موازية لجوانب المجسم وتتقاطع مع حوافه، فيتحدد على تلك الحواف نقط المنسوب صفر ، ٥٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٠٠٠ م.
- خطوط الكنتور على سطح الجسم بدءاً من نقط المنسوب على الحافة ومنتهية إلى نقط المنسوب من نفس القيمة على الحافة أو الحواف الأخرى.
 (شكل ٦٨).



شکل (۹۷)


رسم الخريطة الكنتورية :

يبين أشكال (٦٩ أ ، ب ج) خطوات إسقاط خطوط الكنتور من المجسم إلى اللوحة. وهذه الخطوات هي:

- ١ يرسم مربع طول ضلعه ١,٥ كم بمقياس الرسم المطلوب وهو ١٠,٠٠٠.
- ٢ توقع الظواهر الرئيسية من المجسم أى النهر وروافده بواسطة الدفيدر، وذلك بقياس المسافة من الركن الأمامى للمجسم (الركن الجنوبي الشرقي) إلى منتصف مجرى النهر الرئيسي، بشرط أن يكون هذا القياس في موازاة

خطوط التقسيم الكنتورى المرسومة على المجسم والموازية لقاعدته. توقع تلك المسافة على حافة المربع المناظرة. وهكذا بالنسبة لنقط تغير إنجاه المجرى النهرى.


وفى حالة إختفاء المجرى وراء منطقة مرتفعة يحدد إمتداده بالتقريب. توصل هذه النقط بعضها ببعض فيتحدد المجرى النهرى، وبنفس الطريقة رافدة الآتى من الشمال.



" - تحدد نقط خط الكنتور بنفس الطريقة من حواف المجسم بواسطة الدفيدر، وتوصل بعضها ببعض للحصول على خط الكنتور، وهكذا في بقية الخطوط حتى يتم الحصول على الخريطة الكنتورية النهائية.


ويوضح (شكل ٧٠) و (شكل ٧١) خريطتان كنتوريتان لبعض مظاهر سطح الأرض والرسوم البيانية المجسمة الخاصة بهما.


onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۲۹)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







شکل (۷۰)

يبين المجسم مظاهر سطح الأرض كما تشاهد من النقطة أ واتجاه النظر نحو الشمال، وزاوية مجال الرؤية مبينة بالخط المتصل المستقيم على الخريطة الكنتورية. يجب عند رسم المجسم ملاحظة منسوب قمم التلال وارتفاعاتها النسبية ومواقعها النسبية للتأكد من إمكانية رؤيتها داخل مجال الرؤية

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شکل (۷۱)

بين خريطة كنتورية ومجسمها لمظاهر سطح الأرض في منطقة بركانية في جنوب غرب أوغندا. وتتميز تلك المناطق البركانية بالتلال المستديرة، والفوهات البركانية التي يمكن أن يشغل بعضها بحيرات مستديرة الشكل، وكذلك حافات أطراف الفرشات اللافية.


سادسا: التجسيم الاستريوسكوبي للخريطة الكنتورية:

الإبصار الجسم:

الإبصار الجسم هو الإبصار الذي يدرك فيه الإنسان رؤية الأهداف بأبعادها الشلاث، وهي الطول والعرض (البعد في المستوى الأفقى) والإرتفاع والعمق (البعد في المستوى الرأسي) أي الفرق بين النقط القريبة والنقط البعيدة. ولكي تتكون المقدرة على الرؤية الجسمة لابد أن يكون هناك مصدران للإبصار هما العينان اللتان تستقبلان صورتي الهدف بزاويتي إبصار مختلفتين، ثم يقوم المن بترجمة هاتين الصورتين إلى صورة واحدة مجسمة ينتج عنها الرؤية العادية للإنسان وهي رؤية مجسمة.

على سبيل المثال نفترض أننا ننظر إلى كرتين الأولى حمراء (ح) على بعد حوالى مترين والأخرى بيضاء (ب) على بعد ثلاثة أمتار. ويصل من الكرة الحمراء شعاع إلى العين اليمنى وشعاع آخر إلى العين اليسرى ويحصران بينهما عند (ح) زاوية تسمى بزاوية إبتعاد الكرة الحمراء. ويحدث نفس الشيء من الكرة البيضاء حيث يأتى منها شعاعات إلى عينى الناظر ويحصران بينهما عند (ب) زاوية تسمى بزاوية إبتعاد الكرة البيضاء (شكل ۷۲). ويتضح من الشكل أن زاوية إبتعاد الكرة (ب) البعيدة. وكلما بعد الهدف أكثر كلما صغرت زاوية إبتعاده، وبالعكس كلما قرب الهدف كبرت زاوية إبتعاده. ولذلك يدرك الإنسان الهدف القريب من زاوية إبتعاده الكبيرة ويدرك زاوية إبتعاده الأصغر، وينتج ذلك من أن كل عين من عينى الإنسان لها موضع في الفراغ غير موضع العين الأخرى حيث أنهما متباعدتان عن بعضهما بمسافة شبه ثابتة إذ تتراوح بين ٦٣ و ٧٠ ملليمترا، وتسمى بقاعدة الإبصار في الإنسان، وبذلك ترى إحداهما صورة الهدف المنظور بشكل يختلف قليلاً عما تراه العين الأخرى. ولكنهما يشتركان في أن كل منهما ترى الصورة قليلاً عما تراه العين الأخرى. ولكنهما يشتركان في أن كل منهما ترى الصورة قليلاً عما تراه العين الأخرى. ولكنهما يشتركان في أن كل منهما ترى الصورة قليلاً عما تراه العين الأخرى. ولكنهما يشتركان في أن كل منهما ترى الصورة قليلاً عما تراه العين الأخرى. ولكنهما يشتركان في أن كل منهما ترى الصورة الهدف

كانها مستسط مركزى مستوى. ويتوحد هذان المسقطان المركزيان المستويان داخل المنخ في هيئة مجسم فراغى واحد يماثل المنظر المرثى في الفضاء. وتعرف هذه الخاصية بالإبصار المجسم الذي يستطيع به الإنسان تعيين مواقع الأجسام والأهداف ويقدر أبعادها عنه ويجعلها في مواقعها الحقيقية في الفضاء وليست منظورة في مستوى واحد.



التمييز بين مسافة الكرتين : الأولى حمراء قريبة ح والثانية بيضاء بعيدة ب


شکل (۷۲)

وقدرة الإنسان في التمييز بين بعد الأهداف وقربها مقيدة بحدود معينة. فإذا كانت الأهداف قريبة جداً على مسافة أقل من ٢٠ سم فإن العينين لايمكنهما التمييز بين بعد الأهداف وقربها نظراً لكبر زاوية الإبتعاد لكل هدف عن الحد الممكن التمييز بينهما فيه. وكذلك إذا كانت الأهداف بعيدة على مسافة حوالى مده مأن العينين لايمكنهما التمييز أيضاً بين بعد الأهداف وقربها في هذه المنطقة نظراً لصغر زاوية الإبتعاد لكل هدف عن الحد الممكن تمييزه.

وللقيام بعملية الإبصار المجسم تشترك العين مع عصب الإبصار ومركز الإبصار في المخ لأداء تلك المهمة. فالعين توجد بها القرنية وهي عدسة بجمع الأشعة المخيفة المنبعثة عن المرئيات وتنظم مساراتها فتسقط تلك الأشعة على الشبكية التي تبطن داخل العين والتي تتكون من ملايين الخلايا الخاصة والألياف العصبية التي تكون العصب البصرى. وعند سقوط الأشعة الضوئية على تلك الخلايا وتنطبع صورتا الهدف على شبكتي العينين مخدث بها تأثيرات كيميائية تنتقل في الألياف البصرية وعصب الإبصار على هيئة خفقات تصل إلى مركز الإبصار في المخ حيث تتحول إلى إدراك بصرى للمرئيات.

أما بالنسبة للرؤية المجسمة من خلال الصور أو الخرائط الكنتورية أي الحصول على نماذج ضوئية مجسمة فإنه يجب توفيير شروط الرؤية الجسمة في الفضاء. لذا يجب أخذ صورتان لنفس الهدف (الخريطة الكنتورية) من موضعي تصوير مختلفين يمثلان موضعي العينين اليمني واليسري في الطبيعة. أي وضع آلة تصوير على محل العين اليمني وتلتقط صورة الهدف أو الخريطة، ثم نقل آلة التصوير ووضعها كي تحل محل العين اليسرى وتلتقط صورة ثانية لنفس الهدف أو الخريطة (شكل ٧٣). ويمكن من هاتين الصورتين اليمني واليسري معرفة الهدف القريب من الهدف البعيد، بشرط أن توضع الصورتان أمام العينين بنفس الترتيب والنظام أثناء التصوير، أي أن توضع الصورة اليمني أمام نفس العين كما كانت أثناء التصوير ولا يحدث لها أي دوران، وكذلك توضع الصورة اليسري أمام نفس العين كما كانت أثناء التصوير ولايحدث لها أي دوران. كما يجب أن ينظر إلى الصورة اليمني بالعين اليمني فقط وإلى الصورة اليسرى بالعين اليسرى، فقط، أي يجب أن تنظر كل عين إلى الصورة المخصصة لها ولا ترى الصورة الأخرى، بحيث تنطبع على شبكية العين نفس الصورة التي كان يمكن أن تلحظها في الفضاء. ويقوم المخ بترجمة هاتين الصورتين إلى صورة واحدة مجسمة فيتولد لدى الناظر إدراك الهدف القريب من الهدف البعيد.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




النظر إلى الصورة اليمنى بالعين اليمنى فقط وإلى البسرى بالعين اليسرى فقط في نفس الوقت والاحساس باختلاف مسافة الكرتين من الصورتين .

استبدال العينين بآلق تصوير وتصوير الكرتين معا في الصورة اليمنى ح ١ ، ب١ وفي الصورة اليسرى ح ٢ ، ب٢

شکل (۷۳)

ويستخدم جهاز بسيط يعرف بالاستريوسكوب الجيبى Pocket Stereoscope له عدستان مكبرتان إلى الضعف تقريباً في مساعدة كل عين في النظر إلى الصورة الخاصة بها دون الأخرى. كما قد يستخدم جهاز آخر يعرف بالاستريوسكوب ذى المرايا Mirror Stereoscope وهو نفس فكرة الاستريوسكوب الجيبي إلا أنه نظراً لكبر أبعاد الصورتين (الخريطتين) المدروستين وضعت مرآتان لعكس الأشعة القادمة منهما وتوجيهها إلى عيني الناظر (شكل ٧٤).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




۲۰٤

الإبصار الجسم بواسطة الألا جليف Anaglyph:

يمكن الحصول على الرؤية المجسمة من الصور أو الخريطة الكنتورية عن طريق طبع كل من الصورتين الملتقطتين من موضعى تصوير مختلفين يمثلان موضعى العينين اليمنى واليسرى في الطبيعة بألوان زاهية على لوحة واحدة. وذلك بأن تطبع الصورة الأولى باللون الأحمر مثلاً وتطبع الصورة الثانية باللون الأزرق أو اللون الأخضر، وتسمى الصورة الناتجة بالأنا جليف. ويستعمل الناظر إلى هذا الأنا جليف منظاراً يشبه النظارة إحدى زجاجتيه لونها أحمر تمرر الأشعة الحمراء فقط القادمة من طبعة الصورة الثانية ولا تمرر أى أشعة بلون آخر، والزجاجة الثانية لونها أزرق تمرر الأشعة الزرقاء القادمة من طبعة الصورة الثانية ولا تمرر أى عين من عينى الراصد صورة واحدة فقط وينتج أشعة بلون آخر. وبذلك ترى كل عين من عينى الراصد صورة واحدة فقط وينتج عن هذا رؤية مجسمة غير ملونة.

التجسيم الإستريوسكوبي للخريطة الكنتورية:

ظهرت أول خريطة كنتورية استريوسكوبية (مجسمة) عام ١٩٤٠ على يد Blee وهو أحد العاملين في القوات الجوية الأمريكية. فقد قام بطبع صورتين التقطتا لخريطة كنتورية واحدة من نقطتين مختلفتين على لوحة واحدة. تمثل الصورة الأولى زاوية رؤية العين اليمني والثانية تمثل زاوية رؤية العين اليسرى. وقد طبعت إحدى الصورتين باللون الأحمر والأخرى باللون الأخضر (شكل ٧٥). وعند النظر إلى تلك الصورة ذات اللونين المتداخلين (الأنا جليف) بواسطة استريوسكوب جيبي إحدى عينيه مغطاة بمرشح أحمر والأخر بمرشح أخضر أمكن وية الخريطة الكنتورية مجسمة والإحساس بالبعد الثالث.



حريطة كمنورية استربوسكوسة دات لدينيدمتدا خليد (أناجليد)

شکل (۷۵)

ويمكن الحصول على الرؤية الجمسة للمخريطة الكنتورية المطبوعة بلون واحد بإستخدام الاستريوسكوب الجيبي العادى أو الاستريوسكوب ذى المرايا. ويلزم ذلك رسم خريطة كنتورية أخرى للخريطة الكنتورية الأصلية تكون خطوط الكنتور بها مزاحة قطرياً عن مواقعها الأصلية ناحية الجانب الأيسر وإلى أسفل قليلاً. وتوضع الخريطة الأصلية أمام العين اليمني لتراها العين اليمني في الاستريوسكوب، والمخريطة الأخرى أمام العين اليسرى لتراها العين اليسرى في الاستريوسكوب. أو المكس أى ترسم خريطة كنتورية أخرى للخريطة الأصلية وبحيث تكون خطوط الكنتور مزاحة قطرياً عن مواقعها الأصلية ناحية الجانب الأيمن وإلى أعلى قليلاً وفي هذه الحالة توضع الخريطة الأصلية أمام العين اليسرى والخريطة الأخرى أمام العين اليسنى. وينتج عن الإزاحة الجانبية البسيطة مبالغة رأسية ملموسة لتضاريس سطح الأرض حتى يمكن أن تدركها العين. وعند النظر خلال عدسات الاستريوسكوب فإن الخريطتان يندمجان في المنخ في خريطة واحدة، فيدرك العقل سطح الأرض مجسماً بأبعاده الثلاثة.

كما يمكن الحصول على الرؤية المجسمة للخريطة الكنتورية عن طريق رسم نسخة أخرى للخريطة الأصلية أدون إزاحة)، وتوضع الخريطة الأصلية أمام العين اليمنى تحت الاستريوسكوب وتوضع الخريطة الأخرى أمام العين اليسرى بشرط أن يكون مركزها أو الخط الأفقى الوهمى الذى يتوسطها والذى يمثل محورها السينى مزاحاً إلى أسفل قليلاً عن المحور السينى الوهمى للخريطة الأصلية الموضوعة أمام العين اليمنى مع ملاحظة عدم دورانها أى يكون المحوران السينيان للخريطتين موازيين لبعضهما البعض. أو العكس أى تثبيت الخريطة اليسرى أمام العين اليمنى تكون مزاحة إلى أعلى قليلاً.


وتساعد الخرائط الكنتورية الاستريوسكوبية ذات اللون الواحد في قراءة وتفسير الخريطة الكنتورية، إذ بجعل الرؤية الاستريوسكوبية الظاهرات وعناصر سطح الأرض


الأخرى أكثر وضوحاً وجلاءً ويمكن ملاحظتها من أول وهلة. وتتضمن تلك الرؤية الاستريوسكوبية:

- ١ المنظور الصحيح للمرتفعات والمنخفضات على الخريطة.
- ٢ ملاحظة التغير في المنسوب من منطقة لأخرى على الخريطة.
 - ٣ التعرف على مواقع أنواع المنحدرات على الخريطة.
- ٤ الإدراك البصرى لإنحدارات خطوط التصريف الماثى السطحى أو قيمان
 الأودية الجافة.
- التعرف على أشكال سطح الأرض وإمتدادها وتنوعها وتباينها في المنطقة
 الممثلة على الخريطة وعلاقاتها ببعضها البعض ومقارنة أحجامها ومناسيبها
 النسبية.
 - ٦ التعرف على الظاهرات شبه السطحية مثل الجسور والأقواس الطبيعية.

ويفضل قبل النظر استريوسكوبياً إلى زوجى الخريطة الكنتورية موضع الدراسة، دراسة الخريطة الكنتورية البلانيمترية أى المستوية دراسة عامة سريعة وملاحظة مناسبها، حيث أن أزواج الصور للخريطة الكنتورية المراد رؤيتها مجسمة ليس ضرورياً أن يكون مسجل عليها عنصر المنسوب (شكل ٧٦).

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





نوج مس خود كمة كمنورية استربيسكوبية حلبونه بلون واحد ، ويمكن مؤريط جسمه بالاستربوسكوب مشكل (٧٦)



الفصل السادس تظليل التضاريس من الخريطة الكنتورية

- القواعد الأساسية في التظليل.
 - نظرية التظليل.
- أساليب إنشاء التظليل في خرائط التضاريس.

أولا: الأسلوب الفوتوغرافي باستخدام النماذج الأرضية.

ثانيا: أسلوب التظليل من الصور الجوية.

ثالثاً: أسلوب التظليل اليدوى.

رابعاً: التظليل بإستخدام الحاسبات الألكترونية.



الفصل السادس تظايل التضاريس من الخريطة الكنتورية

تهتم الدراسات الخرائطية عند تمثيل التضاريس على الخرائط بإظهار ثلاثة عناصر هي : تمثيل الأشكال الجيومورفولوجية لسطح الأرض، وتمثيل المنحدرات من حيث إنجاهاتها وتغيرات درجة الإنحدار، وإظهار المنسوب المطلق والنسبى بهدف مقارنة الوحدات التضاريسية بعضها ببعض.

وتعتبر طريقة الهاشور وطريقة خطوط الكنتور أكثر الأساليب شيوعاً في تمثيل التضاريس، إلا أنه طرأت طريقة التظليل Hill Shading من الخريطة الكنتورية ومن الصور الجوية كطريقة جديدة للتعرف على العناصر المختلفة للتضاريس. ولكن يعيب هذه الطريقة أنها لاتبين المنسوب المطلق لسطح الأرض بالنسبة لمستوى سطح البحر. وقد شهدت طريقة التظليل تطورات هائلة الهدف منها إبراز عنصر الإرتفاع باستخدام خطوط الكنتور مع التظليل بالطرق اليدوية أو باستخدام الحاسبات الألكترونية.


ويعنى تظليل التنضاريس إبراز أشكال سطح الأرض عن طريق توزيع الظل والضوء في نمط مستمر ومتباين يتم بواسطته تحقيق التأثير البصرى للبعد الثالث للتضاريس الممثلة على الخريطة أو بمعنى آخر إنشاء نموذج تضاريسي يوحى بالتجسيم على لوحة مستوية. ويمكن توقيع نمط التظليل إما بمفرده على الخريطة أو تطبع تفاصيله على الخريطة الكنتورية.

القواعد الأساسية في التظليل:

يمكن معرفة تأثير الظلال على الإنطباع البصرى المتكون لدى قارئ الخريطة بمقارنة الأشكال (أ، ب، جد، د) بعضها ببعض في (شكل ٧٧). وقد استخدم في هذه الأشكال دائرة أى سطح مستوى ببعدين فقط، وظللت بأنماط مختلفة. وقد تحولت الدائرة في الشكل ب بعد التظليل إلى نصف كرة تبدو مستقرة على سطح مستو، بينما تحولت في الشكل جد إلى مخروط، أما في

الشكل د فقد تقولت إلى منخفض نصف كروى، ويمكن تفسير هذه الأشكال فى أن العين تقدر على رؤية الجسم بأبعاده الثلاثة عند تعرضه للضوء، وكلما ابتعدت جوانب وأجزاء الجسم عن مصدر الضوء تصبح فى الظل، مما يساعد العين على تمييز الأشكال الهندسية البسيطة وإدراكها بسهولة، كتمييز نصف الكرة عن المخروط.

ويتضح من التجارب التي أجريت على نماذج تضاريس مختلفة أن أفضل تأثير بصرى في التظليل يتحقق عندما يكون مصدر الضوء في الجهة اليسرى العلوية حيث يتركز الظل بانجاه العين، أما إذا كان مصدر الضوء في الجهة اليمنى السفلية فإنه يؤدى إلى حدوث إنقلاب في التضاريس حيث تظهر المنخفضات على هيئة مرتفعات والعكس صحيح، بل أحياناً بجد العين صعوبة في التمييز بين شكل وآخر. يتضح ذلك إذا ما نظر إلى الصورة الجوية من أي إنجاه أخر غير الإنجاه الصحيح. ويبدو من الصعب تفسير أثر إنقلاب التضاريس بطريقة مقنعة، إذ يبدو أن العين تتكيف مع الضوء من أعلى ومن ثم الظلال من أسفل. وبناء عليه فإن الظلال التي تبدو بانجاه صاعد تعتبر ظاهرة غير طبيعية، ولذلك تواجه العين صعوبة في تمييز الأشكال التضاريسية، وبالتالي يحدث الإنقلاب التضاريسي كخداع بصرى.



شکل (۷۷)

نظرية التظليل :

يقوم نظام التظليل من الناحية النظرية على فروض أساسية هي :


ا – وجود مصدر ضوئي إما من وضع رأسي أو من وضع مائل بالنسبة للنموذج التضاريسي ذى الأبعاد الثلاثة، إذ ينتج عن ذلك تباين في كثافة الضوء الساقط على الأجزاء المستوية والأجزاء المنحدرة من النموذج. ويحدد عنصر الإنجاه الذي يأتي منه الضوء مقدار التباين في الضوء والظل وتوزيعه. فإذا كان مصدر الضوء من وضع رأسي فإن الأجزاء المستوية مثل أسطح الهضاب وبطون الأودية وأسطح السهول وقمم الجبال المتآكلة تتلقى أكبر كمية من الضوء، بينما تتلقى الأجزاء المنحدرة كمية من الضوء، بينما تتلقى المنحدرات الرأسية أدني كمية من الضوء فتبدو قاتمة جداً أو سوداء، وبمعنى آخر كلما إزدادت درجة الإنحدار كلما زاد مقدار الظل عليها. أما إذا كان مصدر الضوء في وضع مائل بالنسبة للنموذج التضاريسي بحيث يكون في الركن الأيسر العلوى فتكة ن النتيجة تركيز الضوء على المنحدرات والسفوح المقابلة أي السفوح المسلوبية الشرقية المنور المسلوب المسلوب المسلوب المسلوب المسلوبية الشرقية المسلوبية المسلوبية الشرقية المسلوبية الشرقية المسلوبية الشرقية المسلوبية الشرقية المسلوبية الشرقية المسلوبية المسلوبية المسلوبية الشرقية المسلوبية المسلو

۲ - يقوم الفرض الثانى على مفهوم المنظور الجوى Aerial Prespective الذى يأخذ بعين الإعتبار تأثير عامل البعد عن عين الراصد. إذ كلما كان الجسم بعيداً عن عين الراصد كلما قل مقدار التباين بين الضوء والظل، وكلما قل التباين بين الألوان، حتى يصل الجسم إلى مسافة معينة من عين الراصد فيختفى التباين كلياً. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن التباين فى الألوان يتضاءل تدريجياً نتيجة لطغيان السحنة الرمادية المائلة إلى الزرقة، وبمعنى آخر كلما كان الجسم بعيداً كلما اتخذ لوناً قاتماً. وبتطبيق هذا المبدأ فى عملية تظليل التضاريس، بجد أنه عند النظر إلى التضاريس من أعلى تكون قمم المرتفعات أقرب إلى العين، وبالتالى تأخذ لوناً فانحاً أو باهتاً، بينما تأخذ بطون الأودية لوناً قاتماً بسبب بعدها وبالتالى تأخذ لوناً فانحاً أو باهتاً، بينما تأخذ بطون الأودية لوناً قاتماً بسبب بعدها

عن عين الراصد. وبين هذين الطرفين - اللون الفاغ واللون الداكن - يتوزع اللون من حيث التركيز بدرجات تتناسب مع البعد عن القمم. وتقوم عملية تظليل التضاريس على الربط بين مفهوم الإضاءة - الرأسية أو المائلة - ومفهوم المنظور الجوى لإبراز البعد الثالث للتضاريس، بالإضافة إلى إستخدام خطوط الكنتور مع التظليل لتوضيح عنصر المنسوب عن متوسط سطح البحر. ويمكن توضيح العلاقة بين مفهوم الإضاءة ومفهوم المنظور الجوى على النحو التالى:

أ - المنظور الجوى والإضاءة من وضع رأسى : عند تعريض النصوذ ج التضاريسي للإضاءة من وضع رأسي فإن الأسطح المستوية تتلقى كمية من الضوء أكبر من المنحدرات والسفوح، وكلما ازدادت درجة إنحدار المنحدرات كلما قلت كمية الضوء الساقطة عليها، وبمعنى آخر يزداد الظل. ويوضح ذلك المثال التالى:

إذا أخذ شكلاً هندسياً بسيطاً يمثل جزء من هضبة مستوية السطح ترتفع فوق سطح سهلى مستوى أيضاً (شكل ٧٨)، فعند إسقاط الضوء عليه من وضع رأسى فإن الأسطح المستوية أ، ب تتلقى كميات كبيرة من الضوء بالمقارنة مع المنحدرات الجانبية للهضبة التى تظهر عليها الظلال. ومع إزدياد إنحدار السفوح البجانبية تزداد الظلال تركيزاً مما يحقق الحد الأدنى من خصائص البعد الثالث للتضاريس (شكل ٧٨ أ). ويمكن إدخال عنصر المنظور الجوى على هذا النموذج الهضبى الهندسى، فنظراً لأن السطح السهلى في موضع أبعد من السطح المهضبى بالنسبة لمصدر الضوء، فإن السطح السهلى يتلقى كمية أقل من الضوء من السطح المهضبى أكثر إضاءة. وإذا كان السطح الهضبى أقرب إلى عين الراصد من السطح المهضبى فمن الطبيعى أن يكون أكثر إضاءة منه. وهذا بالطبع يحقق نفس نتائج النظر فمن الطبيع أن يكون أكثر إضاءة منه. وهذا بالطبع يحقق نفس نتائج النظر ومضاءة، بينما تخف كمية الإضاءة تدريجياً بالإبتعاد عن عين الراصد. وهنا يظهر ومضاءة، بينما تخف كمية الإضاءة تدريجياً بالإبتعاد عن عين الراصد. وهنا يظهر ومضاءة، بينما تخف كمية الإضاءة تدريجياً بالإبتعاد عن عين الراصد. وهنا يظهر تأثير التظليل في إبراز البعد الثالث للتضاريس (شكل ٧٨ ب).




شکل (۷۸)

- المنظور الجوى والإضاءة من وضع مائل : إذا تعرض النموذج الهضبى الهندسى السابق لمصدر ضوئى من الجانب الأيسر العلوى بحيث يسقط الضوء عليه بزاوية قدرها ٤٥° ، فإن الأسطح المستوية تتحول إلى أسطح مائلة، بينما تصبح الأسطح المواجهة لمصدر الضوء أكثر سطوعاً وإضاءة (شكل ٧٩). ويستدعى ذلك تظليل السفوح التى تقع فى الجهة العكسية من جهة مصدر الضوء وصرف النظر


onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

من الأسطح المستوية. ويتضح من هذه العملية أن التأثير البصرى للبعد الثالث يكون أكثر وضوحاً، لذا فإن أسلوب التظليل المبنى على الإضاءة من ضوء ماثل هو الشائع في تظليل التضاريس. وبربط مفهوم المنظور الجوى بالإضاءة الماثلة، يحد أن هذه الطريقة تعطى أفضل إنطباع بصرى للتضاريس في أبعادها الثلاثة (شكل ٧٩ ب)، إلا أنه يصعب إستخدامها من الناحية العملية في حالة الأراضي



شکل (۷۹)

شديدة التضرس. فيلاحظ وجود إختلافات بين النظليل بالمعنى الخرائطى والظل الحقيقى أن الجسم الذى يرتفع الحقيقى أن الجسم الذى يرتفع عن الأجسام المحيطة به يحجب الضوء عن الأجسام البعيدة عن مصدر الضوء وبالتالى نشر الظل عليها (شكل ٨٠). فالمنطقة الواقعة فى الظل هى التى تمتد من النقطة أ إلى النقطة هـ وعلى الرغم من أن السطح ب جـ يواجه مصدر العضوء إلا أنه يقع فى الظل تماماً، كما يمتد ظل المرتفع أ صاعداً على المنحدر دهـ، وعلى ذلك عند تظليل المنحدرات الممثلة فى (شكل ٨٠) تظليلاً طبيعياً فإن الأشكال التضاريسية الناتئة ب ، جـ ، د سوف تختفى تماماً، وبالتالى يكون من الصعب يخديد السفوح السفلى للمرتفع الذى على إمتداد دهـ . ولكن عند تظليل المنحدرات بأسلوب التظليل الخرائطي الذى يمكن تسميته بالتظليل الصناعى فإن الظل سوف يتوقف عند النقطتين ب ، جـ بحيث يترك المنحدرات أب المقابلة لمصدر الضوء مثل ب جـ ، دهـ مضاءة، بينما تكون المنحدرات أ ب ،



شکل (۸۰)

والخلاصة أن إستخدام التظليل الخرائطى (الصناعى) يساعد على إبراز المنحدرات أيا كان إنجاهاتها وتغيراتها، وهو أمر يصعب مخقيقه باستخدام فرضية الظل الطبيعي.

أساليب إنشاء التظليل في خرائط التضاريس Shading Techniques : أولاً : الأسلوب الفوتوغرافي باستخدام النماذج الأرضية:

تعتمد هذه الطريقة في التظليل على صنع نموذج مصنوع من البلاستيك الأبيض عليه معلومات دقيقة عن المنطقة التي يمثلها كخطوط الكنتور ونقط المناسيب وخطوط التصريف المائي وذلك بمبالغة رأسية مناسبة، ثم يتم تعريض هذا النموذج لمصدر ضوئي مائل يقع في الجانب الشمالي الغربي منه ثم تصويره فتكون النتيجة صورة عليها نمط ظلال مستمر تعطى إنطباعاً جيداً عن الأشكال التضاريسية بأبعادها الثلاثة. وعلى الرغم من سهولة هذا الأسلوب إلا أنه يؤخذ عليه المثالب التالية :

- ١ أن الظل المتكون تبعاً لهذا الأسلوب هو ظل طبيعي، وقد ذكر سابقاً أن الظل المتكون تبعاً لهذا الأسلوب هو ظل طبيعي، وقد ذكر سابقاً أن الظل الطبيعي غير مناسب لتوضيح التضاريس بأسطحها المستوية ومنحدراتها. وبالتالي إذا كانت هناك سلسلة مرتفعات تأخذ إنجاها عمودياً على المصدر الضوئي فإنها تظهر بوضوح، أما إذا كانت تمتد في موازاة الضوء فإن جميع أجزائها سوف تضاء بنفس النسبة مما يؤدي إلى إختفاء البعد الثالث وعدم وضوحها.
- ٢ يصعب على الخرائطي إبراز الأشكال التضاريسية الرئيسية وإهمال الأشكال الثانوية. وينتج عن ذلك أن جميع المنحدرات سواء كانت كبيرة أم صغيرة سوف تظلل تبعاً لإنجاهاتها بالنسبة لمصدر الضوء، وبالتالي يصعب إبراز التغير في درجة الإنحدار وتحديد نقط تغير الإنحدار Break of Slope على طول إمتداد المنحدرات.

سبحب أن يكون النموذج الأرضى مصنوعاً بدقة متناهية ويبين مناسيب التضاريس بمبالغة رأسية مناسبة، وإلا فإنه يصعب إضافة خطوط الكنتور أو شبكات التصريف المائى إلى الخريطة. وقد اقترح . G. F. Jenks & F. C. معادلة لتحديد المبالغة الرأسية المناسبة عند تمثيل اشكال سطح الأرض بأبعادها الثلاثة. ويستخدم في المعادلة قيمة الفاصل الكنتورى الذي يعكس قيمة التضاريس المحلية، وهذه المعادلة هي :

المبالغة الرأسية = 7, 4 - 4 \times لو الفاصل الكنتورى (بالأقدام)

وتنشأ النماذج الأرضية في الهيئة المصرية العامة للمساحة عن طريق طبع الخريطة الطبوغرافية على لوح من البلاستيك الأبيض بما عليها من ظواهر طبيعية وبشرية، ثم يثبت هذا اللوح بحيث يلامس قمم نموذج من الجبس الأبيض يمثل تضاريس المنطقة الممثلة على الخريطة، ويوجه بدقة بحيث تنطبق المعالم الجغرافية على الخريطة الطبوغرافية على نظيرتها في المجسم، ويتم تعريض لوحة البلاستيك ويحتها النموذج التضاريسي لمصدر ضوئي قوى ينتج عنه درجة حرارة تكفي لجعل لوحة البلاستيك في حالة لدنه فتنزلق وتكسو جوانب النموذج وتنطبق عليه ثم تنزع من فوقه بعد تعريضها لتيار من الهواء البارد، وبذلك يتم الحصول على نموذج أرضى دقيق عليه كافة المعالم الجغرافية ومرسوم عليه خطوط الكنتور التي تساعد على إبراز الأشكال لبين مناسيب سطح الأرض وخطوط الهاشور التي تساعد على إبراز الأشكال التضاريسية محدودة المنسوب والإمتداد.

ومهما كان الأمر فإنه يمكن التغلب على هذه المثالب أو التقليل منها باستخدام مصدر ضوئى آخر يأخذ وضعاً مناسباً لإبراز البعد الثالث فى النموذج بصورة جيدة. كما يمكن إدخال بعض التعديلات على الصورة الملتقطة للنموذج بإضافة رتوش معينة باليد. وتعتبر خرائط تظليل التضاريس التى تنتج بهذا الأسلوب من أكثر الخرائط شيوعاً لاسيما فى الأطالس والخرائط ذات مقياس الرسم الصغير.

ثانياً : أسلوب التظليل من الصور الجوية:

تستخدم الصور الجوية على نطاق واسع في إنشاء خرائط تظليل التضاريس، لأنها تظهر التضاريس بأشكالها الحقيقية. وينشأ منها الخرائط الطبوغرافية والخرائط الكنتورية التي سوف يوقع عليها الظل. ومن الممكن إستخدام أزواج الصور الجوية التي تعطى الإحساس الأستريوسكوبي أي الإحساس بالتجسيم للتضاريس الأرضية في عملية التظليل مباشرة، وبدون الرجوع إلى الخطوط الكنتورية لأخذ معلومات عن مناسيب أشكال سطح الأرضص. وتعتبر هذه الطريقة عملية وسريعة إذا ما توفر غطاء كامل من الصور الجوية للمنطقة المراد تمثيلها بخريطة تظليل التضاريس. ويعيب هذه الطريقة أن الربط الأرضي Ground Control لا يكون دقيقاً عند القيام بالرسم الآلي باستخدام الأجهزة الفوتوجرامترية العادية. كما أن خرائط التضاريس التي تنتج بهذا الأسلوب تعتبر خرائط استطلاعية لاعطاء صورة عامة عن أنماط التضاريس بالمنطقة.

ويستخدم في عملية الرسم اجهزة فوتوجرامترية متنوعة منها المتطور مثل PG2 ويمكن الحصول من هذه الأجهزة على نتائج Kern, Wild B85, Aviograph طيبة إذا ما توخى الخرائطي الدقة في عملية الربط الأرضى وعملية الرسم. وهناك جهزة فوتوجرامترية بسيطة مثل جهاز I. T. C. Stereo الهولندي أو جهاز Line Plotter الأمريكي، والجهاز الأخير سهل الاستعمال ومناسب لإنتاج خرائط التظليل العادية الأقل دقة. ويعمل هذا الجهاز بطريقة الخطوط الاشعاعية، إذ بعد وضع زوج الصور الجوية وضبطها على الجهاز يمكن رؤية الجسم الفوتوغرافي لسطح الأرض، ويمكن عندئذ رسم الإطار العام للتظليل كأن توقع أولاً الحافات والضلوع الجبلية والأسطح الهضبية وبطون الأودية، وبعدها توقع التفاصيل الأخرى بالظلال المطلوب.

هذا وتعتبر الأساليب الفوتوجرامترية من أسرع وأسهل الوسائل في إنتاج خرائط تظليل التضاريس، ولكن يجب القول أن المعلومات البلانيمترية التي يمكن

حسابها من الخريطة المنتجة غير دقيقة، ولذلك - كما ذكر سابقاً لا تصلح مثل تلك الخرائط إلا في الدراسات العامة والاستطلاعية.

ثالثا: اسلوب التظليل اليدوى:

يتم التظليل في هذه الطريقة إما بالرسم أو التلوين اليدوى وذلك بوضع لوحة شفافة من الكلك أو البلاستيك أو نصف شفافة من القماش الشفاف Tracing شفافة من القماش الشفاف Cloth فوق الخريطة الكنتورية حيث تستخدم خطوط الكنتور كدليل مساعد في عملية التظليل التي تتم بالقلم الرصاص. ومن جميزات التظليل اليدوى المرونة في العمل، إذ يستطيع الخرائطي أن يكثف من الظل الموقع على الخريطة أو يخففه حتى يتحقق أمثل إنطباع عن التضاريس. ومن عيوب طريقة التظليل اليدوى أنها ذات تكلفة عالية ومختاج إلى وقت طويل ومهارة فائقة. ويتحتم على الخرائطي أن يكون ملماً بالمنطقة المراد تمثلها إلماماً جيداً في الطبيعة، كما يجب أن يكون على معرفة جيدة وواعية بعلم الجيوم ورفولوجيا.

ومن المشاكل الفنية التي تواجه الخرائطي عند قيامه بالتظليل اليدوى هو صعوبة توقيع نمط تظليل مستمر بدون إنقطاع في الأراضي المستوية الواسعة إذ يصعب عليه التركيز في التظليل. ويمكن التغلب عليه هذه المشكلة بعدة وسائل منها:

- ١ استخدام قلم أسود (رصاص أو فحم) وقلم آخر أبيض حيث تظلل السفوح المواقعة في الظل والسفوح المضاءة على التوالى. وبعد الإنتهاء من هذه العملية توضح اللوحة الشفافة (الكلك) فوق لوحة رمادية اللون حتى تتوفر خلفية مستمرة من نمط الظلال. وتتميز هذه الطريقة بأنها تبين التغيرات المور فوجرافية في المنحدرات.
- ٢ يمكن إستخدام لوحة من البلاستيك يطلى سطحها بطبقة من اللون الرمادي

حيث تظلل المنحدرات بالقلم الرصاص أو الفحم أى بزيادة درجة دكانة (قتامة) اللون، بينما توضح الأراضى المستوية المضاءة البيضاء إما بتركها بنفس لون الطبقة الرمادية أو بإزالة تلك الطبقة. وبعد الإنتهاء من هذه العملية توضع اللوحة على ورقة بيضاء مما يعطى تبايناً واضحاً بين الأجزاء المظللة والأجزاء المضاءة.

٣ - إستخدام طريقة رش الألوان عن طريق أنبوبة رش الألوان - وهي عبارة عن أنبوبة غتوى على اللون المطلوب عت ضغط هواء عالى نسبياً. ويرش اللون من فوهة الأنبوبة بالضغط عليها (تشبة أنبوبة رش المبيدات الحشرية) فينشأ نمط مستمر يتراوح بين الظل الخفيف والظل الداكن، وذلك بتكرار عملية الرش بمعدل ثابت. ويمكن تمييز الحدود بين أنماط الظل بالحفر وإزالة اللون من فوق لوحة البلاستيك ثم إضافة بعض الرتوش باليد لاستكمال التظليل.

وقد أدخل كل من Amiran و Karmon تعديلات على طريقة التظليل اليدوى بحيث مجمع بين إستخدام الألوان وخطوط الكنتور والإضاءة. وذلك بإعطاء خطوط الكنتور ألواناً مختلفة تعبر عن التسلسل الهبسوجرافى بدلاً من تلوين المساحات الواقعة بين خطوط الكنتور بألوان متدرجة أى ترك تلك المساحات بيضاء بدون تلوين ثم تملأ تلك المساحات بالظلال. وقد أعطت هذه الطريقة فى التظليل نتائج جيدة من حيث التأثير البصرى وتحقيق الإحساس بالبعد الثالث حتى فى حالة أشكال سطح الأرض الصغيرة. وقد طبقت تلك الطريقة فى تمثيل نماذج تضاريسية من الأراضى الجافة بنجاح.

وبصفة عامة فإن التظليل اليدوى يتميز بعدة فوائد :

١ - مرونة العمل من جهة، وإمكانية التحكم في مصدر الضوء وتغيير موقعه حتى
 يتحقق الإنطباع البصري المناسب بالنسبة للبعد الثالث.

- ٢ يمكن التركيز على أشكال سطح الأرض الرئيسية لإبراز جيومورفولوجية
 السطح في المنطقة وتركيبها البنائي العام، وحذف التفاصيل غير المطلوبة.
- ٣ لما كانت الخريطة الكنتورية هي الأساس الذي يتم عليه التظليل، فإنه يمكن توقيع التظليل بطريقة تتفق مع النمط الكنتوري للمنطقة المراد تمثيلها، كما يمكن إضافة أي تفاصيل أخرى تساعد على تخقيق الإحساس بالبعد الثالث.
- ٤ --- يمكن زيادة وضوح البعد الثالث إذا ما اقترنت عملية التظليل بمفهوم المنظور الجوى، ولايتحقق هذا إلا عن طريق الخرائطي الدارس لأسس المساحة الجوية (الفوتوجرامترية).
 - أما عن عيوب طريقة التظليل اليدوى فيمكن تلخيصها فيما يلي :
 - ١ تتطلب وقتاً طويلاً ومهارة فائقة لإنشاء خرائط دقيقة.
- ٢ -- من الصعب السيطرة على التظليل وإتقان توزيعه إذا كانت الخريطة كبيرة، وبالتالى يصعب إنتاج نمط ظلال مستمر ومتناسق فى سلسلة من اللوحات الطبوغرافية يكمل بعضها البعض. كما يصعب تكرار درجة الظل ونمطه عند إعادة التظليل لإنتاج خريطة جديدة لنفس المنطقة.
 - ٣ -- نقص المعلومات المورفومترية الضرورية في خرائط التظليل اليدوى.
- عدم القدرة أحياناً على تمييز الأراضى المرتفعة عن الأراضى المنخفضة بسبب الخداع البصرى الذى يسببه المصدر الضوئى.
 - صعوبة تحديد أو حساب قيم أو نسب الإنحدار للمنحدرات.
- ٦ يعتب تصوير نموذج تضاريسي ذي ثلاثة أبعاد ماهو إلا نوع من الإسقاط المركزي ينطبع على الخريطة الكنتورية وهي مسقط أفقى للتضاريس، وينتج عن ذلك إزاحة بلانيمترية واضحة في الأشكال التضاريسية.

- ٧ تعتبر الصورة الفوتوغرافية للنموذج التضاريسي ماهى إلا نوع من التبسيط والتعميم، والخريطة الكنتورية نفسها لاتخلو من تعميمات عند إنشائها لذا فعند تطبيق طريقة التظليل اليدوى على الخريطة الكنتورية فإنها لاتمثل الواقع تماماً.
- ۸ تعتمد الطريقة اليدوية في إنشاء خرائط تظليل التضاريس إلى حد كبير على خيال وأفق الخرائطي وخلفيته العلمية الجيومورفولوجية وقدرته على تصور الأشكال الجيومورفولوجية في بيئاتها التي تختلف عن البيئة المحلية التي يعيش فيها، وهذا يؤدى إلى زيادة التركيز في أجزاء والتعميم في أجزاء أخرى عن طريق توقيع كثافات متباينة من الظل في غير موقعها الطبيعي ولاتتوافق مع شكلها الجيومورفولوجي.

رابماً : أسلوب التظليل باستخدام الحاسبات الألكترونية :

وضع المهندس الألماني فيكل Wiechel عام ١٨٧٨ الأسس الرياضية للتظليل على أساس الضوء الساقط على عدد من النقط ذات الكثافات المتماثلة بخطوط تساوى أطلق عليها اسم Isophotos ، ثم تظليل المساحات المحصورة بين خطوط التساوى بظلال متدرجة حسب كثافة الضوء الساقط، وقد وضع فيكل معادلة لحساب كثافة الضوء هي :

I = Cos e

 $Cos e = Cos a \cdot Cos b + Sin a \cdot Sin b \cdot Cos c \cdot$

حيث I = كثافة الضوء

- e = الزاوية المحصورة بين أشعة الضوء والإعجاء العمودي على المنحدر
 - a = الزاوية بين المستوى الرأسى والأشعة الضوئية
 - b = الزاوية بين الإعجاه العمودى على المنحدر والمستوى الرأسي.
- c = زاوية الميل بين المنحدر المضاء والمستوى العمودى المتقاطع مع الأشعة الضوئية.

ويتضح من هذه المادلة أن كشافة الضوء تعتمد على زاوية ميل السطح وإنجاهه بالنسبة للمستوى الأفقى والمستوى العمودى خلال الأشعة الضوئية.

وقد بقيت معادلة فيكل بعيدة عن التطبيق نظراً لما تختاجه من عمليات حسابية طويلة ومعقدة لحساب كثافة الضوء. إلا أنه بعد ظهور الحاسبات الألكترونية المتطورة تبنى يوئيلي Yoeli عام ١٩٦٧ هذه المعادلة لحساب كثافة الضوء، وإستخدم الحاسب الألكتروني الراسم Computer Plotter في حساب كثافة الضوء وفي توقيع نتائجها على الخرائط في هيئة ظلال تتفاوت في عمقها بشكل يتناسب مع كثافة الضوء الساقط على السطح وشدته، ويمكن تلخيص طريقة يوئيلي في تظليل التضاريس على النحو التالى:

- ١ -- يقسم سطح الأرض المراد إنشاء خريطة تظليل تضاريسية له إلى عدد من
 العناصر الأرضية أو الأسطح الصغيرة.
 - ٢ حساب كثافة الضوء الساقط بأشعة متوازية على كل سطح صغير.
- ۳ للحصول على تأثير بصرى مستمر يجب أن تكون العناصر الأرضية أى الأسطح الصغيرة صغيرة جداً بحيث تؤلف في مجموعها موزيك. وقد حدد يوثيلي طول ضلع هذا السطح الصغير جداً بربع ملليمتر أى أن السنتيمتر المربع الواحد يقسم على شكل شبكة Screen ويحتوى على ١٦٠٠ مربعاً صغيراً. وعلى ذلك فإن الخريطة التي تبلغ أبعادها ٥٠ × ٥٠ سم يختوى على أربعة ملايين مربعاً صغيراً لكي تصبح خريطة تظليل تضاريسي بالحاسب الألكتروني.

وتتم صناعة خريطة تظليل التضاريس بهذا الأسلوب بالمراحل الثلاث التالية : أ – مرحلة إعداد وتوفير البيانات اللازمة لحساب كثافة الضوء.

ب - مرحلة حساب كثافة الضوء.


ج - مرحلة التمثيل الخرائطي للبيانات الرقمية الناجحة من المرحلة السابقة.

! - مرحلة توفير البيانات اللازمة :

لحساب كثافة الضوء الساقط على السطح الصغير جداً الذى على شكل مربع طول ضلعه ربع ملليمتر، يجب إيجاد مركبات السطح في المستويين الأفقى والرأسي. ولما كانت مساحة الأسطح الصغيرة وأضلاعها المحيطة متساوية وجوانبها موازية للمحورين السيني والصادى (X.Y) في نظام الإحداثيات فإن مركبات X تكون إما قيمة ثابتة أو صفر. أما الإحداثي الرأسي أى في المستوى الرأسي (Z) فيمكن حسابه من متوسط مناسيب الأركان الأربعة لكل مربع (شكل الرأسي (Z) فيمكن حسابه من متوسط مناسيب الأركان الأربعة لكل مربع (شكل AH, BH, CH, ومناسيبها ,A, B, C, D على التوالي :

$$b_z = \frac{(HD-HA) + (HC-HB)}{2} = Z$$
فإن مرکبات
$$a_z = \frac{(HB-HA) + (HC-HD)}{2} =$$

ويبين (شكل ٨١) طريقة حساب مركبات Z من الخريطة الكنتورية التي تبين أركان الأسطح الصغيرة.



شکل (۸۱)


ويلاحظ آن العملية السابقة هي تجزء من المرحلة الثانية، إلا أنه في المرحلة الأولى، يتم تقدير المناسيب المطلقة لأركان الأسطح الصغيرة من واقع خطوط الكنتور وفق خطوتين هما:

١ - قياس القطاعات.

٢ - حساب أركبان الأسطح الصغيرة بطريقة حساب الإستكمال . Interpolation


الخطوة الأولى: قياس القطاعات: يوقع فى هذه الخطوة شبكة من خطوط القطاعات على الخريطة الكنتورية، حيث يتم قياس المسافات بين نقط تقاطع القطاعات مع خطوط الكنتور (شكل ٨٢)، وذلك بتمرير مؤشر (إبرة مرقم الحاسب الألكتروني Stylus) على طول القطاع بحيث يعطى المؤشر إشارة تسجيل

المسافة على شريط ممغنط أو مثقب. كما يتم في هذه المخطوة محديد ما إذا كانت مناسيب الأسطح الصغيرة آخذة في الإرتفاع أو في الإنخفاض وذلك بإعطاء إشارة




الخطوة الثانية : حساب مناسيب أركان السطح الصغير بطريقة حساب الإستكمال : على الرغم من أن النقط التي يحصل عليها من قياس القطاعات في الخطوة الأولى تتميز بالتوزيع غير المنتظم فوق الخريطة، إلا أن إحداثياتها X, Y, Z

تكون معروفة ومسجلة، إذ تعتبر هذه العملية في حد ذاتها إسقاط نظام إحداثي ذي ثلاثة أبعاد على الخريطة، بحيث يعطى أسطح صغيرة مربعة لايزيد طول ضلع المربع عن ربع ملليمتر. ونظراً لكثرة أعداد تلك الأسطح تقاس مناسيب أركانها باستخدام الحاسب الألكتروني. ويتم إيجاد إرتفاع تلك الأركان بانجاه المحور X باستخدام حساب الإستكمال الخطى Linear Interpolation، وباستخدم نقط الإستكمال على طول القطاعات التي حددت في الخطوة السابقة وباستخدم نقط الإستكمال على طول القطاعات التي حددت في الخطوة السابقة (شكل ٨٣، وشكل ٨٤). بعد ذلك يتم الربط بين النقط المتعاقبة في مسورة



171



شکل (۸٤)

ثلاثية (أى كل ثلاث نقط مع بعضها البعض) بتطبيق نظام المعادلات متعددة الحدود من الدرجة الثانية Second-Degree Ploynomial، وإستخدام معادلة لاجراغ في حساب الإستكمال Lagrange's Interpolation، ويعقب ذلك عملية تقدير المشتق الأول First Derivative للنقطة الوسطى من النقاط الثلاث. وبعدها تبنى معادلة جديدة متعددة الحدود بطريقة الإستكمال لكل زوجين من النقط تبعاً لنظام Hermite من المعادلات متعددة الحدود، حيث تكون مشتقات الناقط تبعاً لنظام في مناوية للمشتقات الناتجة عن متعدد حدود لاجرانج. وتكون النتيجة النهائية عبارة عن منحنى يعكس موفورلوجية السطح بصورة طبق الأصل لما هو على الطبيعة حيث يمكن قراءة أى إرتفاع على المنحنى وعند أية مسافة.

$$g(x) = \frac{(X_1 - X_2)(X_1 - X_3)}{(X_1 - X_2)(X_1 - X_3)} Z_1 + \frac{(X - X_1)(X - X_3)}{(X_2 - X_1)(X_2 - X_3)} Z_2 + \frac{(X - X_1)(X - X_3)}{(X_3 - X_1)(X_3 - X_2)} Z_3$$

والمشتق الأول هو :

$$dg(x) / dx = \frac{2_x - X_2 - X_3}{(X_1 - X_2)(X_1 - X_3)} Z_1 + \frac{2_x - X_2 - X_3}{(X_2 - X_1)(X_2 - X_3)} Z_2 + \frac{(2X - X_1 - X_2)}{(X_3 - X_1)(X_3 - X_2)} Z_3$$

 $X=X_1$ وإذا كان المشتق يعادل D_1 عندما تكون $X=X_2$ عندما تكون D_2 ،

فإن متعدد حدود هرمايت من الدرجة الثالثة الذي قيمة ومشتقاته عند النقط D_2 , D_1 , D_2 , D_3 , D_4 , D_5 هي :

$$f(x) \left[\frac{X - X_2}{X_1 - X_2} \right] \left\{ \left[Z_1 + (X - X_1) \right] \left[D_1 - \frac{\cdot 2 Z_1}{X_1 - X_2} \right] \right\} + \left[\frac{X - X_1}{X_1 - X_2} \right] \left\{ \left[Z_2 + (X - X_2) \right] \left[D_2 + \frac{2 Z_2}{X_1 - X_2} \right] \right\}$$

ويعطى متعدد الحدود السابق مركبات Z كدوال لقيم X عند أية مسافة م مختارة. وكما أوضح يوثيلي فإن تلك المسافات لاتزيد عن ربع ملليمتر، إذ كلما كانت أبعاد السطح الصغير صغيرة، كلما كان تأثير الظلال مستمرآ غير متقطعاً.

ب - مرحلة حساب كثافة الضوء:

بعد إيجاد إرتفاعات أركان السطح الصغيرة بحساب الإستكمال يتم خزنها على شريط ممغنط، ثم يطلب البرنامج الذى يحسب كثافة الضوء على أساس المعادلة التالية :

$$Cos e = \frac{S_x (a_y b_z - a_z b_y) + s_y (a_z b_x - a_x b_z) + S_z (a_x b_y - a_y b_z)}{(a_y b_z - a_z b_y)^2 + (a_z b_x - a_x b_z)^2 + (a_x b_y - a_y b_x)^2}$$

حيث تمثل مركبات إیجاه الضوء S_x , S_y , S_z العناصر المختارة تبعآ لهذا الغرض.

جـ - مرحلة التمثيل الخرائطي :

وضع يوثيلي العلاقة بين كتافة الضوء والكثافة البيانية في المعادلة التالية :

$$D = \log \frac{1}{1} = \log \frac{1}{\cos e}$$


ونظراً للطاقة المحدودة لإستيعاب الفرد بالنظر إلى الخريطة والقدرة على تمييز ٢٣٤ أنماط محدودة من الظل، إستخدم يوئيلى أنماطاً محدودة من الظل تقدر بعشرين نمطاً بدلاً من جميع الأنماط. وقد تم برمجة الحاسب الألكتروني بحيث يقرب نتائج كثافات الضوء إلى أقرب رقم هو به وبحيث يقوم بعدها بإعطاء كل سطح نمطاً من الظل أى يختاره من العشرين نمطاً بناء على كثافة الضوء الساقط عليه. وقد صمم يوئيلي نظاماً برموز خاصة يحول قيم Cos e أو كثافة الضوء إلى أنماط ظل فوتوغرافية يستخدمها طابعة الحاسب الألكتروني من نوع I.B.M. أنماط ظل فوتوغرافية يستخدمها طابعة الحاسب الألكتروني من نوع Printer بحيث يمكن إعادة الطبع من نفس النمط ثلاث مرات للحصول على التركيز المناسب للظل. ويسين (شكل ٨٥) نظام الرموز المستخدم وهو عبارة عن جدول يبين الحقل الأول قيم cos والحقل الثاني والثالث والرابع يشتمل على الرموز التصويرية والأبجدية المستخدمة في مرات الطبع الثالث. أما الحقل الخامس فيبين الكثافات النهائية.


فيم		ت العلبع		الكافة
Cos e	الدولئ	الْمَا سَيْقَ	નદા હો।	النهاشية
1.00				0.00
0.95				0.02
0.90				0.05
0.85	<u> </u>			0.07
0.80				0.10
0.75				0.12
0.70				0.15
0.65	W			0.19
0.60	₩			0.22
0.65	[2]			0.26
0.50	W	o l		0.30
0.45	(A)			0.35
0.40	A	図		0.40
0.35	(A)	[2]		0.48
0.30	[A]		Ш	0.52
0.25	(A)	נעו	[4]	0.60
0.20	(A)	2	(282)	0.70
0.15	(A)	3	W)	0.82
0.10		[2]	(VV)	1.00

شکل (۸۵)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد بخصت طريق يوئيلي في تزويد خريطة تظليل التنضاريس ببيانات مورفومترية عن أشكال سطح الأرض كمحاولة لتلافي أوجه القصور التي تعاني منها خرائط التظليل اليدوى ولاسيما فيما يتعلق بنقص البيانات المورفومترية عن أشكال السطح (شكل ٢٠) كما بخح يوئيلي في تقديم حلولا رياضية لمشكلة خرائطية. ويمكن أن يتطور هذا النظام ويعمم بالتدريج في أقسام الجغرافيا التي تهتم بالدراسات الخرائطية كتخصص مساعد بشرط توفر الإمكانات المادية والإستعداد العلمي للطلاب.





شكل (۸۹) نتائج التظليل بالحاسب الألكتروني لحريطة كنتورية بطريقة يونيلي. مصدر الضوء من الركن الشمالي العربي ويسقط بزاوية قدرها 20°

الفصل السابع التصريف التصريف المرفومترى لأحواض التصريف المائى السطحي من الخريطة الكنتورية

- مورفولوجية حرض التصريف النهرى.
 - قياسات خصائص الشبكة المائية.
- قياسات الخصائص المساحية والشكلية.
 - قياسات الخصائص التضاريسية.



الفصل السابع التصريف التصريف التصريف المائى السطحى من الخريطة الكنتورية

تعتبر الخريطة الكنتورية أهم وسيلة من وسائل الدراسة الجيومورفولوجية المكتبية. كما بختل مركز الصدارة في الأدوات التي يستخدمها الجيومورفولوجي في دراسته الميدانية، وتتوقف فائدة الخريطة الكنتورية في هذه الدراسة على أمور عديدة يأتي في مقدمتها مقدرة الدارس وخبرته ودرايته العلمية في مجارسة العمل بالخريطة الكنتورية من ناحية والعمل الجيومورفولوجي في الحقل من ناحية أخرى، ثم يأتي بعد ذلك طبيعة مقياس الرسم ومايتبعه من وفرة التفاصيل، ومقدار الفترة الكنتورية ودورها في إظهار الأشكال الجيومورفولوجية بشكل مرض من حث التفصيلات.

ولقد أصبحت الصور الجوية والمرثيات الفضائية في الوقت الحاضر من الأدوات التي تستعمل على نطاق واسع لدى دراسي الجيومورفولوجيا ، إلا أنه يعيبهما عدم قدرتهما على التعبير الكمي مباشرة عن الخصائص المختلفة للظواهر الجيومورفولوجية مثل الإمتداد أو المساحة أو المنسوب، إلا بعد التزود بخبرات عديدة لتحويل تلك الصور إلى خريطة كنتورية، وحتى في مثل هذه الصور الجوية تتحدد قيمة الإستفادة منها بقدرة وطاقة الجهاز المستخدم.

ويستطيع المتهمرن في قراءة الخرائط الكنتورية التعرف على أشكال سطح الأرض المختلفة، وتخديد أصل نشأتها بصفة مبدئية. ولكن ينبغى القول أن الخريطة الكنتورية خريطة وصفية بالدرجة الأولى وليست خريطة أصولية. بمعنى أنه يمكن التعرف على الظاهرة الجيومورفولوجية حسب هيئة خطوط الكنتور التي تدل عليها، ولكن لايمكن تخديد عامل النشأة تخديداً قاطعاً. وإذا كان من المعروف في

الدراسات الجيومورفولوجية قاعدة و أن كثير من الظواهر الجيومورفولوجية تتشابه في شكلها الخارجي ولكنها تختلف في أصل نشأتها و، فإن هذه القاعدة تنطبق حرفياً على الخريطة الكنتورية. ولذلك يجب عند قراءتها إستعمال عبارات وصفية والإبتعاد قدر الإمكان عن العبارات الأصولية، وإن استعملت فبحرص كبير وبعد إستقراء شواهد عديدة من أجزاء مختلفة من الخريطة. فليست كل مصطبة إستقراء شواهد عديدة من أجزاء مختلفة من الخريطة. فليست كل مصطبة تهربة Terrace على جانبي الوادي كما تدل عليها خطوط الكنتور مصعلبة نهربة تبينه خطوط الكنتور نقطة مجديد Water Fall على الجرى النهري كما تبينه خطوط الكنتور نقطة مجديد Rejuvenational Kinck Point على سبيل

وقد تقدمت منذ أوائل الخمسينيات من هذا القرن طرق الإستفادة من الخرائط الكنتورية في الدراسات الجيومورفولوجية، خاصة فيما يتعلق بدراسة أحواض التصريف المائي على يد شتريلر A. N. Strahler الذي حاول الإستفادة من دراسات بعض من غير الجيورمورفولوجيين وفي مقدمتهم الهيدرولوجي هورتون R. E. Horton الذي كتب بحثاً قيماً في التصريف النهري عام ١٩٤٥، وضع فيه أسس التحليل المورفومتري لشبكات الأحواض النهرية. ومنذ أن ازدهرت دراسات شتريلر A. Strahler في الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعده تشورلي . R دراسات شتريلر تعانيا زاد التركيز على إستخدام الطرق الكمية في دراسة مورفولوجية الأحواض النهرية. وتعتمد هذه الطرق الكمية على مبادئ الحساب والإحصاء بصفة رئيسية، وقد تتضمن مبادئ التفاضل والتكامل والجبر والهندسة التحليلية. وبطبيعة الحال فإن هذه العمليات الرياضية تقوم في الأصل على قيم عددية، تلك القيم تأتي من الخريطة الكنتورية.

يستعمل تعبير التحليل المورفومترى للدلالة على القياسات والخواص الهندسية لسطح الأرض التي تلعب عليه الأنهار ونظمها المختلفة دورها في تشكيله. وتعتمد هذه الدراسة المؤرفؤ مترية على تحليل الخريطة الكنتورية وذلك عن طريق القياسات

التي يمكن بها دعم الوصف اللفظي للظواهر الجيومورفولوجية بحقائق رقمية. وتتحدد تلك القياسات في نوعين :

- ١ قياس الأبعاد : وأولها قياس البعد البسيط أى الطول مثل طول الجحرى المائى أو طول محيط حوض الوادى. وكذلك قياس البعد الرأسى أى المنسوب للظاهرة الجيومورفولوجية، وأخيرا الأبعاد المركبة وهي نتيجة مربعات الأطوال المقاسة كي تعطى المساحة والشكل.
- ٣ قياسات غير محددة بأبعاد. وهي إما زوايا تحدد درجة إنحدا الجارى المائية، وزوايا إتصال الروافد بالمجارى الرئيسية، وإما أن تكون نسب تستخرج من إبجاد علاقات بين القياسات السابقة كنسبة أطوال المجارى بحوض ما إلى مساحته أو نسبة عدد المجارى به إلى طول محيطه. وتعالج هذه الحصيلة الرقمية بالأساليب الإحصائية المختلفة، وتعرض نتائجها في رسوم وأشكال ببانية.

مورفولوجية حوض التصريف النهرى:

حوض التصريف النهرى عبارة عن نظام System مورفولوجى مخكمه وتضبط خواصه الهندسية قوانين ذات علاقات وظيفية متبادلة. ولا يمكن تعيين طبيعة تلك العلاقات إلا بعد دراسة العناصر المختلفة للحوض التي يمكن قياسها من الخيطة الكنتورية. وتنحصر تلك القياسات في :

- ١ قياسات خطية تتعلق بشبكة التصريف المائى، وتتحدد خواص تلك الشبكة بواسطة أعداد وأطوال يتم ترتيبها في مجموعات.
- ٢ قياسات تتعلق بالخواص المساحية لحوض التصريف وتتضمن مساحة الحوض وشكله.
- ٢ قياسات تتعلق بالخواص التضاريسية لحوض التصريف وتشير تلك الخواص إلى البعد الثالث للحوض وتتضمن نسبة التضرس وقيمة الوعورة والمعاملات الهبسومترية.


أولاً: قياسات خصائص الشبكة المائية:

1 - رتب المجارى المائية وعددها : يمكن عن طريق الخريطة الكنتورية الموضح عليها المجارى المائية التي تشكل فيما بينها حوض تصريف مائى تقسيم تلك المجارى إلى رتب تصاعدية في أرقام متتابعة. ويقوم هذا التقسيم في نظام متكامل هرمى، فكل جدول صغير يتصل بآخر أو يدخل إلى مجرى أكبر وهذا بدوره يتعمل أو يتحد مع غيره مكونا روافد أكبر تتجمع في مجار أكبر فأكبر وعكذا ليؤلف الجميع شبكة من القنوات تكون حوض تصريف مائى كبير، وسلى ذلك يمكن تقسيم شبكة المجارى المائية إلى رتب Orders متدرجة وتميز كل رتبة بمن مختلف.

وتبعاً لطريقة شتريلر في تصنيف وترتيب الجارى، فإن رتبة الجبرى تتحدد على أساس أن أى مجرى مائى لاينتهى إليه مجرى مائى آخر يمتبر رتبة أولى على أساس أن أى مجرى مائى لاينتهى إليه مجرى مائى آخر يمتبر رتبة أولى First Order وعندما يلتقى مجريان من الرتبة الأولى يتكون من إلتقائهما محرى من الرتبة الثانية Second Order وبانحدار هذا الجرى صوب مستوى القاعدة يلتقى بمجرى آخر من نفسس الرتبة، وبإلتقائهما ينتج مجرى من الرتبة الثالثة Third Order وهكذا الرابعة والخامسة... إلخ، حتى يحمل الجرى الرئيسي بالحوض أعلى رتبة. هذا مع العلم بأن روافد الرتب المختلف بدءا من الرتبة الثانية قد تتلقى روافد من رتب أدنى. ويبين (شكل ۱۸۷) والجدول الملحق الرتب مجارى حوض وادى الدومى وهو أحد الأودية الجافة التى تنتهى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل إلى الشمال من مدينة إدفو بمحافظة أسوان، وكذلك أعداد الجارى في كل رتبة، ويلاحظ أن هذا الحوض من الرتبة الخامسة.

وهناك طريقة أخرى لتصنيف وترتيب المجارى هرمياً داخل حوض التصريف، تعرف بطريقة شريف R. L. Shreve، وتقوم على أساس أن كل مجرى لايرفد عليه مجرى آخر يعتبر مجرى من الرتبة الأولى، وكلما التقى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۸۷)

متوسط المساحة / كم ^ع	نسبة الطول	متوسط الطول التجميعي اكم	متوسط الطول / كم	لسبة التشعب المرجععة	مجموع أعداد المجارى لكل رتبتين مقاليتين	لسبة القشعب	هدد انجاری	الرتبة
۰,۲		٠, ٢	٠,٦		ومة إنا ليم		47.	١
٠, ٤	٣, ٢	١,٩	١,٣	۱ ۲۸۱,۱۸		٣, ٩٣	٦٦	۲
١,١	۲, ۳	٤, ٤	۲, ٥	* £ 1, 1	۸۲	٤,١٦	١٦	٣
1, "	۱,۷	V, £	٣,٠	۸٠,٠٠	٧٠	٤,٠٠	٤	£
٧٣, ٣	۲, ۰	۱٤,٨	V, £	٧٠,٠٠	o	٤,٠٠	١	٥
				1777,70	٤٣٣		٣٤٧	

تابع شکل (۸۷)

رافدان أو أكثر فإن رتبة المجسرى النانج هي مجموع رتب الروافد التي التقت معاً. فعندما يلتقي مجريان من الرتبة الأولى يتكون من نقطة إتصالهما مجرى من الرتبة الشانية (1+1=7)، وبانجاه هذا المجرى نحو مستوى القاعدة قد يتصل به مجرى من الرتبة الأولى فيتكون من نقطة إتصالهما مجرى من الرتبة الثالثة (1+1=7)، وقد يتصل به بعد ذلك مجرى آخر من الرتبة الأولى فيتكون من الرتبة الثالثة (1+1=7)، وقد يتصل به مجرى من الرتبة الرابعة (1+1=3) الأولى فيتكون من نقطة إتصالهما مجرى من الرتبة السادسة الذي قد يتصل به مجرى من الرتبة الثانية فيتكون مجرى من الرتبة السادسة (1+1=7) الذي قعد يتصل به مجرى من الرتبة الخامسة فيتكون من نقطة إتصالهما مجرى من الرتبة العادسة فيتكون من نقطة إتصالهما مجرى من الرتبة الحامسة فيتكون من نقطة إتصالهما مجرى من الرتبة الحامسة فيتكون من نقطة

مجريان من رتبتين مختلفتين يتكون من نقطة إتصالهما مجرى رتبته هو حاصل جمعهما. وبذلك يتكون على طول إمتداد شبكة التصريف بالحوض عدد من نقط الإتصال Junction Points وهي النقط التي يلتقى عندها مجريان بغض النظر عن رتبة كل منهما. وتسمى المسافة بين نقطة الإتصال والنقطة التالية لها بالوصلة Link . ويلاحظ في هذه الطريقة أن عدد نقاط الإتصال تساوى عدد الوصلات.

وبتطبيق طريقة شريف على حوض وادى الدومى يلاحظ أن رتبته ٢٥٦ بدلاً من الرتبة الخامسة طبقاً لطريقة شتريلر. ويبين (شكل ٨٨) والجدول الملحق به رتب مجارى حوض الدومى وإعداد الجارى فى كل رتبة. ويلاحظ فى الجدول إنتقال مفاجئ بين رتبة الجرى الرافدى أو الوصلة ورتبة الرافد أو الوصلة التالية مما يحدث تبايناً فى تسلسل الرتب. ويرجع ذلك إلى الطبيعة الإنعزالية للروافد عن بعضها وبالتالى إستقلال كل رافد برتبته فإذا ما التقت هذه الروافد عند المجرى الذى يجمعها ظهرت تلك التباينات.

نسبة التشعب:

وتبعاً لطريقة شتريلر في تصنيف وترتيب الجارى داخل حوض التصريف، يتبين من مثال وادى الدومى أن عدد مجارى الرتبة الأولى يساوى تقريباً أربعة أمثال عدد مجارى الثانية يساوى أربعة أضعاف عدد مجارى الرتبة الثانية يساوى أربعة أضعاف عدد مجارى الرتبة الثالثة بالنسبة للرابعة، مجارى الرتبة الثالثة بالنسبة للرابعة، والرابعة بالنسبة للخامسة. وتسمى العلاقة بين عدد مجارى أى رتبة نهرية وعدد مجارى الرتبة التى تعلوها بنسبة التشعب عدد الجارى بالرتبة بالرمز (Nu)، ونسبة الرتبة النهرية يرمز لها بالرمز (U)، وعدد الجارى بالرتبة بالرمز (Nu)، ونسبة التشعب هو :

$$Rb = \frac{Nu}{Nu + 1}$$

رتب الجارى المائية المسطحية في سميم وادى الدومى تبع لعارقة رثريف

(شکل ۸۸)

تابع شکل (۸۸)

L		199au						The second second second	The same of the sa		A STATE OF THE PERSON
	- *	≺		~	_	ا۔ م		× 0×	_		
	>	7	-1	٠	~	° >		707	عب ·	o pomononie 1, 2 1	
	-1	77	_	7		2	<u></u>	~ ~ >			
	<	~		70	-	0		Ž	•		
	1	~	~	7	حيد.	0	AND PARK DATES				
	~	ء م		۳ ۲		9		_ \$	_		
	14	Ś	-1	3		0		مر الب الب	•		
	ī	₹		-1	-	0		-4			
	<u></u>	7	~		~	ò	2 (1900) ويونونونونونونونونونونونونونونونونونونو	100	•		
	44	6	~	~~	~	<i>م</i> م هـ		73.	مـ •		
	ار اد	~	-1	-4 -1		/^ >	an umid MYS.)!				
	101	1	~	ĭ0		~			and the same of th	707	_
	عدد انجاری	الربة	عدد الجاري	الريبة	عدد	<u>i, i</u>	3.15	ئ <u>ة</u> <u>ب</u> ين	2.4	يق	عدد الجاري
							2000				•

ويمكن أن إرجاع التباين بين نسب التشعب إلى التغير الإحتمالي أو عامل الصدفة في نمو أى شبكة تصريف نهرى، ولكن الدراسات التي أجريت على شبكات عديدة تؤكد أن أى شبكة تصريف نهرى بجرى على نوع ونظام صخرى واحد، وفي ظروف مناخية واحدة وعناصرها في مرحلة تطور واحدة، فإن نسب التشعب بين أعداد مجارى الرتب المختلفة بها تكون متقاربة جداً. وفي مثال وادى الدومي نلاحظ أن نسب التشعب ٣,٩٣، ١٦، ٤، ٤، ١٤، ٤ مخ بمتوسط قدره الدومي نلاحظ أن نسب التشعب الي أن هذا الحوض قد تكون فوق نوع صخرى واحد هو تكوين الطفل المتباين Variegated Shales وهو عبارة عن شرائح من الصلصال السلتي تأخذ الوضع الأفقى ويبلغ سمكها في المتوسط ٥٠ م يتداخل بها رقائق من الحجر الرملي. كذلك يقع هذا الحوض برمته في النطاق الصحراوى بظروفه المناخية المعروفة.

أما إذا اختلفت كل من الظروف الجيولوجية والمناخية على طول إتساع حوض التصريف، وكان لهذا الحوض تاريخ جيومورفولوجي معقد كأن يكون قد تكون من إتصال أكثر من نظام نهرى واحد عن طريق عمليات الأسر النهرى، فإن نسب التشعب تنحرف عن بعضها البعض. ويعنى هذا أن أعداد الجارى في كل رتبة ونسب التشعب بينها تشير إلى مشكلة جيومورفولوجية على الدارس أن يتقصى الحقيقة بالنسبة لها.

ولكن قد يكون فى بعض نسب التشعب لكل مجموعتين متتاليتين بعض الشذوذ يؤدى إلى إختلال فى المتوالية الهندسية، لذا فقد اقترح شتريلر أسلوباً آخر لحساب نسبة التشعب على مستوى حوض التصريف أطلق عليه معدل نسبة التشعب المرجحة (WRb)، وذلك بضرب نسبة التشعب لكل مجموعتين متتاليتين من رتب المجارى المائية فى مجموع عدد مجارى هاتين الرتبتين، ثم جمع القيم الناتجة وقسمتها على إجمالى مجموع أعداد المجارى لكل رتبتين متتاليتين بالحوض.

معدل نسبة التشعب المرجحة لحوض وادى الدومى =
$$\frac{1777.7^{\circ}}{2} = \frac{1777.7^{\circ}}{2} = \frac{1777.7^{\circ}}{2}$$

ويتضح بالنسبة لحوض وادى الدومى أن كل من نسبة التشعب ومعدلها المرجح متقاربتان وذلك نتيجة الظروف البيئية الخاصة.

قانون أعداد المجارى المائية Law of Stream Numbers.


ينص هذا القانون على أن أعداد المجارى المائية للرتب المختلفة في حوض ما تتابع في شكل متوالية هندسية حدها الأول عدد مجارى أعلى رتبة، وتزيد بنسبة ثابتة هي نسبة التشعب.

ويمكن توقيع نقط المتوالية الهندسية على ورقة رسم بيانى نصف لوغاريتمية، يحدد المحور الرأسى اللوغاريتمى عدد المجارى لكل رتبة، والمحور الأفقى المحسابى يوضح عليه رتب، مجارى المحوض، فإذا كان تتابع أعداد المجارى للرتب المختلفة مثالياً، فإنه ينتج من توصيل نقط المتوالية خطاً مستقيماً (شكل ٨٩). وهذا يعنى أن كل أربعة مجارى من الرتبة الأولى في حوض وادى الدومى تكون مجرى واحداً من الرتبة الثانية، وكذلك كل أربعة مجارى من الرتبة الثانية تكون بدورها مجرى واحداً من الرتبة الثانية تكون بدورها مجرى واحداً من الرتبة الثالثة وهكذا.

٢ – التكوار النهرى Stream Frequancy : ويعبر عن العلاقة بين إجمالى عدد المجارى الماثية من الرتب المختلفة بالحوض ومساحة الحوض. ويمكن قياس مساحة حوض التصريف من الخريطة الكنتورية التي يحددها خط تقسيم المياه الذي يفصل الحوض عن الأحواض المجاورة. وتصاغ هذه العلاقة على النحو التالى:

$$F = \frac{\sum Nu}{a}$$
 حيث $F = \lim_{n \to \infty} \sum Nu$ حيث $F = \lim_{n \to \infty} \sum Nu$ عداد المجارى الماثية من الرتب المختلفة بالحوض $E = \sum Nu$

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



وتعبر هذه الملاقة بين مساحة الحوض ورتبته، فالمجارى المائية بمختلف رتبها تعمل على زبادة المماعة الحوضية عن طربق النحت الذى تزداد فعاليته مع تزايد أعدادها خاصة مجارى الرتب الدنيا، فمثل هذه الجارى تفوق غيرها عدداً، كما أنها تعتبر المرحلة الأولى من تطور المجارى المائية الرئيسية.

وبالنسبة لوادي الدومي الذي تبلغ مساحته ١٠٥،١ كم م فإن التكرار النهرى الله م ٢٤٧ مرجه ٢٠٥٠ مرجه وادى الدومي مازال مرجلة الشباب Young Stage و لا يوجد إلا حوالي ثلاثة مجارى نهرية في مرحلة الشباب Young Stage و ذكن مثل هذه العلاقة لاتعبر بدقة عن مرحلة تطور كل كيلومتر مربع واحد. ولكن مثل هذه العلاقة لاتعبر بدقة عن مرحلة تطور الحوض، إذ ربما تكون تلك المجارى الثلاثة من الطول والضخامة بحيث استطاعت تخفيف مناسيب سطح الأرض من ناحية وتخفيف حدة إنحداره من ناحية أخرى. ولذلك فهناك علاقات أخرى بجمع بين عناصر مورفومترية بالحوض غير علاقة التكرار النهرى بسكن قياسها من الخريطة الكنتورية.

" - مترسط طول المجارى المائية لكل رتبة، والطول الإجمالي مجارى كل الرتب النهرية: من المعروف أن مجارى الرتبة الأولى هي أقصر المجارى طولاً، وكلما نقدمت رتبة الجبرى كلما إزداد دلوله. ونسبة الزبادة في متوسط أطوال مجارى، الرتب المختلفة تميل إلى الثبات في نظام التصريف المائي المثالي، وأى نذير متوقع في شروط إلى المثالية التي أشير إليها سابقاً - وهي سيادة ظروف مناخية واحدة، وذوع صدخرى واحد، ومرحلة تطور واحدة - سوف ينتج عنه بالمنبرورة نباين في نسبة الطول بين رتبة ما والرتبة التي تليها.

ويمكن قياس متوسط طول مجارى الرتب المختلفة باستخدام عجلة القياس أو بفتح الديفيدر فتحة مناسبة وقياس أطوال المجارى المائية التابعة لرتبة معينة واحداً بعد الآخر. وتمشل القراءة الأخيرة مجموع أطوال هذه المجارى لتلك الرتبة، وبقسمة المجموع على عدد مجارى الرتبة يتم الحصول على متوسط الطول

لهذه الرتبة، وهكذا في بقية الرتب. ويشار إلى متوسط طول الجارى المائية لكل رتبة بالرمز Lu.

ولكن بالنسبة لمتوسط مجارى الرتبة الثانية، فيتم الحصول عليه من جمع متوسط طول مجارى الرتبة الثانية. وكذلك متوسط طول مجارى الرتبة الثانية. وكذلك متوسط طول مجارى الرتبة الثالثة عبارة عن حاصل جمع متوسط طول مجارى الرتبة الثانية التى تم الحصول عليها من الخطوة السابقة على متوسط طول مجارى الرتبة الشالشة التى قيست على الخريطة الكنتورية، وهكذا بالنسبة للرابعة والخامسة... إلخ. وتسمى هذه الطريقة في حساب متوسط أطوال المجارى النهرية من الرتب المختلفة بعد الرتبة الأولى بالطريقة التجميعية Cumulative.

وبالنسبة لوادى الدومي فإن متوسط الطول التجميعي لمجاريه من الرتب الختلفة يبينها الجدول التالي :

نسبة العلول	متوسط العلول التجميعي / كم	متوسط الطول المقاس من الحريطة الكنتورية / كم	الرتبة
U	٠,٦	٠,٦	١
۳, Y Y, W I, V Y, •	١, ٩	1,4	٧.
	٤, ٤	۲, ۵	٣
	٧, ٤	٣,٠	٤
	١٤,٨	٧, ٤	٥

قانون أطوال الجارى Law of Stream Lengths : وينص هذا القانون على أن المتوسط التجميعي لطول مجارى الرتب الختلفة في حوض ما يميل إلى إتخاذ متوالية هندسية حدها الأول متوسط طول مجارى الرتبة الأولى وتزيد بنسبة ثابتة.

ويمكن توقيع متوسط العلول التجميعي لكل رتبة على ورقة رسم بياني نصف لوخاريتمي فإذا حقق هذا المتوسط المتوالية الهندسية نتج من توصيل النقط خطأ مستقيماً. وبالنسبة لوادى الدومي فإن المتوسط التجميعي لأطوال مجارى الرتب المختلفة فيه لايحقق التتابع الهندسي كما يتضح من الحقل الرابع في الجدول السابق، وكما يوضحه (شكل ٩٠). ويرجع ذلك إلى قصر متوسط طول كل من الرتبتين الأولى والثانية لوقوعهما في مناطق أشد إنحداراً من بقية أجزاء الحوض. وقد يرجع عدم محقيق المتوالية الهندسية إلى أسباب أخرى تتعلق بالبنية الجيولوجية في الحوض أو بحدوث أسر نهرى أدى إلى زيادة متوسط طول رتبة ما بالنسبة ليقية: الرتب.


أما بالنسبة للطول الإجمالي لكل الرتب النهرية فيقصد به مجموع أطوال المجارى النهرية للرتب المختلفة كما قيست من الخريطة الكنتورية. ويرمز لهذا الطول الإجمالي بالرمز Σ L.

له - نسبة طول المجرى Length ratio : وهي عبارة عن خارج قسمة متوسط طول المجرى الرتبة الأدنى منها متوسط طول مجرى الرتبة الأدنى منها مباشرة، ويرمز لهذه العلاقة بالرمز $\frac{L_u}{L_{u,1}}$

وتقدم هذه العلاقة تصوراً عاماً عن تغير أطوال الروافد بالنسبة لرتبها، ثم البحث عن أسباب تلك التغيرات. كما تفيد تلك العلاقة في الدراسات الجيومورفولوجية المقارنة بين أحواض التصريف المختلفة.

0 – كثافة التصريف Drainage Density : وهي عبارة عن خارج قسمة الطول الإجمالي لكل الرتب النهرية مقدرة بالكيلومترات على المساحة الكلية $\frac{\Sigma \ L_u}{a} = 0.$ للحوض بالكيلومترات المربعة. ويرمز لهذه العلاقة بالرمز $\frac{\Sigma \ L_u}{a} = 0.$

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٩٠) العلاقة بين معدل الطول التجميعي للمجارى المائية ودرجتها في الحوض

وتعتبر كثافة التصريف ذات أهمية خاصة في جيومورفولوجية الأحواض النهرية لأنها نتيجة تفاعل عناصر حوض التصريف؛ إذ ترتبط بالظروف المناخية السائدة خاصة كمية الأمطار من ناحية والخصائص الصخرية من ناحية ثانية، ودرجة إنحدار سطح الأرض من ناحية ثالثة. فالمناطق التي تسقط عليها كمية كبيرة من الأمطار، وصخورها قليلة النفاذية والمسامية وسطح الأرض منحدر بشكل ملحوفا. بحيث تقل كمية التسرب، ترتفع بها الكثافة التصريفية. وترتبط درجة الإنصار بعلاقة عكسية مع كثافة التصريف، فعندما تزداد خطوط التصريف بقل الإنسار، ولكن من ناحية أخرى فإن الذي يحدد نشاط شبكة المجاري المائية الدنسائدس الهندسية لسطح الأرض. وكما أن المساحة الحوضية تخدد نسيب موض التصريف، من الأمهار الساقطة، فإن نمو شبكة المجاري تؤدي إلى إنساع الحوض وبالتالي زيادة نسيبه من كمية الأمطار.

وبالنسبة لوادى الدومى فإن إجمالى العلول للمجارى المائية به يبلغ ٢٠١،٢ كم ومساحته تبلغ ١٠٥،١ كم وعليه فإن كثافة التصريف به تساوى ٢٠٨٦. وعليه فإن كثافة التصريف به تساوى ٢٠٨٦. وعلما يمنى أن بكل كيلومترآ مربعاً واحداً مجارى مائية يبلغ طولها ٢٠٨٦ كم.

" - معال النسيج الحوضى Texture Ratio : وهو عبارة عن متوسط معجم الوحدات التى تتركب منها الظاهرات الطبوغرافية بالحوض أو بمعنى آخر متوسط حجم أراضى مابين الأودية أيا كان رتبتها بالحوض. وتوضع هذه العلاقة على شكل نسبة تبين المسافات التى تنحصر بين أدق المجارى المائية بالحوض. وتستخرج هذه النسبة من حساب عدد الثنيات التى يشتمل عليها أكثر خطوط الكنتور تعرجاً بالحوض منسوبة إلى طول محيط الحوض مقدراً بالكيلومترات.

ويتوقف معدل النسيج الحوضى على مجموعة من العوامل كالمناخ وخاصة الأمطار والغطاء النباتي الطبيعي والتكوين والتركيب الصخرى ونوع التربة ودرجة التسرب والتضاريس ومرحلة التطور. وبالنسبة لوادى الدومي فإن عدد الثنيات التي

ترتبط عادة بالمجرى المائى ٨٥ ثنية، وطول محيط الحوض ٤٦،٣ كم، وعليه فإن معدل النسيج الحوضى يساوى ٠.٥٤ كم.

وجدير بالذكر أن علاقة معدل النسيج الحوضى يطلق عليها أحياناً اسم النسيج الطبوغرافي. ويمكن التعبير عن النسيج الحوضى بعلاقة مورفومترية أخرى تعرف بنسبة التقطع (Rd) وهي :

 $V, \, \xi V = \frac{r \xi V}{27, \pi} = \frac{r \xi V}{27, \pi}$ وبالنسبة لحوض وادى الدومى فإن نسبة التقطع = $\frac{r \xi V}{27, \pi}$ كم.

وهناك معادلات مورفومترية أخرى توضح العلاقات الوظيفية المتبادلة بين عناصر الشبكة الماثية في حوض التصريف، يتم الحصول على حدودها من القياس المباشر من الخريطة الكنتورية ولايتسع المجال لعرضها بالتفصيل. وفيما يلى عرض لأهم المعادلات الخاصة بتحليل شبكة التاصريف المائي بالحوض.

- ١ أعداد ورتب الجارى (Nu): عدد مجارى كل رتبة (بالعد من الخريطة الكنتورية تبعاً للطريقة المختارة في تصنيف وترتيب الجارى داخل حوض التصريف).
- ۲ مجموع أعداد المجارى بالحوض (N): مجموع أعداد المجارى من الرتب المختلفة بالحوض.

7
 مجموع أعداد الجارى بالحوض = مجرى / كم 7 – التكرار النهرى (Fs) = محرى / كم

 \times نسبة التشعب المرجحة (WRb) = نسبة التشعب بين رتبتين متتاليتين \times مجموع أعداد مجارى الرتبتين.

٣ - معدل نسبة التشعب المرجحة =

مجموع حاصل صرب سبة التشعب بمين رتبتين متتاليتين × مجموع أعداد مجارى الرتبتين المجموع أعداد المجارى لكل رتبتين متتاليتين بالحوض

 Σ L_u وذلك بالقياس المباشر من الخريطة Σ الكنتورية (كم)

مجموع الطوال مجرى الرتبة النهرية (Lu) =
$$\frac{1}{2}$$
 عدد مجارى الرتبة النهرية (كم)

١٠ - متوسط العلول التجميعي (CLu) = متوسط طول مجرى الرتبة + متوسط طول مجرى الرتبة الأدنى مباشرة.

$$\frac{RL}{Rh} = \text{times of the limit} - 11$$

١٢ - طول المجرى الرئيسي بالحوض (Cm) وذلك بالقياس المباشر على الخريطة
 الكنتورية من المنبع إلى المصب.

۱۸ - المسافة بين المجارى لرتبة معينة = جا ٤٥ × ت - حيث :

ل = طول خط يرسم داخل الحوض على الخريطة الكنتورية ويمر بأكبر عدد محكن من مجارى الرتبة المراد قياس متوسط المسافة بين مجاريها.

ق = عدد المجارى التي تتقاطع مع الخط (ل) من مجارى الرتبة.

١٩ - إنجاهات خطوط التصريف = تقاس بالمنقلة من الخريطة الكنتورية بالنسبة
 لإنجاه الشمال الجغرافي، ثم ترسم وردة إنجاه.

٢٠ - ظل (ظا) إنحدار المجرى الرئيسي (Si) = طول المجرى الرئيسي والمصب الرئيسي وبالكشف في جدول الظلال أو بالآلة الحاسبة يتم الحصول على درجة الإنحدار العامة للمجرى الرئيسي.

۲۱ – زوايا إلتقاء الججارى (زوايا الدخول Zc) = جتا زاوية الدخول

= ظا درجة إنحدار المجرى الرئيسي وبالكشف في جدول جيوب التمام يتم ظا درجة إنحدار سطح أرض الرافد المطلوبة.

۲۲ - ظا إنحدار سطح الأرض بالحوض (Sg) = تضاريس الحوض × ضعف كثافة التصريف. وبالكشف في جدول الظلال يتم الحصول على زاوية الإنحدار المطلوبة.

٢٣ - قرينة إنحدار الحوض (S) = مساحة الحوض

٤٢ -- الطول الفعلى للجربان السطحى (Lg) =

ظا إنحدار المجرى الرئيسي ٢ (كنافة التصريف) × (خلا انحدار سطح الأ. ضرياح من الحرم)

٢٥ - معدل الطول الأفقى للجريان السطحى (HLg) = (كثافة التعديف)

ثانياً: قياسات الخصائص المساحية والشكلية:

وهى تختص بالأبعاد الهندسية للحوض والنسب بين هذه الأبعاد، والعلاقة بين تلك الأبعاد من الخريطة الكنتورية مباشرة.

١ - المساحة الحوضية Area :

تقاس مساحة حوض التصريف على الخريطة الكنتورية بإحدى طرق قياس المساحات المعروفة، ويفضل إستخدام البلانيمتر. ويمكن ربط المساحة الحوضية بظروف المناخ ونوع الصخر والحركات التكتونية والزمن، حيث تميل أحواض التصريف إلى زيادة مساحتها إذا نشط عامل النحت المائى فى ظل ظروف مناخية رطبة، أو إذا كانت الصخور ضعيفة المقاومة، أو إذا تعرضت لعمليات أدت إلى إنخفاض مستوى القاعدة أو رفع مناطق الأحباس العليا، أو حدوث عمليات أسر نهرى، أو إذا وصل الحوض إلى مرحلة متقدمة فى دورة التعرية.

قانون المساحة الحوضية Law of Basin Areas ، وينص على أن متوسط مساحة أحواض كل رتبة تتابع في شكل متوالية هندسية حدها الأولى هو متوسط مساحة أحواض مجارى الرتبة الأولى وتزيد بنسبة ثابتة.

وبالنسبة لوادى الدومي فإن متوسط المساحة الحوضية لمجارى الرتب المختلفة يبينها الجدول التالي :

النسبة	المساحة / كم ٢	الرتبة
Y, • • Y, Yo I, Y • Y, A •	•, Y •, £ 1, 1 1, W W, T	/

۲ - طول محيط الحوض (P):

وهو طول خط تقسيم المياه الذي يفصل الحوض عن الأحواض المجاورة. ويقاس بعجلة القياس أو بالمقسمDivider متتبعاً تعرجاته.

٣ - طول الحوض (L) :

وهو خاصية هندسية هامة، وتختلف الطرق المتبعة في تحديد طول الحوض تبعاً لشكل الحوض وطبيعة إمتداده، ومن أهم الطرق :

- أ قياس المسافة بين المصب وأبعد نقطة على محيط الحوض في موازاة خط المجرى الرئيسي بالحوض.
 - ب قياس المسافة بين المصب والنقطة التي تنصف محيط الحوض.
- جـ قياس طول الخط بين المصب ومركز ثقل الحوض وإمتداده حتى يلتقى بمحيط الحوض. ومركز الثقل هو نقطة تقاطع المجرى الرئيسي مع الخط المنصف لمساحة الحوض عرضياً.
 - د قياس المسافة بين المصب وأعلى نقطة على محيط الحوض.
 - هـ هو خارج قسمة مساحة الحوض على عرض الحوض.

\$ - عرض الحوض (W) :

ويمكن قياس عرض الحوض مباشرة من الخريطة الكنتورية أو بالحساب :

أ - يقسم الخط الذى يمثل طول الحوض إلى مسافات متساوية، ويقام عند كل نقطة تقسيم عمود يصل إلى محيط الحوض على الجانبين، ويمثل طول العمود عرض الحوض عند هذه النقطة، وعرض الحوض هو متوسط أطوال الأعمدة المقامة عند نقط التقسيم.

ب - هو ناغ قسمة مساحة الحوض على طول الحوض.

٥ - نسبة طول الحوض إلى عرضه : طول الحوض (L)
 عرض الحوض (W)

: Elongation Ratio الإستطالة - ٣

تصف هذه النسبة إمتداد حوض التصريف بالمقارنة مع شكل المستطيل. وترتفع نسبة الإستطالة في الأحواض الطولية بينما تنخفض في الأحواض التي يختلف عرضها مع إمتدادها. ويعبر عن نسبة الإستطالة بالعلاقة التالية :

طول قطر دائرة مساحتها تكافئ مساحة الحوض طول الحوض

وتقاس مساحة الحوض بالبلانيمتر ، أما طول الحوض فيقاس بين نقطة المصب وأبعد نقطة على خط تقسيم المياه في الإعجاه الطولي للحوض قياساً مباشراً.

وبالنسبة لوادى الدومى فإن الطول المباشر للحوض يبلغ ١٥,٥ كم، وقطر الدائرة التى مساحتها ١٠٥,١ كم يبلغ ١١,٥٦ كم، ونسبة الإستطالة = الدائرة التى مساحتها ١٠٥,٥٠ وتمثل هذه النسبة قيمة مرتفعة تشير إلى إقتراب شكل الحوض من الشكل المستطيل.

تشير الإستدارة إلى نسبة تقارب أو تباعد شكل الحوض عن الشكل الداثرى المنتظم. ويعبر عن الإستدارة الحوضية بالعلاقة التالية :

وتقاس مساحة الحوض بالبلانيمتر، كما يقاس طول محيط الحوض بعجلة القياس من الخريطة الكنتورية. وتشير القيم المرتفعة لنانج هذه العلاقة إلى إقتراب شكل الحوض من الشكل الدائرى، كما تشير إلى تعرض الحوض إلى عمليات النحت الرأسي والأفقى فترة زمنية طويلة، أى قطعت مرحلة كبيرة في دورة التحرية.

وبالنسبة لوادى الدومى فإن مساحة حوضه تبلغ ١٠٥، ١ كم ٢ ، وطول محيط حوض ٢٠٠، ٢٤ كم ومساحة الدائرة التي يساوى طول محيطها طول محيط الحوض ٢٠٠، ٦٨ كم ومساحة الإستدارة للمحوض = ١٠٥، ١٠٠ نب ١٧٠، ٦٨ = ٦١٦٠. وتشير هذه القيمة إلى إنخفاض إستدارة الحوض. ويعنى هذا أن محيط الحوض أو خط تقسيم المياه لايسير بشكل منتظم بل يمر بتعرجات ملحوظة.

وهناك معادلات أخرى لدراسة الخصائص الشكلية لحوض التصريف، ويتم الحصول على حدودها من القياس المباشر من الخريطة الكنتورية. وفيما يلى عرض لأهم تلك المعادلات :

ا — نسبة إستطالة المحوض (E)
$$= \frac{\text{deb } \text{ Edd } |\text{Unity } |\text{$$

٢ - نسبة إستدارة الحوض (C) = مساحة الدائرة التي يبلغ طول محيط الحوض مساحة الدائرة التي يبلغ طول محيطها طول محيط الحوض

$$^{(\alpha)} = \frac{1 (\alpha - 1)^{-1}}{(abc)^{-1}} = (C)$$
 أو

$$^{\text{V}}$$
 -- معامل شكل المحوض (F) = $\frac{\text{مساحة المحوض}}{\text{(طول المحوض)}}$

$$\frac{d}{dt} \times \frac{\frac{V(del b)}{V(del b)}}{\frac{V(del b)}{V(del b)}} = \frac{d}{(K)}$$
 على الكمثرى للحوض (K) الكمثرى للحوض على المحوض المحوض على المحوض المحوض على المحوض المحوض المحوض على المحوض ا

طول محيط الحوض (Sc) = ________ طول محيط الحوض معامل إندماج الحوض محيط الدائرة التي تكافئ مساحتها مساحة الحوض

أو (Sc) =
$$\frac{\text{(deb محيط الحوض)}}{\text{مساحة الحوض}} \times 3 \text{ d}$$

$$\frac{1}{100} \times \frac{1}{1000} \times \frac{1}{1000} \times \frac{1}{1000}$$
 او (Sc) او (Sc)

وفي كل المعادلات السابقة فإن ط = النسبة التقريبية = ٣,١٤

٦ - معامل إنبعاج الحوض = ويعالج هذا المعامل السلبيات التي ظهرت في نسبة إستدارة الحوض وذلك لعدم وجود أحواض دائرية الشكل في الطبيعة. وتأخذ الأحراض النهرية عادة شكل القطع الناقص أو شكل قطرة الماء أو شكل

دمعة العين، ولقياس مدى إقتراب أو إبتعاد شكل الحوض من هذا الشكل إقترح تشورلي عام ١٩٥٧ معامل إنبعاج الحوض وهو:

طول المحيط التخيلي = ٢١ × زاوية رأس قطرة الماء أو دمعة العين أو رأس القطع الناقص. ويتم الحصول على تلك الزاوية عن طريق قاطع تمامها (قتا)

قتا زاوية رأس القطع الناقص = نسبة الشكل الكمثرى للحوض - ١ - نسبة الشكل الكمثرى للحوض

وبالكشف في جدول قاطع التمام يتم الحصول على الزاوية المطلوبة.

ثالثاً: قياسات الخصائص التضاريسية:

تأتى أهمية دراسة الخصائص التضاريسية للحوض فى أنها تلقى الضوء على نشاط عامل التعرية وقوته، وكذلك تخديد المرحلة العمرية بالنسبة لدورة التعرية، بالإضافة إلى تفسير الخصائص الحوضية الأخرى خاصة المساحة وخصائص الشبكة المائية. وكذلك إمكانية حدوث ظاهرة الأسر النهرى، وإبراز أثر نوع الصخر ونظامه.

التالية: Relief Ratio : ويعبر عن نسبة التضرس بالعلاقة التالية:

الفرق بين أعلى منسوب وأدنى منسوب بالحوض طول الحوض

وتقرأ المناسيب من واقع خطوط الكنتور وبمساعدة نقط المناسيب المسجلة بين خطوط الكنتور إن وجدت. وتساعد هذه النسبة على إدراك قيمة التضرس النسبى للمحوض بغض النظر عن نسيجه الطبوغرافي وتشير إنخفاض قيم نسبة التضرس إلى كبر المساحة الحوضية مما يدل على نشاط عملية النحت والتراجع نحو المنابع وتقويض مناطق تقسيم المياه وبالتالي إمكانية حدوث أسر نهرى مما يشير إلى التقدم في دورة التعرية. وعلى العكس من ذلك فإن الأحواض العالية في نسبة تضرسها تكون صغيرة المساحة، ونشطة في عملية النحت في ظل ظروف تضرس مرتفع، ويعنى هذا أنها مازالت في المراحل الأولى من دورة التعرية النهرية.

أما بالنسبة لوادى الدومي فإن نسبة التضرس تبلغ ٠,٠١ فقط.

٢ - التضاريس النسبية Relative Relief : ويعبر عنها بالعلاقة التالية:

وبالنسبة لوادى الدومى فإن الفرق بين أعلى منسوب وأدنى منسوب يبلغ منسوب يبلغ منسوب الدوض ٤٦,٣ كم، فتكون التضاريس النسبية ٢٣.٠٠ .

* - قيمة الوعورة . Ruggedness V : ويعبر عنها بالعلاقة :

كثافة التصريف × (الفرق بين أعلى منسوب وأدنى منسوب بالحوض) طول محيط الحوض

وبالنسبة لوادى الدومى فإن كثافة التصريف ٢,٨٦ كم / كم٢، والفرق بين أعلى منسوب وأدنى منسوب ١٥٥م ، وطول محيط الحوض ٤٦,٣ ، فتكون قيمة الوعورة ٠,٩٥٧ أى أن حجم الوحدات التضاريسية كبير.

العلاقة بين درجة إنحدار المجرى المائى ورتبته: هناك علاقة وثيقة بين
 كل من درجات إنحدار المجارى المائية ورتبها تفسرها متوالية هندسية عكسية.

و تحسب درجة الإنحدار على أساس النسبة بين الفارق الرأسي إلى المسافة الأفقية للوحدة النهرية ذات الرتبة المعينة. وبالنسبة لوادى الدومي فإن ممدل إنحدار الجارى للرتب المختلفة من الأولى إلى الخامسة على الترتيب هي : ٠,٠٠، ، ٢٤،٠،٠، للرتب المختلفة من الأولى إلى الخامسة على الترتيب هي : ٠,٠٠،٠،٠،٠،٠،٠٠٠


وتوقع معدلات إنحدار الرتب المختلفة على هيئة قطاع طولى (شكل ٩١)، وكل مثلث من المثلثات الموضحة على القطاع يمثل رتبة نهرية قائمة بذاتها. فالخط الرأسى في المثلث يمثل متوسط الفارق الرأسى لمجارى هذه الرتبة، أما الخط الأفقى فيمثل متوسط طول مجارى نفس الرتبة، أما الوتر في المثلث فيمثل معدل الإنحدار. وإتصال الخطوط الوترية التي تشير إلى إنحدار مجارى الرتب المختلفة يميل لصنع منحنى مقعر إلى أعلى بينما ينتابه التسطح في الأجزاء الدنيا. وبمعنى آخر يشتد الإنحدار في الرتبتين الأولى والثانية، ويضعف في الثالثة والرابعة والخامسة.

ويمكن توقيع معدل الإنحدار لكل رتبة نهرية في شكل بياني نصف لوغاريتمي للتحقق من الشكل النموذجي للمتوالية الهندسية أو الإنحراف عند.

وهناك معادلات أخرى تشرح الخصائص التضاريسية لحوض التصريف، ويتم الحصول عليها من القياس المباشر من الخريطة الكنتورية. وفيما يلى عرض سريع لأهم المعادلات الخاصة بتلك الخصائص:

١ - تضاريس الحوض (Hb) = أعلى منسوب في الحوض - أدنى منسوب في الحوض.

٢ - قيمة الوعورة (Rg) =بالإضافة إلى المعادلة التي ذكرت سابقاً .



وعند إستخدام وحدات القياس الإنجليزية يكون مقام المعادلة ٥٢٨٠ بدلاً من

حيث:

ظا (ظل) درجة إنحدار سطح أرض الحوض = مطول الحوض طول الحوض

وبالكشف في جدول الظلال يتم الحصول على الزاوية المطلوبة ثم تحوّل إلى التقدير الدائري.

٤ - زاوية إنحدار سطح أرض الحوض (Sg) =

ظا الزاوية = تضاريس الحوض × ٢ (كثافة التصريف)

وبالكشف في جدول الظلال يتم الحصول على الزاوية المطلوبة.

٥ - التكامل الهبسومترى = كثافة التصريف × مساحة الحوض كثافة التصريف × تضاريس الحوض

٦ - معدل النسيج الإقليمي =

مجموع (المساحات الحوضية الرافدية × معدلات النسيج الحوضى الرافدية مجموع المساحات الحوضية الرافدية

الفصل الثامن بعض الفوائد التطبيقية للخريطة الكنتورية

- الخريطة الكنتورية وتخطيط الطرق.
- الخريطة الكنتورية والأغراض العسكرية.
 - تحديد الأراضي المحتجبة.
 - الخريطة الكنتورية وتسوية الأراضي.



الفصل الثامن بعض الفواند التطبيقية للخريطة الكنتورية

الخريطة الكنتورية وتخطيط الطرق:

عرفنا من قبل أن الخريطة الكنتورية تبين شكل سطح الأرض بأبعاده الثلاثة. وتختلف المسافات في الطبيعة عنها على الخريطة، فالمسافة الحقيقية أو الأرضية هي المسافة المقاسة على الأرض مباشرة والتي يقطعها الإنسان فعلاً عند الإنتقال بين أي نقطتين على الطبيعة مهما اختلف خط السير. أما المسافة على الخريطة فهي المسافة الأفقية وهي عبارة عن البعد الأفقى بين النقطتين بغض النظر عن الإختلاف بين منسوب كل منهما. وهناك فرق بين المسافتين الحقيقية والأفقية ويزداد هذا الفرق كلما زاد الفرق بين منسوب النقط المختلفة التي محدد المسافة المعنة.

وبظهور الفرق في المنسوب بين مختلف النقط يظهر إنحدار السطح الذي يقدر إما بالدرجات أى الزاوية بين المستوى الأفقى والسطح الماثل للأرض أو بالنسبة أى بنسبة الفرق في المنسوب إلى المسافة الأفقية. وتختلف درجة الإنحدار زيادة أو نقصاناً على حسب شدة الإنحدار أو تدرجه كما يختلف شكل المنحدر طبقاً لمدى ثبات درجة الإنحدار على طول المنحدر المعين فيكون منتظماً أو محدباً أو مقعراً، خفيفاً في كل حالة أو شديداً. ويمكن الحصول بكل دقة على نسبة الإنحدار أو درجته أو شكله ونوعه من الخريطة الكنتورية.


وتلعب درجة الإنحدار وتغيرها على طول المنحدرات دوراً هاماً عند تحديد وسائل النقل وتخطيطها باختيار أنسب الخطوط لإنشاء طريق أو مد خط سكة حديد. والجدول التالى يبين بعض درجات الإنحدار ومدى ملائمتها لبعض وسائل النقل:

وص <i>ف</i> المنحدر	لسيته	درجة الإنحدار
خفيف	٦٠: ١	۰۱
متوسط	- 70 : 1 70 : 1	۳-۱
شديد	- Y• : 1	۳ ۲۳
حاد	- 10: 1	r - 41°
حاد جدآ	o: 1 7: 1	°7 - 17
حاد خطر	أكثر من ۲:۱	۴۳۰: ۲۰
جرن	أكثر من ١ : ٢	أكسشر من ٣٠°
	المنحدر متوسط متوسط شدید حاد حدا	المنحدر ۱ : ۱ خفیف ۲ : ۱ - ۱ - ۱ متوسط ۲ : ۱ - ۱ شدید ۱ : ۱ - ۱ - حاد ۱ : ۱ - ۱ - حاد ۱ : ۱ - ۱ - حاد ۱ : ۱ - ۱ - ۱ - حاد ۱ : ۲ - ۱ - حاد

وعند تخطيط الطرق يجب حساب معدل إنحدارها أولاً، ثم بعد ذلك توقع على الخريطة على الخريطة الكنتورية. والمشكلة الأساسية التى تواجه توقيع الطريق على الخريطة هى المحافظة على معدل الإنحدار في المناطق شديد الإنحدار كالجروف والمنحدرات الشديدة. وللتغلب على هذه المشكلة يجرى تخطيط الطريق في قاع وادى يقطع هذا المنحدر لأنه من المعروف أن القطاعات الطولية للأودية أقل في إنحدارها من الجروف والحافات. أو أن يخطط الطريق على شكل خط زجزاجي بين خطوط الكنتور، أو على شكل خط حلزوني في حالة الصعود إلى قدم التلال الإنفرادية.

فإذا كان المطلوب تخطيط طريق بنسبة إنحدار ١ : ١٠٠ أو أقل للربط بين نقطتين على الخريطة عبر جرف أو منحدر شديد يجرى الآتى :

- ا يحسب معدل إنحدار الجرف وذلك بقسمة الفارق الرأسى بين قمته وحضيضه على المسافة الأفقية بين القمة والحضيض. فإذا كان عدد الفترة الكنتورية على المنحدر خمسة ومقدارها 1 1 م والمسافة الأفقية 1 1 1 مغدل الإنحدار = $\frac{1}{1 1} = \frac{1}{1 1} = 1$.
- ٣ وللوصول إلى معدل الإنحدار المطلوب وهو ١ : ١٠٠ يجب ضرب الحد الأيسر للنسبة أو المقام × ٥ وهذا معناه زيادة المسافة الأفقية خمسة مرات على الأقل. أن للصعود من حضيض المنحدر حتى قمته يجب أن يتم فى مسافة أفقية قدرها على الأقل ٥٠٠٠م . فإذا كان مقياس رسم الخريطة الكنتورية ١ : ١٠٠٠ تكون هذه المسافة عليها ٥ سم. أى أن المسافة الأفقية بين كل خط كنتور والذى يليه يجب أن تكون على الأقل ١ سم أو أكثر.
- ٣ يفتح الديفيدر فتحة = ١ سم ويركز به على أول خط كنتور من كنتورات المنحدر ويرسم به قوس يقطع خط الكنتور التالى له ناحية القمة فى نقطة تبعد عن النقطة الأولى بمسافة ١٠٠٠م على الطبيعة. ثم نركز فى نقطة تقاطع القوس مع خط الكنتور وبنفس الفتحة يرسم قوس آخر يتقاطع مع خط الكنتور التالى فى نقطة وهكذا بشرط أن يكون إنجاه رسم الأقواس ناحية القمة دائماً. وبذلك يتم الحصول على موقع إمتداد الطريق على المنحدر بنسبة ١٠٠١ (شكل ٩٢).



تخطيط الطريق على شكل زجزاجي

تخطيط الطريق على شكل حلزوني

شکل (۹۳)

الخريطة الكنتورية والأغراض العسكرية:

تعتبر الخريطة الكننورية من الوثائق الهامة في الميدان العسكرى فهي توضح أنسب الطرق لتحريك آلات الحرب، كما توحي بالخطوط التي يحتمل للعدو أن يسلكها، كما تبين أفضل المواقع لإقامة المعسكرات. إلا أن أهم الأهداف العسكرية التي تحققها الخريطة الكنتورية هو مخديد إمكانية الرؤية في المناطق المضرسة من نقطة لأخرى لما لذلك من أهمية في الإستطلاع ومخديد نوع القصف المناسب بالمدفعية لموقع العدو ومخديد المناطق المحتجبة غير المرثية التي يمكن أن يختفي فيها العدو.

وهناك عدة طرق لتحديد إمكانية الرؤية بين نقطتين يمكن تلخيصها فيما يلى:


١ - قراءة خطوط الكنتور: يمكن تبين إمكانية رؤية نقطة معينة من نقطة أخرى
 من دراسة خطوط الكنتور من حيث كونها تمثل إنحداراً محدباً أو إنحداراً مقعراً. فإذا كانت الخطوط تبين إنحدار محدب فلايمكن الرؤية، أما إذا بينت

إنحداراً مقمراً فإن الرؤية ممكنة ما لم تكن هناك ظاهرة صغيرة لاتوضحها خطوط الكنتورية.


٧ - طريق القطاع التضاريسى : وفى هذه الطريقة يتم رسم قطاع تضاريسى بين النقطتين المراد مخديد إمكانية رؤية إحداهما من الأخرى. ثم يرسم خطأ مستقبماً بين النقطتين على القطاع يمثل خط النظر فإذا تقاطع هذا الخط مع خط القطاع فلا يمكن الرؤية وتصبح المنطقة الواقعة خلف العائق الذى يمنع الرؤبة منطقة محتجبة. ويبين (شكل ٩٣) طريقة مبسطة ومختصرة لتحديد إمكانية الرؤية على الخريطة الكنتورية مباشرة وهي تشبه إلى حد ما دلريقة القطاع التضاريسي. وفيها يتم رسم أعمدة على الخط الواصل بين النقطتين من النقط التي تمثل قمم المرتفعات أو محاور أراضي مابين الأودية يتناسب طولها مع إرتفاعها بمقياس رسم مناسب.

٣ - طريقة المثلثات المتشابهة: تعتمد هذه الطريقة على فكرة المثلثات المتشابهة. ففى الخريطة الكنتورية (شكل ٩٤) هل يمكن رؤية النقطة أ من النقطة ب مع وجود العائق جد بينهما ؟ لتطبيق هذه الطريقة يتم تحديد منسوب كل من أ ، ب بالنسبة لأقرب خط كنتور إذا لم يقعا بالفعل على خط كنتور، فإذا كان منسوب أ = ٧٤٠ م ومنسوب ب = ٥٥٠ م يتم توصيل النقطتين بخط مستقيم أب ، ثم يرسم خطأ موازيا له خارج الشكل وليكن أب ، ب، فى ترتيب عكسى ويقسم هذا الخط إلى عدد من الأقسام يتناسب مع فرق المنسوب بين النقطتين أى يقسم إلى تسعة أقسام يمثل كل قسم من فرق المنسوب بين النقطتين أى يقسم إلى تسعة أقسام يمثل كل قسم من نقطة ج التى تمثل أعلى نقطة على الخط أب إلى النقطة د ويمد على إستقامته حتى يتلاقى مع أ، ب، فى جد، ويحدد قيمتها على هذا الخط، فإذا كانت قيمتها على الخط أ، ب، أكبر من منسوب النقطة جـ

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



على المخريفة الكند به فإن الرؤية ممكنة بين النقطتين أ ، ب ، أما إذا كانت قيمة جد ، أقل من منسوب جد فإنه لايمكن رؤية النقطة ب من نقطة أحيث أن العائق جد يحول دون تلك الرؤية.




شکل (۹٤)

تحديد الأراضي المحتجبة Dead Ground :

يمكن تخديد المناطق التي لايمكن رؤيتها من نقطة رصد معينة على الخريطة الكنتورية، وهناك عدة طرق لتحديدها :


- ١ طريقة القطاعات التضاريسية : وتتلخص هذه الطريقة في :
- أ ترسم أشعة تنبعث من نقطة الرصد بجاه المناطق التي يراد محديد الأجزاء المحتجبة منها. ويمثل كل شعاع خط نظر يتم إنشاء قطاع تضاريسي عليه في ورقة خارجية، ويحدد على كل قطاع النقط التي تختفي بعدها الأرض والنقط التي تظهر بعدها.
 - ب تنقل هذه النقط إلى الأشعة المرسومة على الخريطة الكنتورية.
- جـ توصل النقط التي تختفي الأرض بعدها بخط، كـما توصل النقط التي تظهر بعدها بخط آخر.

د - تظلمل المساحات المحصورة بسين خمط الإختفاء وخط الرؤية فتكون همى
 الأرض المحتجبة التي لايمكن رؤيتها من نقطة الرصد، (شكل ٩٥).



شکل (۹۵)

 Υ – طريقة فرق المنسوب : تعتمد هذه الطريقة على قاعدة التناسب بين أصلاع المثلثات المتطابقة . ففي (شكل ٩٦) المثلثين أ ب جـ ، جـ د هـ $\frac{-}{-}$ ب فإذا كان جـ ب ضعف جـ هـ فإن أب ضعف د هـ.




وبترتب على هذه القاعدة أن فرق المنسوب بين نقطتى جد ، د يساوى ضعف فرق المنسوب بين جد ، ب ب نساوى ضعف المسافة الأفقية بين جد ، ب تساوى ضعف المسافة الأفقية بين جد ، هد.

ويمكن الإستفادة من هذه القاعدة الرياضية في تخديد الأراضي المحتجبة على الخربطة الكنتورية. فإذا كانت نقطة أعلى منسوب ١٠م، ونقطة بعلى المنسوب ٢٠م – أى أن فرق المنسوب بينهما ١٠م – والمسافة بينهما على الخريطة ٤ سم، فعلى بعد ٨ سم من أوعلى إمتداد الخط أب سيكون منسوب نقطة جد ٣٠م، أى أن فرق المنسوب بين أ، جد = ٢ م. وعلى ذلك فكل نقطة تقع خلف نقطة جد وعلى إمتداد الخط أب منسوبها أقل من ٣٠ لايمكن رؤيتها من نقطة أ، وبالتالى فكل نقطة خلف جد ومنسوبها أعلى من ٣٠م فإنه يمكن رؤيتها من أ.

وتتلخص طريقة فرق المنسوب في المثال التالى : بفرض أن نقطة الرصد (أ) على منسوب ١٠م، وهناك تل يمتد عرضياً كما تبينه خطوط الكنتور ترتفع قمته إلى ٢٠م، ويراد تحديد المناطق المحتجبة والأخرى التي يمكن رؤيتها من نقطة أ خلف هذا التل، مجرى الخطوات التالية:

- أ ترسم أشعة تنبعث من نقطة الرصد أ بجاه التل العرضى وتمد إلى المناطق
 الواقعة خلفه والتى يراد مخديد الأجزاء المحتجبة منها.
- ب يسجل على كل شعاع معدل الإرتفاع ، ويقسم كل خط على هيئة مقياس رسم خطى تبعاً لمعدل إرتفاع خط النظر أب مثلاً (شكل ٩٧) طوله ٤ سم وفرق المنسوب ١٠م ، أى أن معدل الإرتفاع هو متراً واحداً لكل ٤ م على الخريطة ، فيقسم الخط إلى عشرة أقسام وتسجل عليه المناسيب بدءاً من نقطة أ : ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، إلى ٢٠م عند ب. ويمد الخط بعد النقطة ب ويدرج بنفس الطريقة : ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٤ إلخ. وكذلك الخط أ جالذى طوله على الخريطة ٣ سم ، والخط أ د الذى طوله 0,0 سم وبقية الخطوط البينية الأخرى.
- جد يحدد على كل شعاع أول نقطة تظهر للراصد الواقف في أ . وبداهة فإن أول نقطة تظهر هي التي يتساوى عندها منسوب خط النظر مع منسوب سطح الأرض كما تبينه خطوط الكنتور، وذلك بمطابقة قيم نقط التدريج على خط النظر بقيم خطوط الكنتور وطالما ظلت قيم خطوط الكنتور أكبر من قيم نقط التدريج تكون الأرض على إمتداد خط النظر مرثية بالنسبة للنقطة أ. أما آخر نقطة يمكن أن تشاهد على خط النظر من أ فهي النقطة التي يتساوى عندها منسوب سطح الأرض كما تبينه خطوط الكنتور مع قيمة إحدى نقطة التدريج، وبعدها تصبح قيم خطوط الكنتور أقل من قيم نقط التدريج، وهذا يعني أن تلك الأجزاء على إمتداد خط النظر لايمكن رؤيتها من أ.
- د بعد توقیع النقط المحددة للمناطق المرثیة والمناطق المحتجبة یتم التوصیل بینها،
 وتظلل المناطق غیر المرثیة بظل ممیز.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



شکل (۹۷)

الخريطة الكنتورية وتسوية الأراضي

يعتبر موضوع تسوية الأراضى من الموضوعات الهامة في مصر الآن حيث يجرى إستصلاح مثات الآلاف من الأفدنة. وتتطلب العمليات الزراعية الختلفة أرضاً يتيسر للمياه أن تسرى فوقها بالتساوى دون أن تسبب نحراً وتأكلاً في الأرض. فالأرض ينبغى أن يكون لها إنحداراً مستمراً منتظماً لمسافات طويلة بقدر الإمكان وفي أي إنجاه. ويجب الإشارة هنا قبل الدخول في تفاصيل العمل الخرائطي إلى أنه من الأهمية بمكان عند تسوية الأرض إختيار الوقت الملائم العملية التسوية، وعادة يكون الفصل الجاف هو أنسب الأوقات، وذلك بعد أن تنظف الأرض جيداً من الأعشاب والحشائش.

حسابات تسوية الأراضي بطريقة كنتور الحفر والردم :

تعتمد هذه الطريقة على إنشاء خريطة كنتورية دقيقة للمنطقة المراد تسويتها وتزود هذه الطريقة العامل الذى يقوم بتشغيل آلة التسوية بخريطة تبين درجة الحفر والردم.


خطوات العمل:

- ١ بجهز خريطة كنتورية دقيقة للأرض المراد تسويتها بفترة كنتورية صغيرة ومقياس رسم كبير مناسبين للدقة المطلوبة.
- ٢ تحدد إنحدارات سطح التسوية، وذلك باتباع إنحدارات سطح الأرض، الأصلية قدر الإمكان، وليس من الضرورى أن يكون الإنحدار منتظماً. ويراعى عند إختيار هذه الإنحدارات تكلفة التنفيذ وذلك بإنقاص المقدار الكلى لكميات الحفر والردم وسهولة إنسياب المياه والمحافظة على التربة من الإنجراف.

- ٣ ترسم خطوط كنتور الإنحدار المقترح على الخريطة الكنتورية وهي مبينة
 بخطوط مستقيمة منتظمة (شكل ٩٨).
- خدد نقط تقاطع خطوط كنتور التسوية مع خطوط كنتور سطح الأرض الأصلية، ويسجل بجوار كل نقطة الفرق بينهما، فإذا كان قيمة خط كنتور التسوية أقل من قيمة خط كنتور سطح الأرض كان الفرق ممثلاً لعمق الحفر وتعطى له الإشارة (+). أما إذا كانت قيمة خط كنتور التسوية أكبر من قيمة خط كنتور سطح الأرض فإن الفرق يكون ممثلاً للإرتفاع الردم وتعطى له الإشارة (-).
- تصل النقط ذات الفرق المتساوى بخط مميز (مقطع من الشكل) ، والخط الذى قيمته صفر هو الخط الفاصل بين منطقة الحفر والردم. وتسمى هذه الخطوط بخطوط الحفر المتساوى أو خطوط الردم المتساوى.
- ٦ -- تقاس المساحات المحصورة بخطوط عمق الحفر المتساوى أو إرتفاع الردم المتساوى بالبلانيمتر، وتحسب حجم الأتربة الناجمة بطريقة متوسط القاعدتين كالتالى :
- أ لإيجاد حجم الردم بين خطى تساوى صفر، ٠,٥ تقاس المساحة المحصورة بخط صفر، وتلك المحصورة بخط ٠,٥ بالبلانيمتر ثم تحسب متوسط المساحتين × الفارق الرأسى بين خطى التساوى (٠,٥ م) ينتج الكمية الواجب ردمها.
- ب تقاس المساحة التي يضمها خط تساوى ١,٠٠٠ ، و تحسب متوسط المساحتين بين ١,٠٠٠ . ويضرب متوسط المساحتين × الفارق الرأسي بينهما ينتج كمية الردم.
- جـ يستمر في العمل حتى أقل منسوب، ثم مجمع الكميات للحصول على الكمية الكلية في حالة الردم. ويكرر نفس العمل في حالة الحفر حتى أعلى منسوب.
- د يجب الأخذ في الإعتبار أن يزيد مقدار الحفر بكمية تتراوح بين ٥، ٥ المناخ عن فقد الأتربة والتقوس ١٥ المناخ عن فقد الأتربة والتقوس

في سطح الأرض الذي يحدث عن دك التربة النهائي.

- ٧ يجب أن تتساوى تقريباً مساحات الحفر مع مساحات الردم، وإذا وجد فرق
 كبير تزحزح خطوط كنتور التسوية المقترحة ناحية ضد الإنحدار فيزداد
 اللحفر أو ناحية إنجاه الإنحدار فتزداد كمية الردم.
- معطى الخريطة النهائية لعامل التشغيل مع وجود بيان إنجاه نقل الأتربة عليها بواسطة أسهم.



خريطة تسوية الأرض بطريقة كنتور الحفر والردم شكل (٩٨)

الردم		الحفر				
الحجم ام	متوسط المساحة /م	10-hall 10-/	الحميم /م	متوسط المساحة /م"	المساحة ا	العمق
V{Y0.	11000	1977	71.70	17710.	1778	مينقر
77.0.	٧٢١٠٠	1.40	£1170	٠٥٢٢٨	479	•,0•
1.170	7.40.	£ -V••	07F07	01800	777	١, • •
1		منفر	/ ۲۷۰۰	Y0£	**11	۱,٥٠
			77 70	۷۳۰۰	۱٤۷۰۰	۲,۰۰
					ا همشر	1,011
17.570			187700			

الحفر يزيد بمقدار ٢٢ ٪ عن الردم.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المراجع الرئيسية



أولاً : المراجع العربية :

- ١ أحمد أحمد مصطفى : الجفرافيا العملية والخرائط، الطبعة الثانية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٢.
- ۲ -- : الخرائط الجيولوجية للجغرافيين والخرائطيين، دار
 المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٨ .
- ۳ : وادى النيل بين إدفسو وإسنا دراسسسة جيومورفولوجية رسالة ماجستير غير منشورة، الإسكندرية ١٩٧٦.
- ٤ : حوض وادى حنيفة بالمملكة العربية السعودية :
 دراسة جيومورفولوجية. رسالة دكتوراة غير منشورة.
 الإسكندرية ١٩٨٢.
- على سالم شكرى وزملاؤه: المساحة المستوية الكميات والميزانيات.
 الإسكندرية ١٩٨٥.
- ٦ على عبد الوهاب شاهين : بحوث في الجيومورفولوجيا. الإسكندرية ١٩٧٧ .
 - ٧ فتح الله عوض وزملاؤه : جيولوجيا الحقل مترجم. القاهرة ١٩٦٧.
- ٨ فخرى موسى نخله وزملاؤه : التراكيب والخرائط الجيولوجية. القاهرة
 ١٩٧٠.
- ٩ محب الدين حسين وزملاؤه : المساحة الجيولوجية ومساحة المناجم والانفاق.
 القاهرة ١٩٧٠.
- ١٠ محمد بريان وزملاؤه : قراءة وتحليل الخريطة الطبغرافية منشورات اللجنة المغربية للجغرافية الرباط ، ١٩٨٩ .
 - ١١ محمد صبحى عبد الحكيم وزميله : علم الخرائط. القاهرة ١٩٦٦.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۱۲ - محمود عبد اللطيف عصفور وزميله الخرائط ومبادئ المساحة القاهرة

۱۳ - يحيى عيسى فرحان : تظليل التضاريس - دراسة كارتوجرافية. المجلة المجلة المجلد الرابع. دمشق ۱۹۷۹.

۱۶ - لوحات من أطلس مصر الطبوغرافي مقياس ۱ : ۰۰، ۰۰۰ ومقياس ۱ : ۲۰، ۰۰۰ الهيئة المساحة. القاهرة.

١٥ - لوحات طبوغرافية بمقاييس رسم مختلفة. المملكة المتحدة.

ثانياً : المراجع الأجنبية :

- 1. Bannister, A. & Raymond, S., "Surveying", London, 1979.
- 2. Bryant, V. S. & Hughes, T. H., "Map Work", Oxford, 1934.
- 3. Bygott, J., "An Introduction to Map Work and Practical Geography". London, 1952.
- 4. Curran, H. & Others, "Atlas of Landforms", London, 1973.
- 5. Curran, J. P.1967, "Cartographic Relief Portrayal", The.

 Cartographer, Vol. 4.
- Dickinson, G. C., "Statistical Mapping and Presentation of Statistics", London, 1977.
- 7. Doornkamp, J. C. & King, C. A. M., "Numerical Analysis in Geomorphology An Introduction". London, 1971.
- 8. Dornbach, J. E. 1956, "An Approach to Design of Terrain Representation", Surveying and Mapping, Vol. 16.
- Gardiner, V., "Drainage Basin Morphometry". In Goudie, A. editor, A manual of Geomorphological Techniques,
 Thesis, Allen & Unwin, London, 1990.
- Hammond, E. H. 1954, "Small Scale Continental Landform Maps", Annals of the Association of American Geographers, Vol. 44.

- Mapping", Annals of the Association of American Geographers, Vol. 54.
- 12. Horton, R. E., 1932, "Drainage Basin Characteristics". Amer. Geophys. Union, Tr.
- Imhof, E., "Cartographic Relief Presentation". Waler de Gruyter, New York, 1982.
- 15. Jenks, G. F. & Caspall, F. C., "Vertical Exaggeration in Three Dimentional Mapping", Tech. Rept. No. 2, Geography Branch, ONR. 1967.
- Keates, J. S., 1961, "Techniques of Relief Representation",
 Surveying and Mapping, Vol. 21.
- 17. MacMahan, H. Jr., "Streogram Book of Contours". Hubbard Scientific Co. Illinois, 1974.
- 18. Melton, M. A., 1958, "Correlation Structure of Morphometric Properties of Drainage Systems and Their Controlling Agents". Jour. Geol., Vol. 66.
- 19. Miller, V. C., " A quantitative Geomorphic Study of Drainage

 Basin Characteristics in the Clinch Mountain Area,

- Virginia and Tennessess". Columbia Univ. Ph. D. Dissertation, 1953.
- 20. Pickles, T., "Map Reading", London, 1947.
- 21., "Intermediate Map Reading", London, 1951.
- 22. Raisz, E. 1931, "The Physiographic Method for Representing Scenery on Maps", The Geographical Review, Vol. 21.
- 23. Richarme, P.1963, "The Photographic Hill Shading of Maps", Surveying and Mapping, vol. 23.
- 24. Ridd, M. K.1963, "The Proportional Relief Landform Map", Annals of the Association of American Geographers, Vol. 53.
- 25. Robinson, A. H. & Sale, R. D., "Elements of Cartography", New York, 1969.
- 26. Schumm, S. A., 1956, "Evolution of Drainage Systems and Slopes in Bad Lands at Perth Amboy, New Jersey". Geol. Soc. Amer. Bull., Vol. 67.
- 27. Shreve, R. L., 1974, "Variation of Main Stream Length with Basin Area in River Networks". Water Resource Res., Vol. 10.
- 28. Smith, K. G., 1950, "Standards for Grading Texture of Erosional Topography". Amer. J. Sci., Vol. 248.
- Strahler, A. N., 1952, "Hypsometric (area altitude) Analysis of Erosional Topography". Geol. Soc. Amer. Bull., Vol.63.

- 30., "Qqantitative Analysis of Drainage Basins Networks".

 Handbook of Applied Hydrology, V. T. Chow (ed.),

 1964.
- 31., "Physical Geography", New York, 1971.
- 32. Tanaka, K.1950, "The Relief Contour Method of Representing Topography on Maps", The Geographical Review, Vol. 40.
- 33. Wilkinson, H. R. & Monkhouse, F. J., "Maps and Diagrams", London, 1974.
- 34. Yoeli, P.1959, "Relief Shading", Surveying and Mapping, Vol. 19.
- 35.1965, "Analytical Hill Shading", Surveying and Mapping, Vol. 25.
- 36......1967, "Analytical Hill Shading and Density", Surveying and Mapping, Vol. 26.
- 37......1967, "Mechanization in Analytical Hill Shading ",
 The Cartographic Journal, Vol. 4.

ملحق جداول الاستاديا



ملحق (١) : جدول تصحيح المسافات بطريقة شعوات الاستاديا

													-	
4V. A0	9 4, >4	۹۷,۸۸	₹ ∀, 6 .	4 Y, 4 Y	94,94	av, 90	94,94	9V, 9A	» >. · ·	971	91,.4	٩,٠٥	ه کې م	>
94,44	94,46	94,77	97,77	94,49	97, 6.	94,21	٩٨,٤٢	97,55	94.57	94,27	94,84	٩,٠,٠	۹۸۰۰۰	<
94,72	44,40	94,44	9	٩٨,٨٠	9,,,1	94,44	۹۸,۸۲	٩٨,٨٥	٩٨,٨٦	٩٨,٨٧	٩٨.٨٨	۹ > , ٩ .	9 > , 9 !	, s
44,1,	99,17	99,14	99,18	99,10	99,14	44,14	4 4 , 1 X	99,19	99,4.	99,71	97,44	99, 77	94,78	
44, 6.	13,61	49,64	73,67	44,00	, c o	99,54	13,00	99,54	A A	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	99,0.	99.01	A A , O 1	**
4,16	99,70	ه ۱.	۵. ۵. ا.	99.77	99.78	99.77	.a. .1 .4	ه. ه. د.	a a . ∨ .	99,71	99.41	ባብ, ሃፕ	99.74	
११.४४	99.24	99,31	99.77	۵. ۵. > ۸	99.75	94.70	ه ۹۰۰۸ د	99, >1	٥ . > . ا	99.77	94.74	99,77	۹٥,>>	~
99,96	A 4 4 6	99,96	99,90	99,90	99,90	49,90	.0 .0 .0 .0	,0,0,1	a. a. a. 1.	99,91	٧٩,٩٧	99,97	99,94	
99,99	<i>·</i> · · · · ·	<i>.</i>	<i>'</i>	•		••••••		<i>i</i>		<i>-</i>	· · · · · · ·	<i>'</i> :	·	عَفْر
4	-4 **	4 4	٠.	í,	á	- ~~	<u>-</u>	-	>		, <u>,</u>	٠,	-	40

nverted by	liff Combine -	(no stam	ps are ap	plied by	registered versi	on)

¥	1	1-	٠,	2-	2	÷	<u>ک</u>	**	~·	۲,	•	<u>۲</u>	~	<i>F</i> *	¥0		
4	- e	4 d	4	8	6 G	a. a.	8 . 5 . 5	99,97	49,92	49,94	۲ ۲ ۲	44.47	<. * . *	> 5	>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Differential
-	4	a.	}. •		7 6. 9 4	* 5 .	15.55		e .	4. 4.	5	94,74	9 4 , A 4	94,74	49,77	× ; ;	
44.71	99.71	9.4.A.	, Y.	. V.	4.7.	44.YA	44.YA	94,77	44,74	٩٩.٧٦	44.77	6 4. Vo	*	44,75	4 × ×	>	,,,,,,
49.17	1-	}- F** ***	44.17	,	#" #"	44,04	46.04	44,04	*4,0V	10,98	10.	44,00	30.89	49,07	10,01	0.	
44.74	44,77	4.7.	٩٩,٣٧	1	0	34,78	L	99,44	12.	1-	*	44,74	49,74		. 44, YO	*	
44,.9	44,4	>		4	3.4	٠٠,٠٠		•	94,44	94,94	44,44	44,47	14,98	44,94	44,44	14,41	
44.77	*X,X	€A,∀1	44,74	44,74	44,74	44,70	44,78	44,71	17.4	44,7.	44,04	44,04	44.01	44,08	44,01	14,01	
14,71	14,79	44, 44	44, 17	94,10	\$ Y' Y &	44,77	٠,٠٠	47.14	44,14	17.11	94,15	47.17	17.73	٠,٠٢	47.4	۴۸,٠٦	
44,44	44,47	* Y, Y.	۲۸.,۲۸	, ×.	۹۷,۷۰	٨٠. ٧٩	<u>```</u>	> · · >	44.14	L . >	44.12	7 . 7 .	; }	40.79	44.04	4 Y, 00	Year Property of the Party of t

47,74
 87. Y 3
97.77
41,17 47.A.
97,17 97,77
97,71 97,AE
41.47 A1.40
47.40 47.44
97,77 97,9.
97, 79 97,97
97.44 97,96
47,78 97,97
97.77 97,98

Constitution	wagawana ngazini	Name of the last of	14 of the conjusting	and the second of the second o	hining de Man en	بيسم بيحد معامد	-		-			-	d December 1	B. Olivery Street, Square, Squ	aratie aten	Printe Processor State Anna State St
~	1.	. <u>B</u>	g.,	k	*	~.	3 -28	***		, 4 , ~	\$. • E		0	0	, 4¢	8r-0
\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	>	54 ► }	> >	> ~	*	; >	~ · ·	>	>	> -	· >	~. ~	٠. >	· .	ر د د
6	er"	· cs		ď	á.	a,	<i>a</i> '	. 6	9		. a.	· >	<i>></i>	-0	~	8-" <8"
٠ > -	٠ - -	r- r-	***	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ا ا ا	× 0 ' 1 ' 0 '	00.1	70,5	٠	£ 2 .	>3:	97,80	D- V0	**	7,1	} }
d. ypygardandfi	5 - -	-		G.		4.	4	a.		8 ⁻	· er	9 81-	F.	•	<i>-</i>	
· ·	1- 2-	II	40.00	90,0	100	0	\$0,79	40,47	\$0,1	40,77	40,74	* o , v v	47,70	40, 44	40,4.	40,71
40,75	***	۳ ۵	> 2.0	, . 	44.0	, o	¥0.14	31.09	40,14	40,04	>	3	٠.٠	40°	٤,٩٧	\$ 9.5
**********	•	o-		ei.	a,	e)*	*		0	9	or 	•	4.	62. 	<u>a</u>	44
46,04	4.00	10.1	£ . 0 .	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	41	£ 7 . 5 4	# -	1	3 4 5	1 3 5	9 6, 4 4	F . 3	4 £ , 4 P	ني س	>	98,10
0 % .	77.7	, Y	À	07	J-	4 5,0 4	, 	20.	· ·	47,24	42,50	43,39		1	4	3- 0-
94,79		- Y.		> > * *	>. >.		Control Statement	Charles Constitution of the		0	0	70,7	**************************************	***********		
	45°	45	e -	49 "	41 "	a •		ď ,	**************************************	63	h- ব	@** 	•	8 -	A	
× -	a. a.	e .	-	₹,	-	> ·	N	> F	•	0,10	-	-	00'.	0	¥3'.	· ·
er .	*	>	a, .) V.	×	· · ·	- }	· ·				5 0 5 1	0 1		< !	0
	m_	45" (# «	y .	n. 4	- 4	- 40		•	· ,	er d	. e	r" 2	• •	r 4	• r

Æ	9	4	-6 -8	-4	4	٧.	â	\$	43.43
> . . v A	77.16	X7	×2. V*	>o	۸۷.۱۰	۸۸.۴.	> a. ć .	9.50	_
7.	^ · . s	>*	٨٤.٠٠	>0.01	**	>>. ▼ • • • • • • • • • • • • • • • • • •	> .0 .1	.u 	-4
>	≯ ₹	Y4.46	> 4. 30	٨٥,٨٠	۸۷.۰۸	۸۸.۲۲	> o . T T	1	. ^
>	A*1	47,77	* 6 . 3 %	۸٥,٨٥	<u> ۲</u> ۲ ۲ ۲	>>. · a	> a. ₹ a	o •	.1
>	×1,97	X*, * X	A8.64	۸٥,٨٠	۸٧,٠٠	۸۸,۱٥	۸۹. ۲۱	. 7	> .
٨٠,٥٥	A1.97	14.45	A1.07	A0.41	<u>۸۹.۹۲</u>	>>	۸٩. ۲ <i>۲</i>		. ;
À 0 1	۸۱,۸۷	٨۴,4.	A & , & A	۸٥,٧٢	. A1.47	>> >> >>	>a. · >	م ۲	-
٨٠,٤٩	A1,A*	A*,10	A£, £ £	A0,7A	۸٦,۸۸	۸۸,۰٤	>4,10	۵.	<i>-</i>
٠٠,٤٠	^1,4	AF,11	A£.£.	31.04	\$1,A8	۸۸,۰۰	<u> ۸۹,۱۱</u>	. o 	<u>,</u>
٨٠,٣٧	34,14	۸۳,.۷	12,00	٨٥,٦٠	۸٦.٨٠	۸٧, ٩,	۸۹,·۸	۵.	<u></u>
*. **	>1.1.	٨٣٠	18.41	٨٥,٥٥	۸۹,۷۷	XX. 9 T	>4,.5	.a.	٠.
A . , T A	A1,70	A*. 4A	12. TV	10.01	49,V¢		>a • • •	ه . <	
X	>1.4	> Y , 4 Y	18,44	٨٥,٤٨	\7,7q	۸۷,۸٥	>> . a	,e.	٠.
Å.,1A	٨١.٥٦	14.74 01.17 12.00 A1.30 AV.A1	>6.13	10,24	A7,70	۸۷.۸۱	۸۸,۹۲	.B	-4 _1

nverted by	/ Titt Combine -	(no stamp:	s are app	lied by	/ regis	tered vers	ion)	

*****											************	-					
*	· 1	. <u>.</u>	\$-	• •	*	we	40	 	g	· *	Ö		30	0	۷°	•	
× 8.8 ×	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44.49	A4.AY	A9.49	۲۷.۴۸	۸۹,۷۳	44.14	74,16	\ \ \ \	٨٩,٥٨	1,05	14,01	٧٤.٤٨	74,88	۸۹,٤٠	
74.44	14,41	AA, A ?	44,44	44,40	۲۶٬۷۷	44,14	14,18	٨٨,٦.	10,44	AA,04	44, 54	44, 60	13,44	AA. TA	AA, P &	AA, F.	
۸۸,۷۸	34'48	٧٠.٨٧	AV. 11	AV.97	٧٥,٧٨	30.74	٧٨,٥١	44, 84	AV. 5 P	74, 49	AY, Fo	۸۷,۳۱	44,44	۸۷.۲٤	**.*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Hastanger
7	A1,0V	A1.04	A1.54	٨٦,٤٥	٨٦.٤١	A4. PV	A1, FF	٨٦.٢٩	A7, TO	٨٦.٢٨	٧١.٢٨	٨٧,١٣	٨٦.٠٩	٥٠.٢٨	A4,.1	Ac, 9V	**************************************
A0, £.	10.4	12.04	40, TV	Ao, YF	٨٥,١٩	A0,10	۱۱٬۰۰۲	۸۰٬۰۸	٨٥٠٠٢	14,94	A £ . 9 £	A £, 4.	۸٤,۸٥	A & . A Y	۸٤,٧٧	A E, Y F	*****
A£.18	A£.1.	A £ 3 A	A£,	**.94	74.94	14.49	۸۲,۸٤	۸۴,۸.	٨٢.٧٦	AP, Y7	AF, 7V	AF, 9F	AT.04	AT,0 £	A7, 6.	AF. 29	<u> </u>
۸۲,۸۰	۸۲,۸۰	AY,Y1	AY, YY	AY, 44	A 7 A	AY,OA	AY,02	A 7 . 8 .	A7.60	13:14	AY. 74	A4, F4	A7,74	A7.74	٨٧,٧٨	AY,18	
A1,0,1A	**	A1.84	Y	4 A	٧٢.١٧	32.14	· · · ·	A1,10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	۲۰۰۰۷	۲۱۰۰۲		×		٨٠,٨٩	Y , , , , ,	
¥	٠. ٠	٠.٠	: : :	\$ \$ \$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	94.	(· · · ·	>	>	<u>></u>	> *	₹. 6 >	- O	۲۹, ۲۸	33'5	> *	

r.	Y 4	YA	* V	. F. J.
٧٥,٠٠	٧٦.٥.	77,97	V9,79	
V2,90	03,FV	٧٧,٩١	74,78	A
V £ , 4 .	٧٦,٤٠	7A,VV	٧٩,٣٠	٤
V1,A0	۷٦,٢٥	۷۷,۸۱	۷٩,٢٥	
V£,A.	٧٦,٣٠	٧٧,٧٧	V4.7.	_ ^
V & , V o	07,77	٧٧,٧٣	V9.10	١.
٧٤,٧٠	٠٧,٢٧	٧٧,٦٧	V9.11	14
V£,70	01.77	¥ , , \ \	V9 7	12
٧٤,٦٠	٧٦,١٠	٧٧,٥ ٧	٧٩,٠١	17
V 1 ,00	٧٦,٠٥	٧٧,٥٣	٧٨,٩٦	\^
V2, £9	٧٦,٠٠	٧٧, £ A	77,47	٧٠
71,11	٧٥,٩٥	YY, £ Y	٧٨,٨٧	77
78,89	Y0,9.	٧٧,٣٨	٧٨,٨٢	4 2
78,78	٧٥,٨٥	77,77	٧٨,٧٧	7:7
78.79	٧٥,٨٠	٧٧,٧٨	٧٨,٧٣	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
71,71	V0,V0	٧٧,٢٣	۸۶,۸۷	۳.
71,19	٧٥,٧٠	٧٧,١٨	٧٨,٦٣	77
71,11	07,0V	۷۷,۱۵	٧٨,٥٨	72
V£,.9	V0,7.	٧٧,٠٩	٧٨,٥٤	٣٦
٧٤,٠٤	V0,00	٧٧,٠٤	٧٨,٤٩	٣٨
٧٣,٩٩	٧٥,٥٠	٧٦,٩٩	٧٨, ٤ ٤	٤٠
٧٣,٩٥	Y0,20	٧٦,٩٤	٧٨,٣٩	2.7
۷۳,۸۸	٧٥,٤٠	٧٦,٨٩	٧٨,٣٤	2 2
٧٣,٨٢	٧٥,٣٥	34,54	۷۸,۳۰	٤٦

		_		
٧٣,٧٨	Ve.T.	PV, FV	VA, 70	8.4
74,74	V0, Y0	\$7,59	٧٨,٧٠	٥.
۸۶,۳۸	Y0, Y.	? 7,79	٧٨,١٥	9.4
٧٣,٦٣	V0,10	V7,71	٧٨,١٠	0 §
٧٣,٥٨	٧٥,١٠	P0, FV	۲۸,۰٦	70
٧٣,٥٢	Vo,.0	۷٦,٥٥	٧٨,٠١	٥٨
٧٣,٤٧	٧٥,	۰۵,۲۷	77,47	٦.
				Ì

مليعق (٧) : جدول حساب فرق المنسوب (ص) بطريقة شعرات الاستاديا

#####		-	t dans og style forest		gestrar-her-hallet	-Quantitive	ero an teropera	na _{nde} ar en	NA AMERICAN	injustilia surseries	and the sales of the sales	de annanci)	un markentari	Para Programment	
. 0	69 69 69	e gen	~~ ~~ ~~	~	4 4	- 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25		ان ا الاحتاد ود د العدد ا					1 7 X		
7	17,74	79,47	- A - A - A - A - A	-9	14,00	~ ~ .~	74,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		29. 9.	1 4 · 1 0			<
	بر بر پ		مر هر		·	14		 	, , , 4	104					ا <i>ل</i> ون
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	2,44	, s , T	9,40		9,15	هر • >		A, A	>	۸,۸٥	۸, ۸	>, <	A, 4 A	O Company of Common Action Common Action Common Com	• · · • • • • • • • • • • • • • • • • •
۷,۲۱	٧,٦٥	٧,٥٩	٧,٥٣	٧,٤٨	٧,٤٢	٧,٣٦	۷,۲.	٧,٢٥	Y. 1.4	Y. 14	۲,۰۷	٧.٠	_B _B _B		P.
0,4,	0,97	٥.٨٦	٥,٨.	0,40	0,74	0,17	0,04	70,0	13.0	0, 4.	0,7%	٥, ٢ ٨	0,44		-18
31,3	∵ ∴	r. 14	·,.<		T, 90	7.4.	۶۲.۲	۲.۲۸	7.41	7,11	7.1.	1.00	43.7		-4
۲,0,	-4 • • •	۲.۲۸	-4,74	7,74	7,71	7.10	4	۲,۰٤	1.4>	1,47	1,47	·.	34,4		•
		·	>	0 1	٠; . ۲	13		٠, ٢٩	۲۲	.,	.,	: :			þ.
. هـ م فـ	۲,	۲ ۲	٠.	<u> </u>		<u>ب</u>	<i>1</i>		>	اد	~	٦		W.	144

4																
4	1	2	¥.	5- 12-	<u> </u>	**	<i>y</i>	**	مدي فعي	۲,	ó	>	9	<i>y</i> 0	₹0	,
· · ·	<u> ۲</u>		•	0		-	A	۲۲.۱	9.0 B.		03.1	10'1	, o , \	<u>.</u>	41.1	**************************************
0.	2	۲, ۲۷	۲,۲	۶, ×	۲,۸٥	- -	۲,۹۷	٠. ٠	۲.۰۲	37.	· .	٠ ٢	Į.	*	±3.5	***
; ;	٤,٣,	73,3	₹3.3	2.07	2.09	6,70	٤.٧٠	٤.٧٦	¥4,3	۲,۸۸	36.3	8,9,3	•	11:0	>:.0) >
y.,	8.	0	7.	7.7	<u>.</u>	1. FA	7,55	0.	10.5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	≯	۸۸.۲	٠, ٧٩	7,7,5		-
> > >	۲,۸۲	Υ, Υ	, 4, Y	٧,٩٩	۸.۰۰	7.7.	٧١,٨	٨,٢٢	۸,۲۸	٨,٢٤	λ, Σ.	۸.٤٥	10.4	٧٥,٨	A, 1r	٧, ١
₹	4,0%	· ·	9	<u>></u>	** >.	*, A Y	4,7,4	3 6.9	* * *	0	,	>	***	1.,7	**	Character of the Charac
-	0	3.	2	11,54	73:11	11,04	11,09	11,72	٠٨:١١	11,41	14.01	11,44	4.1	11,94	٠,٠	in Lin Jane
14,44	14.95	1	14.0	-	7.7	14,41	14,77	44.4	62.21	17,50	.0.7	10.71	1.1	17,77	14,41	17,YA
0 0	¥ 5 5 5	7 5. 1 4	1 % , Y T	, 6, V.	12,42		18,90		r	10,17	10,17	10,44	10, 14	10,7%	10,8.	10,60

		io	**	4	7	1	-		43.44
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	71.0.	₹0	44.54	15.11	۲۰,۲٤	17.41	14,1.	10.50	
*	*1.00	₹0,.0	11.01	41.44	7. 79	14.44	<u> </u>	10,01	۸
* >	41.04 ·	70.1.	7 F. 0 A	777	۲. د د	\ \ \ \ \ \	· · ·		
*	-4 -8 -8	4 ·	4 1 1	•	,			0,0	,,
d .				₹ ₹ .	۲٠,٥.	17.74	14.41	10.77	_1
***		YO.Y.	¥4.44	77.17	۲۰.00	14,40	14.44	10.14	>
; ;	77.77	YO, YO	44.44	77.1A	7	, o	14.74	10 41	
77,70	*4.Y#	40.T.	44.4¥	77,77	7.,77	10	. ← . ↑ ↑	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
* > * .	77.75	40.40	77.47	X7,7X	۲۰.۲۱	19.11	\\	· ·	
* > * *	P4.14	YO. C.	**.^^	77.75	۲. ۲.	, a , 1	14 , 4		
* > . T	4	Yo. 50	47.07	77 7.	*	*			
∀ > A	4	•	! !			ب اب م د د		10.40	ź
> ''	بر ادر هر هر	10.0.	44.44	17.55	٧٠.٨٧	19.77	14.70	-1	٠.
7 >	۲۷	₹0.00	75.00	77.59	Y 9 Y	10.44	14.4.	-1	٠ ٠
* > '	**	Yo	71	77,05	٧٠.٩٧	19.77	14.41	1 1	7
					•	•	•		

-	~ }-	Ļ	3 -	B.	- L	< k	•	<i>y</i>	- L	g	ζ,	•		কুম কুম	4	· <	,
11.11	۵- ۵-	×	D- 1-	2	****	17.0	17,00			>	\\.\.\.\.\	17,17	7.5	-	er -	·	., ,
, X, X	1 × , × 1	14.41	> .	١٧٠.٢	٧٠ :٧١	31.41	14,14	17,72	١٨,٣.	14,70	14,81	14,67	14,01	۲۸,۰۷	14,14	Y. 4.	-1 × K
19.50	19,84	19,05	19,04	31		14.40	19.A.	19,49	1. 9.		3 -	٧٠٠٠	»- 	۲۰.۱۸	۲۰,۳۷	×	\$- \$-
1	٨٠,١٣	2:	V1:14	3 4.1 4	A-	34.14	1.	41.50		41.00		41,99	17,17	۲۷,۱۲	14.17	74.17	×
44.9.	44,40	**.	٥٨.٣٣	۲۲,۸،	0 Y . 4 0			· · · · ·		11:44	4.1.7	, r	44,44	1 1 1	44,44	3- 3- 3-	***
31,34	12,19	34.34	72,79	78,78	48,44	12,25	72,29	11.00		48,30	۲٤,٧٠	18,40	۲٤,٨٠	Y £, Ao	78,9.	₹,40	•
10,10	Y 0 , Y .	40,40	۲٥,٨٠	40, Ao	10,9	10,90		47.0	44.1.	17.10	. 4. 4.	49.40	17,4.	49,40	47, 8.	17.50	41,0
44.14	۲۷٬۰۶	44,44	¥4,44	77,77	Y	44,54	۲۷, ٤٨	44,04	; }	**.14	44,14	44,44	۲۷,۷۲	* V. A.	7 Y. Y Y	YY. 4:	₹ •
YA,0A	4 Y . 1	44,14	4 A. Y P	۲۸,۷۲	4 Y' Y &	۲۸,۸۲	* A, 4 *	- V - V -		٠ ٠	- · · ·	14.10	**	04.49		**	7.

1, 11, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14
\\ \text{\chi} \text{\chi} \\ \\ \text{\chi} \\ \te
11,51 1.1.1
14, 17 14, 17 16, 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
7 4 4 4 7 7 4 7 7 4 7 7 4 7 7 4 7 7 7 7
i i

M MMe M 34m		warde talentage		***************************************	(Atjanan Makababapa				···						The state of the party of the last of the
<u>.</u>	2 2-	4 d B.,.	r L	· <		es to	4.2 6.6+	g 2-4-	~	0	0	63	g O	· «	-
·	**************************************	4	2- 2-	*	3- 3-	> 1. 1.		,	0	0		9	8	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	۲,۰
>,,,	10:14	**************************************	8 - 8 -	0	-	71.75	۲۱,۷۸	7 V. 17	YV,17	4			0	2°	33 2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
٠٨.٢	ok, ye	* < . * \	\$- 4-	Y . 4 &	۵- ۵- ۵-	٠٠. ٠٠		01,44		». ».	AT, TA	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	74,44	1,4,	100
F2,1.	31.34	¥2,1,4	1-	> 3	1	2 3		33'34	Y\$,37	40.34	76,07	11.37	01.37	4.4.4	** 3 *
- 0	40,5	40.4	F0.5A	0.0	10.07		40.7	40, 1A	40.44	F0. V7	٠٨.٥٣	To, Ao	F0, A9	10.97	70,07
70,57		0 6,90	-	47.54	>>. }	۲٠,۲۳	71.72	44,77	16.51	-	:	74,.2	٣٧,٠٨	۲, ۲	7
31.44	\A^'*	T.Y.A.	7. V. A.	*: *:	\$	46.44	٠. ۲۷	7 £	۲۷,۰۸	٣٨,١:	44,10	۴۸,19	74, TT	- X Y	J. Y.
P.A.A.	4,54	25 Y 2	76.47	:	**	۲۹.۰۸	1	79.10	K4,1A	4	7.	49,4.	24.64		**
J-	74.47	•	•	>::	113	**	£1	. 2 4)	**	٧٠٠٠	<u>.</u>	£.,40	Y	13.3	6.,50

3	-6	-	-8	1	16	.s		*>
	-4	۲۵. م ۲	** ** **	01,33	7	· ·	. 3. 7.3	03.13
ea	. 4	٠٠ ٢٠ ٢٠	~ ~ ~	× , 1 ×	44.43	**	KT. KT	×2
 	.3,53	84.03		. 4.43	14.43	70	13,73	70,13 13,7
, Y	73,53	\$0, Y0	٤٥,٠٢	25,77	24,49		4.59	7.29 61.00
**	21.20	٧٧.٥٤	303	64.33	27.27		KY.07	£4.07 £1,01
٤٧. >	A3, F3	٠٨,٥٠	* o Y	****	24,20		54.07	17.13 10.73
**************************************	رم م م م	* o . > x	0	22.71	£7,24		E 4.09	01,13 60,73
4 4 5	ره الم الم	, × °	11,03	34,33	£4.0.		24,77	VL'13 11'13
15 4	29.04	°0,>1	20,12	£ 4, 44.	10.43		F 4 . 7 0	17.13 01.71
*	٤٦,٥٥	£0, \9	10,03	£ 2, 7 a	£4.01		24.77	\$4.13 X1.73
24.1A	Y0, L3.	16.03	*0.19	73.33	£4,09		14.43	٧٧,١٤ ١٧,٧٧
~ <	دم الم الم	20,04	£0,44	- F.	41.73		37.73	1. 1. 13 37. 73
** * * *	24 14 14	6. 6. 6.	20,78	£2,2V	£4,70		£4.44	24.13 44.73
(*	100 A	, a >	49,44	.0	8r.7V		* 7. 7.	٤٢,٨٠ ٤١,٨٧
× × × ×	**************************************	٤٦,	10,49	22.04	~ Y . Y .			\$4.A7 \$1 a.

								····				·				
.	1	8 -	, _p -	\$		<u>-</u>	 	- V-	.	•	0	0	0	~	B	
		»- · ·			¥1,13		61,13	44.13	27,13	* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	77.13	21,70	£1,79	73,13	21,20	
79.13	×6.13		۲۰,۳%			21.12	27,10	81,73	11.13	04,73	£7,73	4.4.	34.43	٤٢,٣٧		
: Y. Y.	84,43	5. 5. 4. 4.	24,90	24.91	24.1	22	٤٣,٠٧	2 T. 1.	27,17	2 T. 1 T	£7,11	27,73	24,72	24,44	* 1 × 3	
41,43	£4,73	£4,79	£4,AY	£7,A2	٤٣,٨٧		79,73	54.40	£ F, 9 A	1.53	25.05	¥ 1,33	\$ 5, . 9	41,33		
26,00	£ £, 0 A		77.33	25,77	٨٢,33	1.4,33	34,33	14.33	\$ 2, 7 9	14,33	\$4,33	£ 4,43	\$ 6,33	18:33	16,13	
10,03	37.03	14.03	20,49	13.03	33.03	13,03	\$ 3.03	10.03	£0.07	10,03	£0,03	12,03	46,03	60,10	10,14	the second second second
٠٠.٠	67.00	۲۰.۲3	6.13	71,13	\$1,13	11:13	41,13	14,73	27,77	27,73	44,73	27,73	44,73	34,73	27,77	
47.73	٤٦,٧٠	£4,73	£7,72	٤٦.٧٦	٤٦.٧٨	٤٦,٨.	£4,73	34.73	14.13	44,13	6.	7 6.1.3	3 4.73	1 6 6 3	4 ° 'L 3	
٤٧.٣٨	. Y. Y.	٤٧.٣	* * , * *	٤٧.٣٥	£ V, P V	£7,73	13.73	£V, £P	£4,££	13.Y3	₹ ₹, ₹ ⊁	£ ٧, ٥.	£ 4,0 ¥	\$4,0£	£ 4,00	

rs	78	PV	44.4		_
	Married and Control of the Control o		en er grænd de senen en skriver en skriver for de skriver fra skriver fra skriver fra skriver fra skriver fra		
81.9	١ ٤٨,٥١	7 817	£V,00		
24.9	Y &A, 51	۴ ۸.۰۸	₹V.0V	4	
81.9	T 21.01	£ \$ 20.1.	£ V,59	٤	
18,9	2 20,07	1	٤٧,٦١	7	
84,9	7 r	. EA.17	£ V, 7, Y	1	
84,9	V		17,7£	١.	
٤٨,٩/	1 84,7.	11,13	£ V.77) Y	State of the State
٤٨,٩٥	1 84.71	٤٨,١٧	£7,7A	1 .	San Contraction
٤٩,٠.	£ 1,78	11.19	£V,79		
٤٩,٠١	\$7,78	٤٨,٣١	£ V, V \	1	1 × 10 × 10 × 10
19.0	٤٨,٦٥	٤٨,٢٢	\$V,VF	٧.	No. II Town
29, . 2	24,77	٤٨,٢٤	₹ ٧ ,٧३	4.4	
89,00	17,73	٤٨,٢٥	£ ٧, ٧٦	7 2	
19,.7	٤٨,٦٩	٤٨,٢٧	٤٧,٧٨	Y 7,	
£9,.V	٤٨,٧١	٤٨,٢٨	٤٧,٨٠	٨٧	
٤٩,٠٨	٤٨,٧٢	٤٨,٣٠	٤٧,٨٢	r.	
19,.9	٤٨,٧٣	٤٨,٣١	٤٧,٨٣	44	
٤٩,١.	11,71	٤٨,٣٣	٤٧,٨٥	٤٣	
11,93	٤٨,٧٦	٤٨,٣٤	£ ٧, A ٧	77	
19,15	٤٨,٧٧	٤٨,٣٦	٤٧,٨٨	۳۸	
٤٩,١٤	٤٨,٧٨	٤٨,٣٧	£∨,٩·	٤٠	
19,10	٤٨,٨٠	٤٨,٣٩	14,97	۲ ع	

189,17	٤٨,٨١	٤٨,٤٠	£V,98	٤٤
19,17	٤٨,٨٣	٤٨,٤١	٤٧,٩٥	٤٦
٤٩,١٨	٤٨,٨٣	£ለ,£٣	£ ٧,٩٧	٤٨
19,19	٤٨,٨٥	٤٨,٤٤	٤٧,٩٨	٥.
٤٩,٢٠.	\$ለ,ለ٦	έ Λ, έ٦	٤٨,٠٠	25
٤٩,٢١	٤٨,٨٧	٤٨,٤٧	٤٨,٠١	၁ ફ
19,77	٤٨,٨٨	٤٨,٤٩	٤٨,٠٣	٥٦
19,74	٤٨,٩٠	٤٨,٥٠	٤٨,٠٥	٥٨
19,71	٤٨,٩١	٤٨,٥٢	٤٨,٠٦	٦٠

ملحق (٣) : العلاقة بين درجات الانحدار ومعدلات الانحدار

معشل الانحدار لا	الانحدار بالدرجات	معدل الانحدار (الانحدار بالدرجات	مملل الانحدار x	الانحدار بالدرجات
90,08	٤٧	የ ሊ ዮባ	41	صفر	صفر
94,40	٤٣	٤٠,٤٠	44	1,70	١
97,07	2.2	£7, £0	44	٣, ٤٩	۲
100,00	٤٥	££,0 Y	71	0,71	٣
1.4,00	٤٦	٤٦,٦٣	40	٦, ٩٩	٤
1.4.72	٤٧	έ ሊለ•	۲۲	٨٧٥	٥
111,07	٤٨	0.90	44	1.01	٠٩
110,08	٤٩	٥٣, ١٧	٨¥	۱۲,۲۸	٧
119,14	٥٠	00, 17	44	18,00	٨
174, 29	٥١	٥٧,٧٤	٣٠	۱٥,٨٤	٩
174,99	۲٥	70,09	٣١	۱۷,٦٣	١.
188,00	٥٣	77, £9	44	19, £ £	11
187,78	٥ŧ	71,91	۳۳	۲۱,۲٦	١٢
187,81	٥٥	٦٧, ٤٥	٣٤	74. • 9	١٣
1 የ ሊ የግ	٥٦	٧٠,٠٢	٣٥	78,95	١٤
104,99	٥٧	٥٢,٦٥	77	Y7, Y9	10
170,08	٥٨	۷۳,۳٦	۳۷	٧٢,٨٧	١٦
177, 28	٥٩	۷۸٫۱۳	٣٨	۳۰,0۷	۱۷
177,71	٦٠	۸۰,۹۸	79	44, 89	۱۸
18.20	11	۸۳, ۹۱	٤٠	٣٤, ٤٣	١٩
۱۸۸۰۷	٦٢	٨٦, ٩٣	٤١	۳٦, ٤٠	۲٠

(تابع) ملحق (٣) : العلاقة بين درجات الانحدار ومعدلات الانحدار

معلل الانحدار ٪	الانحدار بالدرجات	ممدل الانحدار ٪	الانحدار بالدرجات	ممادل الانحادار ٪	الانحدار بالدرجات
٨١٤, ٤٣	۸۳	r•v,vv	۷۳	197, 77	74
901, 2 &	٨٤	۳۲۷, • ۹	٧ŧ	4.0,.4	78
1127.01	٨٥	71	٧٥	Y \ £, £0	70
1280,00	۲۸	۳۷۳, ۲۱	٧٦	771,70	٦٦
۱۹۰۸۱۱	۸٧	٤٠١,٠٨	٧٧	770,09	٦٧
የ ለገዮ, ገዮ	٨٨	٤٣٣, ١٥	٧٨	7£V,01.	۸۲
٥٧٢٩,٠٠	۸۹	٤٧٠,٤٦	٧٩	17.01	79
ما لانهاية	9.	018, £7	۸۰	YV£, V0	٧٠
		۰٦٧,۱۳	۸۱	۲9•, ٤ ٢	۷۱
		781,88	۸۲	۳۰۷,۷۷	٧٢

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ملحق التمرينات التطبيقية



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تمرين رقم (1):
ارسم خطوط الكنتور التي تبين شكل سطح الأرض في المنطقة التي تمثلها لوحة المناسيب بفاصل كنتورى قدره ١٠٠م.

. (\$	ever.	·Ma:	*	. L'TVE
.101.	-1	. 146.	·MA.	. m
.losloto	.14	1.		"m., n
ł		-ITA#		·l'ig.
.177.	.179o	£		•
.14.	.140.			-146-
[.140.		.109.	
./77		.14	\$.I'M-	.17(50.
·176+ . V	vi. •1/10			
4174	7A-		den des	. 15.00
40%		·17¥·		-187-
ا، بهوا،	•A•		•i	I A
.lalfa.leca	•	174.		
471.	.let/oq.			.127-
	-1\$A-	-146	.184.	
		١٠		.W
ing. · ioc.	·121.	·196-		orysys.
ķiij, +100.			.149.	-144-
·170176-			· Icar · Icke	cd IAA.
-1 4				
	.124.		·IEA.	
	107.	.114.		
Te. IAI-			.180	1 =
14.		4.4-		
ITA•	.124.	. 147	!•	
17Ve	·1841	. 161-		
-				1
•	1440 · 106	.1000 .10		1
		.17	.159.	- 1
,ita.	-Ite-	+17ce	·itv.	
	-ITA-			·1£1.
_ t 3A .				.\C#\C.,
·174 -179.	./44.		.11	14.
-171-	: Ye.	₩.	-1400	
	. \V•.	-17v.	- 1450	F 1
	· IAC· · IAI·			TI
	*1414			•
·171.	-17A-		· IVVe	ار
	·174. ·174.		.14.44	ا رکم

تمرین رقم (۲):


تبين لوحة المناسيب التالية مناسيب سطح الأرض من واقع ميزانية كنتورية أجريت للمنطقة، والمطلوب رسم خطوط الكنتور بفاصل كنتورى قدره مترآ واحداً.

	٩٠٠٠			ı,	
.1.4/2 .1.9/1	·1-95	\$ وا٠١٠	4-4,0	اربطه ارهه ۰	_1- \$ _C
.1.7,7	۸٫۲۰۸	ار۲۰۱۰		• 94,4	
· Y · A _I A	.1-5x -99,0	.1.	.y. 1 .	94,9	. 99,7
.1.9/9 .14/¥	هرمان عريدا	ار۱۰۰	-99,6	.947 .947 -997	- 94,7
.11.ys .1.ys .1.ys	ر. الهان ^{لا}	.ç,v .j.	יוּגי	الا۱۰۰ عر۹۹۰	-1-(,)
۱۰۵۰۸ ۱۰۶۶۲ ۱۰۶۷ غرم،۱۰			. a A 7	.99,1 .1.2,5	
1.779 (1.17).	۲۷۰۱۰ ۲	-1-1,	-9 <i>4</i> /7 1	•۹۸٫۰	غراء ،
-11-1/2 -1-8/3			.٩٩٫١		

متياس الرسم (١٠٠٠ الفاصل الكنتورى (١

تمرين رقم (٣) :

أكمل الخريطة الكنتورية التالية لتبين الظاهرات الجيومورفولوجية الموضحة داخل المستطيلات.



تمرين رقم (٤) :

تبين الأرقام من ١ إلى ١٥ على الخريطة الظاهرات المسجلة في القائمة التالية ولكنها ليست بنفس الترتيب، والمطلوب إعادة ترتيب القائمة طبقاً لتسلسل أرقام الظاهرات على الخريطة.

Broad, flat - bottomed valley - سهل فيضي متسع - ۱

Nose or crest of an escarpment کویستا - ۲

Estuare - m

Sand spit − ٤ − لسان بحرى

Plateau Saint - o

٦ - وادى نهرى ضيق عميق

Deep, narrow, steep - sided, V - shaped valley

٧ - واجهة مصطبة ٧

A - منحدر الميل أو ظهر الكويستا - Dip - slope or back of an escarpment

۹ – لاجون (بحيرة ساحلية) Lagoon

۱۰ – مصطبة

Steep - sided, plateau spur – ۱۱


Coastal plain – ۱۲ – سهل ساحلي

١٣ - مجرى نهرى سريع الجريان في قطاعه الأوسط

River Flows Fastest in its middle course

Escarpment slope "Face" الكويستا - ١٤

۱۰ - جرف بحری رأسی Vertical marine cliff



تمرين رقم (٥) :

ادرس الخريطة الكنتورية التالية، وتعرف على مايأتي :


١ – أنواع المنحدرات من ١ إلى ٨ .

٢ -- أنواع الأودية والمنخفضات من I إلى ٧ .

٣ – أنواع المناطق المرتفعة من أ إلى و.


٤ – أى ظاهرات جيومورفولوجية أخرى.

أكمل بقية المجارى المائية على الخريطة.



تمرین رقم (۱):


- أدرس الخريطة الكنتورية التالية والتي رسمت بفاصل كنتورى قدره ١٠٠ مترآ، ثم أجب عما يأتي :
- ۱ ارسم المجرى النهرى الذى ينتهى إلى البحر عند النقطة (أ) وروافده الرئيسية.
 - ٢ ماهو منسوب أعلى نقطة في الجزيرة ؟ حدد تلك النقطة على الخريطة.
 - ٣ احسب مقياس رسم الخريطة بالتقريب، واشرح الخطوات التي اتبعتها.
- ٤ احسب متوسط درجة الإنحدار على طول الخط ب جد ، ماهو نوع المنحدر ؟
 - ارسم شبكة التصريف المائي التي تشق أرض الجزيرة.
- ٦ اكتب وصفاً جيومورفولوجياً مختصراً للأودية الرئيسية بالجزيرة ودعمه بالقطاعات العرضية والطولية المناسبة.
- ٧ قارن بين المظهر التضاريسي عند النقطة (ج) ، والمظهر التضاريسي عند
 النقطة (د) في مجال رؤية نحو الشرق عند كل منهما.



تمرین رقم (۷):

رسمت الخريطة الكنتورية التالية بفارق رأسي قدره ١٠٠ متراً حتى منسوب ٢٠٠ متراً، وبفارق رأسي قدره ٢٠٠ متراً بعد ذلك، والمطلوب :


- ١ ظلل المناطق المحصورة بين منسوب ٥٠٠ م ومنسوب، ١٠٠٠ م.
- ٢ أكمل شبكة التصريف المائي للمجرى النهرى الذى يظهر جزء منه عند (أ).
- حدد على الخريطة خط تقسيم المياه الذى يفصل حوض النهر الذى يظهر
 جزء منه عند (ب) عن الأحواض المجاورة.
- ٤ -- قــارن بين المظهــر التــضــاريسى الواقع إلى الشــرق من نقطة جــ والمظهــر التضاريسى الواقع إلى الغرب منها علماً بأن زاوية مجال الرؤية لكل انجاه هى ٢٠٠٠.
- صف اتجاه الطريق د هـ و (منسوب هـ = ٧٥٠ م)، واحسب درجة انحدار
 جزئية دهـ.، هـ و.
- ٦ أوصف الخصائص الجيومورفولوجية التي يتصف بها الجرى النهرى الذي ينتهى عند (أ) .
- ٧ قارن جيومورفولوجياً بين السهل الساحلي والسهل الفيضي في المنطقة
 الممثلة على الخريطة.



تمرین رقم (۸)

ادرس الخريطة الكنتورية المرسومة بفارق رأسي قدره ٢٠٠م والتي تبين كل المجارى الماثية التي تشق طريقها بالمنطقة،. والمطلوب:

- ١ -- احسب مساحة المنطقة الممثلة على الخريطة بالكيلو متر المربع.
 - ٢ -- ظلل المناطق التي يزيد منسوبها عن ٦٠٠م.
- ٣ وضح على الخريطة الظاهرات التالية: خانق نهرى، أودية جافة، حافة أو واجهة كويستا.
- خصائص الظاهرات المرتبطة بالمجرى النهرى المبين على الخريطة، وحدد خصائص الوادى على طول امتداده.
- قارن بين المجارى المائية في جنوب شرق المنطقة، والمجارى المائية في جنوبها الغربي.
 - ٦ حدد أنواع المجارى النهرية المبينة على الخريطة.



تمرین رقم (۹)


ادرس الخريطة الكنتورية التالية، ثم أجب عما يأتي:

١ - ارسم شبكة التصريف المائى على الخريطة، وحدد خطوط تقسيم المياه بين أحواضها.

۲ - ارسم قطاع تضاريسي للطريق أب د.

٣ - صف الطريق أ جـ د وأحسب متوسط انحداره جزئية أ جـ ، جـ، د.


٤ -- ارسم قطاعاً طولياً للنهر وروافده الذي يمر بالنطقة (أ) على الخريطة.



تمرین رقم (۱۰)

ادرس الخريطة الكنتورية، ثم أجب عما يأتي:


- ١ ظل المناطق التي يريد ارتفاعها عن ٦٠٠م.
- ٢ ارسم قطاعاص زجزاجياً يربط بين النقط أ، ب، جـ، د.
- ٣ ارسم على الخريطة الروافد التي تتصل بالنهر الرئيسي عند ضفته اليمني.
 - ٤ اكتب وصفاً جيومورفولوجياً مختصراً للمنطقة الممثلة على الخريطة.



تمرین رقم (۱۱)

ادرس الخريطة الكنتورية التي توضح في الجهة الغربية منها خط تقسيم مياه بين حوض نهرى آخر يقع إلى الغرب، ومبين عليه المناسيب بالمتر. كما توضح الخريطة طريق يربط بين ب، جم، د والمطلوب:

- ١ ارسم قطاعين تضاريسيين الأول على طول امتداد خط تقسيم المياه، والثانى بين نقطة (أ) وأعلى نقطة منسوب على خط تقسيم المياه، وعين طوله وانجاهه.
 - ٢ ارسم شبكة التصريف المائي على الخريطة.
 - ٣ ارسم قطاعاً طولياً للنهر الذي يمر بجوار نقطة (أ) وروافده الرئيسية.
 - ٤ اكتب وصفاً جيومور فولوجياً مختصراً للمنطقة الممثلة على الخريطة.
 - ٥ خطط طريقاً للسيارات يربط بين أ، ب بنسبة انحدار ١ : ٦٠.
- ٦ ارسم قطاعات متداخلة وأخرى بانورامية للمنطقة في انجاه شمالي/ جنوبي ناظراً إليها من جهة الشرق والمسافة بين كل قطاع والذى يليه ١ كيلومترا واحداً في الطبيعة.




440

تمرین رقم (۱۲)

ادرس الخريطة الكنتورية التالية، والقيم عنداً، ب تبين منسوب المجرى النهرى، والمطلوب:

- ١ حساب نسبة انحدار المجرى النهرى بين أ، ب.
- ٢ ارسم شبكة التصريف النهرى على الخريطة بالتفصيل.
- ٣ أوصف بالتفصيل انجاه وانحدار الطريق جـ د والظواهر التضاريسية التي يمر
 بها ، وقارن بينه وبين الطريق هـ و.
 - ٤ هل يمكن رؤية النقطتين د، هـ من نقطة تقاطع الطريقين.
- حدد المناطق المحتجبة عن عين الراصد الواقف في نقطة تقاطع الطريقين
 (منسوبها ٢٥٠ متراً) وذلك في الجهة الغربية من اللوحة المحصورة بين
 النقطتين د، هـ.




تمرین رقم (۱۳) :

ارسم خريطة كنتورية بفاصل كنتورى قدره ١٠٠م ومقياس رسم ١ : مليون لمنطقة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب مسافة ٢٤٠ كم ومن الشمال إلى الجنوب ١٤٠ كم ، وتوجد بها الظاهرات التضاريسية الرئيسية التالية :

ينحدر وادياً نهرياً في وسط المنطقة تقريباً من شمال الشمال الشرقي إلى جنوب الجنوب الغربي وطول الجزء الممثل منه على الخريطة ١٠٠ كم ويصب جنوباً في لاجون. ويظهر على جانبي الوادى مصطبة ترتفع إلى منسوب ٢٠٠ م. والمنطقة الشرقية للوادى عبارة عن جبل ذى قمتين: قمة جنوبية تعمل في إرتفاعها إلى ١٠٠٠م وتطل على البحر بإنحدار رأسي حتى منسوب ٢٠٠٠م وشديد حتى منسوب ٢٠٠٠م ، بينما يصل إرتفاع القمة الشمالية إلى منسوب ٢٠٠٠م. ويشرف هذا الجبل من ناحية الغرب بإنحدار شديد من إرتفاع ١١٠٠ م إلى ٥٠٠٥م ثم يقل الإنحدار كثيراً من إرتفاع ٢٠٠٠ حتى مجرى النهر. وينحدر من منطقة ثم يقل الإنحدار كثيراً من إرتفاع ٢٠٠٠ كم ليلتقى بالنهر الرئيسي في نقطة تبعد ٤٠٠٠ كم من مصب النهر الرئيسي. أما الجانب الغربي من وادى النهر الرئيسي في نقطة فهو عبارة عن منطقة أقل ارتفاعاً من الجانب الشرقي إذ أن أعلى منسوب بها هو هضبة متوسط ارتفاعها ٢٠٠٠م. ويتقطع سطح الهضبة وحوافها في المنطقة الممثلة على الخريطة بثلاثة أودية الأول يتصل بالنهر الرئيسي كرافد له، والثاني يصب في البحر، والثالث ينحدر ناحية الجنوب الغربي للمنطقة. وتنحدر الأرض في المنطقة إنحداراً محدباً غير شديد نحي الجنوب.

تمرين رقم (١٤):


- ادرس الخريطة الكنتورية التالية ثم أجب عما يأتي :
- ١ ارسم خطوط التصريف النهري بدقة كما تبينها خطوط الكنتور.
- ٢ احسب قيمة التضاريس النسبية في المنطقة المبينة على الخريطة.
 - ٣ عين إنجاه إنحدار سطح الأرض في المنطقة.
- خدد على الخريطة خطوط تقسيم المياه، وحدود حوض النهر الذي ينحدر صوب الجنوب الشرقي.
- قارن بين النهرين الموضحين على الخريطة من حيث: نسبة الإنحدار طبيعة وشكل الإنحدار النوع.
 - ٦ مانوع نظام التصريف النهرى في المنطقة المبينة على الخريطة.
 - ٧ ارسم قطاعاً تضاريسياً على طول الخط أب.
 - ٨ اكتب وصفاً جيومورفولوجياً للمنطقة فيما لايزيد على خمسة أسطر.
 - ٩ هل يمكن ,ؤية النقطة (ب) من النقطة (أ) ؟
 - ١٠ اقترح تخطيط طريق بين نقطتي س ، ص يصلح للسيارات.




تمرين رقم (١٥):

ادرس الخريطة الكنتورية ثم أجب عما يأتي :

- ١ اكتب وصفاً تفصيلياً لتضاريس المنطقة المبينة على الخريطة، ثم ارسم خريطة تخطيطية توضح الوحدات التضاريسية التي يمكن أن تقسم إليها المنطقة ، مع رسم القطاعات التضاريسية اللازمة للوصف المورفولوجي.
- ٧ يوضح القطاع المجسم البسيط المرفق بالخريطة التركيب الجيولوجي العام للمنطقة. ويعتبر الحجر الجيرى النوع الصخرى الشائع حيث تتشكل عليه مصاطب صخرية مثل منطقة سكالز مور بالمربع C1 وما جاورها ، ومنطقة بلاك شيفر بالمربع C2 وماجاورها. وتختفى المجارى المائية المنحدرة على مكاشف الحجر الرملى والطفل في كهوف وحفر إنهدامية عند وصولها إلى مكشف الحجر الجيرى، ثم تعاود الظهور مرة أخرى على سطح الأرض عند سطح الإنفصال بين الحجر الجيرى والصلصال، والمطلوب : ارسم على الخريطة بلون مميز كل من السطح العلوى والسطح السفلي لطبقة الحجر الجيرى.
- ٣ ارسم على الخريطة خط تقسيم المياه الذي يحدد كل من حوض نهر كنجز دال، ونهر جريتا.





تمرین رقم (۱٦):

ادرس الخريطة وأجب عن الأستلة التالية:

اكتب وصفاً تفصيلياً لتضاريس المنطقة مع رسم قطاع في إنجاه شمالي / جنوبي عبر المربعات A2, B2, C3, D2 وعين عليه الوحدات التضاريسية التي يمكن أن تنقسم إليها المنطقة.

۲ -- المربع رقم A1 :

أ - علل: يصنع نهر ديرونت إنحناءات كثيرة في قسمه الواقع إلى الجنوب
من قريتي آيتون الشرقية وآيتون الغربية وذلك بمقارنته بالقسم الواقع إلى
الشمال منهما.

ب - علل: إنحناء خط السكة الحديد صوب الشمال عبر هذا المربع.

جـ - ماهي « في رأيك) العوامل الجغرافية التي أدت إلى نشأة كل من قريتي آيتون الشرقية وآيتون الغربية ؟

٣ - المربع رقم A2 :

أ – ظلل المناطق التي يبلغ منسوبها أقل من ١٠٠ قدم.

؛ - المربعات B1, B2; B3 - المربعات

أ - احسب نسبة إنحدار الطريق الفرعى من النقطة ٩١ (بالقرب من الحافة الشمالية للمربع B1) إلى خط كنتور ١٠٠ قدم (في المربع A1).

ب – اذكر الأسباب المحتملة وراء إختفاء القرى في المربعات B1, B2, B3.

جـ - علل: استقاة المجرى النهرى في المربع B2.


ه – المربعات C1, C2, D1, D2, D3 -


أ – ارسم محاور الأودية الجافة كما تبينها خطوط الكنتور .

ب - بما تعلل إختفاء المجارى المائية من النصف الجنوبي من المنطقة ؟

جـ - هل يمكن رؤية كنيسة جانتون من النقطة ٥٨٤؟

- ٦ قارن بين الكثافة السكانية في المربع A1 والكثافة السكانية في المربع D1 ماهي
 و في رأيك ، الظروف الطبيعية وراء الإختلاف بينهما؟
- ٧ ماهى الصلة التي تجمع بين قرى جانتون، ويللربى، فلكستون ؟ وبماذا تعلل نشأتها ؟
- B1, B2, المصاعب التي يمكن أن يعاني منها المزارعون في المربعات A B1, B2, B3 والمربعات B3
 - ٩ اذكر مدلول العلامات الإصطلاحية المرسومة أسفل الخريطة المرفقة.
- ٠١ اذكر الإحداثي المحلى العادى، والإحداثي الكيلومترى العادى لكنيسة جانتون.
 - ١١ ما رقم الخريطة الدولية التي تقع فيها هذه اللوحة ؟





تمرین رقم (۱۷):

ادرس الخريطة الكنتورية التالية التي تبين جزء من وادى نهرى يشق المنطقة وينحدر مجراه من الشمال نحو الجنوب ثم الجنوب الغربي، ثم أجب عما يأتي :

- ۱ ظلل المنطقة التي يتراوح منسوبها بين ١٥٠٠ ، ١٧٠٠م على الجانب الشرقي للوادى، والمنطقة المحصورة بين منسوبي ١٥٠٠، ١٦٠٠م على الجانب الغربي للوادى.
- ٢ ماهي الظاهرة الجيومورفولوجية التي تميز هذا الجزء المظلل على جانبي الوادي؟ ولماذا في رأيك اختلف منسوب نطاق تواجدها على جانبي الوادي.
- ٣ -- ماهي أنواع الصخور بصفة عامة التي يمكن أن تتوقع وجودها في المنطقة الممثلة على الخريطة وما ترتيبها الرأسي.
- ٤ -- وضح على الخريطة خط تقسيم المياه بين حوض الوادى الممثل في الخريطة والأودية المجاورة.
- اكتب وصفا جيومورفولوجيا مفصلاً للمنطقة، موثقاً بالقطاعات المختلفة التي تراها مناسبة.
- ٦ (أ) ماهو أحداثي اللوحة الطبوغرافية التي تعتبر الخريطة جزءاً منها حسب النظام القديم المستخدم في أطلس مصر الطبوغرافي.
- (ب) ماهو إحداثي اللوحة المليونية (مقياس ١ : مليون) التي تقع فيها الخريطة ؟
- (ج) اذكر إحداثي اللوحة الطبوغرافية حسب النظام المليوني الحديث التي تقع فيها الخريطة.




تمرین رقم (۱۸):

ادرس الخريطة الكنتورية التالية ثم أجب عما يأتي :

- الخريطة الشبكة الكاملة للتصريف المائى بالمنطقة (باللون الأزرق).
- ٢ -- وضح على الخريطة خطوط تقسيم المياه الفاصلة بين الأحواض النهرية الرئيسية (باللون الأحمر).
- ٣ مانوع نظام التصريف في المنطقة، إذا علمت أن بنيتها عبارة عن طبقات مختلفة المقاومة لعامل التعرية النهرية وتميل نحو الجنوب بزاوية قدرها ٣٠°؟
 - ٤ ما قيمة التضاريس المحلية في المنطقة.
- بين الجدول التالى المساحات بالكليومتر المربع المحصورة بين خطوط الكنتور،
 والمطلوب إنشاء منحنى هبسومترى للمنطقة :

ساحة بالكم	المنسوب الم
۲٠,	أعلى من ٩٠٠ م
٠,٣٩	9.,
۲, • ٦	۸۰۰ – ۷۰۰
0,17	٧٠٠ – ٦٠٠
A, Åo	7
٦, 9 ٤	0 • • - £ • • •
٧,٦٢	٤٠٠ - ٣٠٠
٣, ٠٠	أقل من ٣٠٠م
٣٤,٠٩ کم٢	إجمالي مساحة المنطقة

- ٦ هل يمكن رؤية النقطة (أ) من النقطة (ب) ؟
- ٧ خطط طريق للسيارات يصل بين نقطتي أ ، ب على ألا تزيد نسبة الإنحدار
 عليه عن ١ : ٢٠ .
 - ٨ -- اكتب وصفاً جيومورفولوجياً مختصراً للمنطقة.
 - ٩ احسب مقياس رسم الخريطة.



تمرین رقم (۱۹):

تتكون المنطقة الممثلة على الخريطة من طبقات صخرية رسوبية تميل ناحية الجنوب بزاوية صغيرة، وترتكز على صخور نارية. والتتابع الصخرى كالتالى :

- جريت
- حجر رملي طفلي
- حجر جيري عند قاعدته سمك من الطفل
 - حجر رملي
 - -- صخور نارية

وقد شقت الأنهار التي تسير في إنجاه شرق / غرب أوديتها على طول أسطح الإنفصال بين الحجر الرملي والحجر الجيري. والمطلوب :

- ١ أكمل شبكة التصريف الماثى على الخريطة.
- ٢ تعرف على أنواع الأنهار الآتية، وميز كل نوع منها بلون مختلف على
 الخريطة :

أنهار تالية Subsequent


أنهار عكسية Obsequent

أنهار تابعة ثانوية Resequent

أنهار عشوائية Insequent

- ٣ ماهي الظاهرات الجيومورفولوجية الرئيسية التي تظهر على مكشف الحجر الجيرى بالخريطة ؟
- ٤ قارن بين المظهر التضاريسي في مدى رؤية قدره ٦٠° إلى الشمال وإلى الجنوب من نقطة (ج).
 - ٥ ارسم القطاع التضاريسي أب . هل يمكن الرؤية بينهما ؟

- ٦ ارسم خريطة للتضاريس النسبية (المحلية) للربع الشمالي الشرقي للخريطة
 المرفقة بطريقة المربعات اللونية.
- الخريطة المرفقة جزء من لوحة طبوغرافية مقياس ١ : ٢٥,٠٠٠ من أطلس
 مصر الطبوغرافي والمطلوب :
 - أ ماهو إحداثين اللوحة الطبوغرافية مقياس ١ : ٢٥,٠٠٠ ؟
- ب ماهو إحداثي اللوحة الطبوغرافية مقياس ١ : ٠٠، ٠٠٠ والتي تعتبر اللوحة الطبوغرافية مقياس ١ : ٢٥،٠٠٠ جزء منها ؟
 - جـ ماهو الإحداثي المحلى الكامل للنقطة (جـ) ؟
- د إذا كان إحداثي اللوحة الجغرافية مقياس ۱ : ۱,۰۰۰,۰۰۰ التي تضم اللوحة الطبوغرافية مقياس ۱ : ۱۰۰,۰۰۰ هو NG 36 (أسوان) ، اذكر الإحداثي العالمي الحديث لكل من اللوحة الطبوغرافية مقياس ۱ : ۲۰,۰۰۰ المطلوب في (أ) واللوحة الطبوغرافية مقياس ۱ :




401

تمرين رقم (٣٠) :

ادرس الخريطة الكنتورية ثم أجب عما يأتي :

- ١ ماهو عامل التعرية الذى شارك فى تشكيل سطح أرض المنطقة الممثلة على الخريطة فى الماضى ؟ وما هو العامل السائد فى الوقت الحاضر ؟ اذكر الأدلة على ذلك من واقع قراءتك لخطوط الكنتور.
 - ٢ ارسم قطاعات طولية للنهر وروافده وعليها القطاعات العرضية الأربعة.




TO &

تمرین رقم (۲۱):

ادرس الخريطة الكنتورية، والمطلوب:

- ۱ رسم قطاع طولى للمجرى النهرى الرئيسي الذى تعترضه بحيرة ولروافده الثلاثة.
 - ٢ إنشاء خريطة للتضاريس النسبية للمنطقة بطريقتين مختلفتين.




تمرين رقم (٣٢) :

تبين الخريطة الكنتورية إحدى الجزر البركانية في البحر الأحمر والمطلوب:

١ – إنشاء منحني هبسومتري للجزيرة.


٧ - إنشاء منحني كلينوجرافي بالطرق المختلفة التي درستها للجزيرة.



تمرین رقم (۲۳) :

تبين الخريطة الكنتورية وادياً رئيسياً في الجهة الشرقية منها، وتنتهي إليه ثلاثة روافد رئيسية تأتي من الجهة الغربية، والمطلوب:


- ١ إنشاء خريطة كنتور مبسط للجهة الغربية من الوادى الرئيسى بحيث تبقى على الروافد الثلاثة الرئيسية فقط أولاً، ثم خريطة كنتور مبسط أخرى تبين شكل سطح الأرض قبل أن تخطها تلك الروافد الثلاثة.
- ٢ اكتب فيما لايزيد عن خمسة أسطر وصفاً جيومورفولوجياً للأرض القديمة
 قبل أن ينشأ عليها الروافد الغربية.



تمرین رقم (۲۴) :

ادرس الخريطة الكنتورية التي تبين جزء من وادى عباد بالصحراء الشرقية ثم أجب عما يأتي :

- ارسم قطاعات متداخلة وأخرى بانورامية وقطاع ثالث مركب للمنطقة فى إنجاه شمالى / جنوبى ناظراً نحو الشرق بحيث تكون المسافة بين كل قطاع وآخر فى الطبيعة ٥٠٠ م.
 - ۲ ارسم هستوجرام التيمتري يلخص مناسيب المنطقة.



تمرين رقم (٧٥) :

يبين زوج الخريطة الكنتورية التالية وادى جليدى والظاهرات المرتبطة به، باستخدام الاستريوسكوبي الجيبي، اكتب وصفاً تفصيلياً للمنطقة التي رأيتها مجسمة مستعيناً في ذلك بالخريطة الكنتورية البلانيمترية المرفقة.




تياس الرسم ١١ ٥٠٠٠ ٦٢

المناسيب بالقدم




تمرین رقم (۲۹) .:

يبين زوج الخريطة الكنتورية التالية منطقة تأثرت بنشاط بركاني، ادرس تلك المنطقة استريوسكوبياً ثم اكتب وصفاً لها بمساعدة الخريطة الكنتورية البلانيمترية المرفقة.



سقياس الرسم ١١ -... دوع

المناسيب بالقدم




تمرین رقم (۲۷) :

ادرس زوج الخريطة الكنتورية التالية باستخدام الاستريوسكوب الجيبى، ثم اكتب وصفاً تفصيلياً للظاهرة التي تبينها بعد رؤيتها مجسمة وبالاستعانة بالخريطة الكنتورية البلانيمترية المرفقة.



مثیاس الرسم ۱: ۰۰۰ د. ع

المناسيب بالنتم










تعرین رقم (۲۸) :

تبين الخريطة الكنتورية البلانيمترية منطقة تتكون من طبقات مميكة من الحجر الجيرى يتداخل فيها راقات من الطفل وتسقط عليها كمية مناسبة من الأمطار، لاحظ هذه المنطقة استربوسكوبيا بواسطة زوج الخريطة الكنتورية وتعرف على أهم الظاهرات الجيومورفولوجية بها وتصنيف تلك الظاهرات.




مَسَإِس الرَّمِ ١: ٠٠٠ د٥٥

الناحل الكنشرى ١٠ قدم




تمرين رقم (۲۹):

ادرس زوج الخريطة الكنتورية التالية باستخدام الاستريوسكوب الجيبي، ثم اكتب وصفاً تفصيلياً للمنطقة بعد رؤيتها مجسمة وبالاستعانة بالخريطة الكنتورية المرفقة.




متياس الرسم ٢٠٠١ ووج

الفامل اككنتورى بالمترح



تىرىن رقم (۳۰) :

يبين زوج الخريطة البائميترية التالية ظاهرة الأخاديد البحرية على الأرصفة القارية، اكتب وصنفاً تفصيلياً لهذه الظاهرة بعد دراستها استريوسكوبياً باستخدام الاستريوسكوب الجيبي وبمساعدة خريطة خطوط الأعماق المتساوية (البائيمترية) المرفقة.




الناصل المبائية عن وي تدم المسادم المبائية عن وي تدم المساده المبائية عن وي تدم المساده المبائية عن وي تدم المساده المبائية عن وي تدم المبائلة المب

تمرین رقم (۳۱):


ادرس الخريطة الكنتورية التي تبين جزء من شبكة التصريف الماثي لحوض وادى الأوسط بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ثم أجب عما يأتي :

- ۱ ارسم خريطة تبين الرتب المختلفة للمجارى الماثية تبعاً لطريقة شتريلر، وبين عددها في جدول مناسب.
 - ٢ احسب نسبة التشعب بين الرتب الختلفة.
 - ٣ احسب العلاقة بين أطوال مجارى الرتب المختلفة.



تمرين رقم (٣٢) :

تبين الخريطة التالية شبكة التصريف المائى السطحى لحوض وادى سمائل بسلطنة عُمان، والمطلوب رسم خريطة تبين الرتب المختلفة للمجارى المائية تبعاً لطريقة شريف وبين عددها في جدول مناسب.



تمرین رقم (۳۳) :

افحص الخريطة الكنتورية التي تمثل حوض وادى الدومي. ويقع هذا الحوض على الضفة اليمنى لنهر النيل إلى الشمال من إدفو. ويقع هذا الحوض فوق تكوين على الضفة اليمنى لنهر النيل إلى الشمال من إدفو. ويقع هذا الحوض فوق تكوين الطفل المتباين Variegated shale الذي يتكون من طبقات رقيقة متعاقبة من الصلصال السلتى والسلت والحجر الرملى والتي تكاد تكون أفقية إلا من ميل بسيط يتراوح بين ٠,٠ ، ١ درجة ناحية الشمال الغربي. ويسقط على الحوض كصمية معلر سنوى لاتتعدى ٢,٠ سم ولا تسمح بجريان سطحى إلا في بعض الأوقات الشاذة حيث تبلغ كثافة المطر ٤,٤ سم / الساعة. والمطلوب:

- ارسم خريطة تبين الرتب المختلفة لشبكة التصريف في الحوض تبعاً لطريقة شتريلر، والحق بها جدولاً يبين عدد المجارى في كل رتبة.
- ۲ ارسم على لوحة بيانية نصف لوغاريتمية منحنى يبين تتابع عدد المجارى فى
 كل رتبة نهرية.
 - ٣ احسب نسبة التشعب للحوض.
- ٤ احسب متوسط طول مجرى كل رتبة نهرية بالحوض، وارسم منحنى بيانى
 يبين العلاقة بين معدل الطول التجميعى للمجارى الماثية ورتبها.
 - ٥ احسب كثافة التصريف في الحوض.
 - ٦ ارسم منحني بياني يبين القطاع الطولي النظري للرتب النهرية.
- ٧ ماهى العلاقة في رأيك بين النتائج التي توصلت إليها في البنود
 السابقة والظروف الجيولوجية والمناخية للحوض.









